

manequim
WWW.MANEQUIM.COM.BR

ATENÇÃO

Antes de iniciar a impressão, verifique se o tamanho das folhas impressas corresponde ao tamanho real.

Verifique se este tamanho medido é 5 cm x 5 cm.

1

2

3

4

5

6

7

8

66

67

68

69

70

71

- 1 Antes de tudo, verifique se o quadrado localizado no canto superior esquerdo da Folha 1 mede 5 cm de cada lado. Isso indica que o seu molde está na proporção correta e pronto para ser montado.
- 2 Siga o mapa de montagem para posicionar corretamente cada uma das oito folhas que você imprimiu, referentes ao seu molde.
- 3 Repare que existe uma margem em volta de cada uma das folhas, marcada por uma linha pontilhada. Com uma tesoura, corte, na linha pontilhada, os lados esquerdos das folhas 2, 3, 4, 6, 7 e 8. Em seguida, corte, sempre nas linhas pontilhadas, os lados de cima das folhas 5, 6, 7 e 8.
- 4 Para montar, use cola para papel ou fita adesiva. Seguindo o mapa de montagem, cole primeiramente os lados de cima com os de baixo, na ordem: 1 e 5, 2 e 6, 3 e 7, 4 e 8. Você deve ter agora 4 tiras com duas folhas unidas cada uma. Em seguida, cole a primeira tira na segunda e assim sucessivamente até terminar de montar o seu molde.


This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

COMO MONTAR O SEU MOLDE

manequim

WWW.MANEQUIM.COM.BR

MOLDE ONLINE



VESTIDO ★★★

Tam. 42

Peças de 66 a 71

TECIDO – Tafetá.

METRAGEM – 1,30 m com 1,50 m de largura
(modelo com 1,10 m de comprimento)

MATERIAL – Um zíper invisível de 20 cm; 1,30
m x 1,50 m de crepe de seda para forro.

Leia Instruções Gerais

CORTE

Corte as peças no tecido e no forro (veja os Planos de Corte).

66 - FRENTE SUPERIOR EXTERNA. 67 – FRENTE INFERIOR EXTERNA. 70
- FRENTE SUPERIOR INTERNA. 71 – FRENTE INFERIOR INTERNA – Corte
cada peça uma vez no tecido (externas) e no forro (internas), formando peças
inteiras. 68 - COSTAS SUPERIORES. 69 - COSTAS INFERIORES – Corte
cada peça duas vezes no tecido e no forro.


MONTAGEM

- Feche as pences.
- Vingue a frente superior, avesso sobre avesso, nas linhas marcadas. Pesponte o trecho inferior, pelo direito, de acordo com as indicações, formando pregas.
- Bata as pregas inferiores da frente superior a ferro na direção do centro da frente, deixando A sobre B. Prenda com alinhavos.
- Em seguida, bata as pregas superiores a ferro, inicialmente, coincidindo a numeração de montagem. Finalmente, vire as bordas do decote das pregas a ferro na direção das laterais da peça, seguindo as setas, deixando A sobre B.
- Alinhave as bordas do decote e inferior da frente.
- Feche os ombros e as laterais, prendendo tecido e forro, separadamente.
- Una tecido e forro, direito sobre direito, com uma costura pelas bodas do decote. Revire as folgas da costura sobre o avesso do forro e prenda com pespontos rentes. Revire as peças.
- Pelo avesso, prenda o direito do forro sobre o direito da cava da frente de um dos lados do modelo. Costure até onde for possível.
- Em seguida, faça o mesmo na cava das costas até encontrar a costura feita pela cava da frente. Torne a revirar, avesso sobre avesso.
- Bata a ferro. Repita o mesmo processo na cava do outro lado.
- Vingue as pregas da frente inferior, direito sobre direito, na direção das setas. Bata as pregas a ferro. Prenda as pregas com alinhavos nas bordas superiores da frente.
- Una as peças inferiores das costas com uma costura pelo centro, deixando livre a abertura superior.
- Feche as laterais inferiores, unindo frente e costas.
- Faça as mesmas costuras no forro inferior. Deixe uma abertura em uma das costuras laterais do forro.
- Junte as peças superiores e inferiores com uma costura, prendendo o tecido e o forro, separadamente.
- Faça a montagem do zíper invisível na abertura do centro das costas do tecido (veja no modelo 255).
- Junte tecido e forro, direito sobre direito, com uma costura pelas bordas inferiores.

manequim
WWW.MANEQUIM.COM.BR

- Feche a abertura lateral do forro.

ANOTAÇÕES



ATENÇÃO

Antes de iniciar a impressão
e colagem das folhas,
imprima somente esta página.

Verifique se este
quadrado mede
5 cm x 5 cm

