

ШИТЬ И КРОЙ

BOUTIQUE

№ 9/2017

**ХОРОШИЙ
ВЫБОР**

Яркие блузки:
дюжина
вариантов

Крутой прикид

**СТИЛЬНЫМ
ПОДРОСТКАМ**

Бермуды и
брюки

Детская одежда

**ЮНОЙ
МОДНИЦЕ**

Комбинезон для
девочки 6-9 лет

Произведем эффект!

**НА КРУПНУЮ
ФИГУРУ**

Куртки для
дождливых
дней



12+

в сентябрьском номере журнала 40 моделей prêt-à-porter от итальянских дизайнеров

Парад моделей





Светлана Костенко
главный редактор
журналов по шитью

Этим летом я побывала в Милане и познакомилась с главным редактором журнала La mia Boutique Стефанией Арнальди. Это была наша первая встреча за 7 лет сотрудничества. Мне было интересно, каким образом организован процесс подготовки номера. Работа начинается с того, что стилист журнала отбирает в шоу-румах итальянских дизайнеров яркие, креативные вещи. Из них составляются комплекты и организуется фотосъемка в студиях или на улицах Милана. После этого модели, рассортированные по комплектам, отправляются сразу к нескольким конструкторам, которые занимаются построением лекал в электронном виде и их градацией. Полученные материалы дизайнер журнала Карло собирает в единый номер и отправляет в типографию. Подготовка одного выпуска занимает около полугода. Когда я была в редакции, на дворе стоял жаркий июль, а работа шла над декабрьским выпуском. «Создание журнала – сложный и дорогостоящий процесс», – улыбнулась Стефания. Она является не только главным редактором, но и владелицей небольшого издательства, где помимо швейных выходят еще и кулинарные журналы.

СОДЕРЖАНИЕ

АКТУАЛЬНАЯ ПАЛИТРА Комплекты в бело-голубых тонах	2
ПОЭЗИЯ 20-Х ГОДОВ Свободные формы + много декора	5
ГОРОДСКАЯ МОДНИЦА Блузки, брюки, кардиганы	9
ШЬЕМ ИЗ КРУЖЕВА Три модели из разного вида ткани	13
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ Куртки для прохладных дней	15
МОДА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ Брюки и сорочка для юноши 13-16 лет	17
ДЕТСКИЙ ГАРДЕРОБ Для мальчиков и девочек 6-9 лет	19



Струящаяся
блузка
стр. 2



АКТУАЛЬНАЯ
ПАЛИТРА

Широкие
рукава
с воланами

1 БЛУЗКА

Размеры 40-46



Блузка из
эластичного
полиэстерового
полотна с
микроффрированием
и геометрическим
рисунком. Широкие
рукава $\frac{3}{4}$ с воланами.





2 ПЛАТЬЕ

Размеры 40-46



Платье из эластичного кружева и крепдешина. Застежка-молния в среднем шве спинки. Короткие рукава с манжетами. Юбка с обтачкой низа.



NCESCA WOODMAN
A woman of the world as a young woman
HELMUT NEWTON Polaroids



Струющаяся
блузка, платье из
алансонского кружева,
блузка с пайетками,
юбка с прорезным
узором — все эти
наряды придадут
свежесть вашему
образу с утра до
вечера.

В БЕЛО—
ГОЛУБЫХ
ТОНАХ





3 БЛУЗКА
Размеры 42-48

■ ■
Блузка без рукавов
из вышитой хлопковой
бязи с фестонами.
Высокий воротник-
стойка застегивается
на петлю и пуговицу.

Высокий
воротник-
стойка





5 ЮБКА

Размеры 38-44



Юбка из прорезного кружева с фестонами. На подкладке. Застежка-молния расположена в среднем шве заднего полотнища.



4 БЛУЗКА

Размеры 38-44



Блузка из однотонного вискозного жоржета. Круглый вырез горловины. Окантовки рукавов и горловины украшены пайетками.

Юбка из кружева с фестонами

МАГАЗИН ТКАНИ

всё для шитья и рукоделия

- Более 5 тыс. видов тканей
- Ткани высокой моды
- Прикладные материалы
- Фурнитура от лучших мировых производителей
- Все для вышивки, вязания и бисероплетения
- Гобелены в рамах

РЕКЛАМА

м. «Филевский парк», ул. Минская, 6
Будни с 9.00 до 19.30. Суббота, воскресенье с 10.00 до 18.30
тел.: (499) 144-2804 www.tkaniminskaya6.ru

ТКАНИ В РОЗНИЦУ И ОПТОМ ИЗ ИТАЛИИ, ГЕРМАНИИ, ФРАНЦИИ

Костюмные, пальтовые, нарядные, от кутюр, шелка, вискозы, трикотаж, подкладка, искусственный мех

ТКАНИ



Внимание АКЦИЯ!!!
с 01.09.15 по 30.12.15 скидки и распродажи тканей.

* Об акции записи и подробности по телефону уточняйте по телефону: (499) 61-000-61


Различная фурнитура, пуговицы, швейные принадлежности

ВСЕ ДЛЯ ШИТЬЯ

Опт и розница: Москва, м. Севастопольская и м. Варшавская, Симферопольский б-уль., д. 25 кор. 1, тел: (499) 61-000-61.
Розница: Москва, м. Филевский парк, ул. Минская, д. 22, тел. (499) 144-4550. www.tkanitorg.ru

РЕКЛАМА

РЕТРОМОТИВЫ




6 ПЛАТЬЕ

Размеры 38-44



Платье
из эластичного тюля,
расшитого ромбами
из золотистых
пайеток
и серебристых
бусин. На подкладке.



8 БРЮКИ

Размеры 42-48




Брюки из вискозного сатина
с абстрактным геометрическим
рисунком. Центральная передняя
застежка-молния. Карманы
с отрезным бочком.



ПОЭЗИЯ 20-Х ГОДОВ

Много декора, простые формы,
энергия цветочных принтов...



7 ТОП Размеры 42-48

Топ из вискозного сатина с мелким геометрическим рисунком и однотонного эластичного тюля более темного оттенка.



Топ из сатина с мелким рисунком

28-01
СЕНТЯБРЯ ОКТЯБРЯ
2017

Международная выставка легкой и текстильной промышленности



Санкт-Петербург



fashion
industry

реклама 0+

Организатор:



+7 (812) 777 0407
www.fi-expo.ru

При поддержке:



Соорганизаторы:





10 ДЛИННАЯ БЛУЗКА

Размеры 40-46



Длинная блузка из полиэстерового макраме с фестонами, шифона и крепдешина в тон. На подкладке.

На подкладке.

С плиссированной баской.



Накидка
с пайетками
и бусинами



11 БРЮКИ


Размеры 40-46



Брюки выполнены из твила (чистый шелк) с цветочным рисунком и крепа.

С боковыми карманами.

Застежка-молния в левом боковом шве.



9 НАКИДКА ЕДИНЫЙ РАЗМЕР



Накидка из шифона, расшитого пайетками и серебристыми бусинами. Украшена бахромой.





КОЛЛЕКЦИЯ
«НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА»

Ткани для домашнего декора. 100% хлопок.
Производство Корея.

Аналог американских тканей.
Качество то же, цены ниже.

Реклама

www.peppy-tkani.ru

Спрашивайте в лучших магазинах вашего города!

Оптовые продажи:



www.firma-gamma.ru

Розничные продажи:



www.igla.ru

Розничные продажи:



www.leonardo.ru

ООО «Жаккард», 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д.9/35, комн.32, e-mail: shop@igla.ru, тел. 8 (495) 603-87-59, ОГРН 1137746742869
ЗАО «Планета увлечений», 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д.9/35, e-mail: shop@leonardo.ru, тел. 8 (800) 700-51-27, ОГРН 1077761771537

ГОРОДСКОЙ
МОДНИЦЕ

**Чистые и
свободные линии
восьми нарядов.
предложенных в этой
рубрике, гарантируют
положительный
эффект в рамках
курса бьюти-терапии.**



12 КАРДИГАН

Размеры 40-46



Кардиган из
плотного смесового
трикотажа в резинку
1/1. Пояс из ленты
в рубчик
с контрастными
полосками.
Прорезные карманы.



13 БРЮКИ

Размеры 40-46



Брюки из
эластичного крепа
с рисунком
с однотонным
притачным поясом.



Кардиган
из смесового
трикотажа



14 БЛУЗКА

Размеры 40-46



Блузка из жоржета
с рисунком.
С вытачками на
частях переда.
Воротник
с завязками
выполнен из
однотонного
жоржета.

ЭЛИКСИР КРАСОТЫ



15 КУРТКА

Размеры 42-48



Куртка из эластичного полиэстерового панбархата с ромбами. Воротник и манжеты из эластичного трикотажа в резинку 1/1.



16 БРЮКИ

Размеры 42-48



Брюки из эластичного габардина. Две застежки-молнии на передних половинках брюк. На задних половинках – накладные карманы.



17 БЛУЗКА

Размеры 42-48



Блузка из вискозного крепдешина в полоску. Рукава $\frac{3}{4}$. На спинке вырез с завязками.

На спинке
вырез с
завязками



Блузка
из крепа
и тюлевой
тесьмы



19 ЮБКА

Размеры 38-44



Юбка из
полиэстерового
атласа в клетку
со встречными
складками. Пояс
заднего полотнища
юбки с эластичной
тесьмой.



18 БЛУЗКА

Размеры 38-44



Блузка из
однотонного крепа
с аппликациями из
плиссированной
тюлевой тесьмы
в тон и контрастных
лент двух цветов.

ЛЮБИТЕЛЯМ
БЛУЗОК



20 БЛУЗКА

Размеры 42-48



Блузка из
однотонного
хлопкового поплина
и контрастного
полиэстерового
макраме
с фестонами.
Рукава $\frac{3}{4}$. Воротник
со стойкой.




Две блузки
с деталями из
кружева, блузка
с сочетанием
прозрачных
и непрозрачных
элементов — хороший
выбор для тех, кто
любит составлять
комплекты.

22 ШОРТЫ

Размеры 40-46



Шорты из рами, эластичного
в небольшой степени. На
подкладке из легкой бязи. Низ
шорт отделан макраме. Пояс
с эластичной тесьмой.



ТРИ ВАРИАНТА
НА ВЫБОР

Блузка из трех видов материала



21 БЛУЗКА

Размеры 40-46



Блузка из трех видов
материала:
эластичного
хлопкового джерси,
хлопкового атласа
и контрастного
макраме
с фестонами.



23 БЛУЗКА

Размеры 38-44



Блузка из трикотажа
с ткаными сетчатыми
ромбами. Кокетки переда,
спинки и манжеты – из
эластичного поплина в тон.

Низ шорт
отделан
макраме



БОЛЬШИЕ
РАЗМЕРЫ

24 БЛУЗКА

Размеры 46-52



Блузка из полотна с микрофрированием. Рукава $\frac{3}{4}$ с патами. V-образный вырез горловины. Застежка на петли и пуговицы.



25 КУРТКА

Размеры 46-52



Куртка из непромокаемого полиэстерового материала, на подкладке. Со съемным капюшоном.




26 БРЮКИ

Размеры 46-52



Брюки из легкого эластичного денима. Модель «5 карманов». Отделочные строчки выполнены контрастными нитками.



ПРОИЗВЕДЕМ ЭФФЕКТ!

27 КУРТКА

Размеры 46-52



Куртка из непромокаемого полиэстерового материала. С прорезными карманами в рамку на молниях.



Куртка
с карманами
в рамку на
молниях

Пять нарядов,
которые позволяют
сохранять
собственную
индивидуальность
независимо от
модных трендов.



28 БЛУЗКА

Размеры 46-52



Блузка из эластичного вискозного джерси и сатина с купонным рисунком контрастного цвета. Окантованная горловина. Рукава $\frac{3}{4}$.



29 ПОЛО

Размеры НА 13-16 лет
■■■■

Поло из эластичного хлопкового джерси. Воротник-стойка. Застежка с планкой из материала с цветочным рисунком.



31 СОРОЧКА

Размеры НА 13-16 лет
■■■■


Сорочка из льняной марлевки. Короткие рукава с обтачками. На спинке вытачки. Небольшой воротник-стойка.



32 БРЮКИ

Размеры НА 13-16 лет
■■■■■

Брюки из смесового твида. На задних половинках брюк – прорезные карманы в рамку. На передних – карманы с отрезным бочком.



30 БЕРМУДЫ

Размеры НА 13-16 лет
■■■■■

Бермуды из смесовой диагонали в вертикальную полоску. В качестве подкладки – бязь в горошек. Притачной пояс со шлевками.



В повседневной городской жизни эти вещи будут выглядеть естественно и уместно: от поло до модных брюк из хлопка и льна.



33 БЕРМУДЫ

Размеры НА 13-16 лет



Бермуды
из эластичного
материала с тканым
узором. Притачной
пояс со шлевками.
С отворотами.

Притачной
пояс со
шлевками



КРУТОЙ ПРИКИД

ЮНЫМ
МОДНИКАМ

35 ЖИЛЕТ

РАЗМЕРЫ НА 6-9 ЛЕТ



Жилет из ворсового джерси. С ложными прорезными карманами. Застежка на петли и четыре пуговицы. Эффект необработанного края.



34 СОРОЧКА

РАЗМЕРЫ НА 6-9 ЛЕТ



Сорочка из смесового материала. С короткими рукавами. Нагрудный накладной карман. Центральная застежка на петли и пуговицы.

Жилет
с ложными
карманами

СТИЛЬНЫЕ С ДЕТСТВА

Превосходные образы
для самых
разных случаев:
от детского праздника
до торжественных
церемоний.



36 ПИДЖАК

Размеры НА 6-9 лет



Пиджак из эластичного хлопкового габардина. Рукава украшены декоративными налокотниками в тон.



Пиджак из
хлопкового
габардина



37 БЕРМУДЫ

Размеры НА 6-9 лет



Бермуды из хлопкового трикотажа. Притачной пояс со шлевками и эластичной тесьмой.



Комбинезон
с лифом из
эластичного
хлопка



38

КОМБИНЕЗОН

РАЗМЕРЫ НА 6-9 ЛЕТ



Комбинезон с лифом из эластичного хлопка и брюками из кружева. Внутренние шорты из эластичного хлопкового джерси. Спинка лифа застегивается на петли и пуговицы, украшенные стразами.



39 БЛУЗКА

Размеры НА 6-9 лет



Блузка из эластичного джерси. Застежка-молния расположена в среднем шве спинки. Округлый вырез горловины.

Юбка со
встречными
складками



40 ЮБКА

Размеры НА 6-9 лет



Юбка из джерси. Со встречными складками. По линии талии настроена мягкая эластичная тесьма.



Номер
в продаже
с 11
сентября

✿ Шьем жакет из
бархата

✿ Пальто, плащи и
жакеты на осень

✿ Модный гардероб для
девочки 8-12 лет

PATRONES



КОНЛИГА
МЕДИА

© «ШИК: шитье и крой» 9/2017 (173)
АО «КОНЛИГА МЕДИА», 2017

Главный редактор Костенко Светлана Анатольевна

Редактор О. Горемыкина

Переводчик Ю. Маринич

Корректор О. Черемисова

Дизайнер И. Адушева

Специальный редактор И. Федотова

Учредитель АО «КОНЛИГА МЕДИА»

Издатель АО «КОНЛИГА МЕДИА»

107082, Москва, ул. Бакунинская, д. 71 (корп. 10),

6-й этаж. Телефон: (495) 775-1435

Основатели компании

А. В. Колосов (1950-2012) и Р. Я. Неяглова-Колосова

Генеральный директор М. Зимин

Издательский директор Г. Арёфьева

Финансовый директор Н. Старкова

Директор по распространению К. Егоренко

Начальник производственного отдела С. Пехтерева

По вопросам размещения рекламы

тел. 8-495-775-1435, +7-966-149-07-09

e-mail: j.mordvinkina@konliga.ru

По вопросам распространения

тел. (495) 775-1435, факс (495) 775-1432

По вопросам подписки

тел. (495) 775-1435, факс (495) 775-1434

Подписные индексы:

«Каталог российской прессы» – 99643, 12443

Отдел мелкооптовой продажи

г. Москва, ул. Бакунинская, д. 71, стр. 10, 6-й этаж.

Прямой телефон для звонков: 8 495 775-14-33

Адрес редакции:

107082, Москва, ул. Бакунинская, д. 71 (корп. 10), 6-й этаж

Телефон: (495) 775-1435

Для писем: 105082, Москва, а/я 5,

с пометкой «для журнала ШИК»

E-mail: konliga@konliga.ru

Информацию об издательском доме

«КОНЛИГА МЕДИА» можно найти на сайте

www.konliga.ru

Дата выхода в свет 08.08.17

Дата начала продаж 14.08.17

В номере использованы материалы журнала «La Mia Boutique»,
copyright © 2017 по лицензии Hapi Press S.r.l., Италия.

Все права на лицензионные материалы принадлежат
Hapi Press S.r.l. и без его предварительного согласия не подлежат
воспроизведению ни полностью, ни частично.



HAPI PRESS

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-64973 от 04.03.2016

Информационная продукция для детей старше 12 лет.



Тираж сертифицирован
Бюро тиражного аудита ABC
www.press-abc.ru

Отпечатано: ООО «МДМ-ПЕЧАТЬ»

188640, Ленинградская область,

г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 114

Тел.: +7(812) 459-95-60

Зак. №41-07/30

Тираж 47 000 экз. Цена свободная.

ISSN 1684-4688

Все права на распространение журнала на русском
языке в России, странах СНГ и Балтии принадлежат
АО «КОНЛИГА МЕДИА»

Редакция не несет ответственности за содержание
рекламных материалов.

Перепечатка только с разрешения редакции.




ПЕЧАТНИК ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНИКА



▶▶ ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ


1 БЛУЗКА стр. 2

размеры 40/42/44/46 ■ ■



2 ПЛАТЬЕ стр. 3

размеры 40/42/44/46 ■ ■




3 БЛУЗКА стр. 4

размеры 42/44/46/48 ■ ■




4 БЛУЗКА стр. 5

размеры 38/40/42/44 ■ ■




5 ЮБКА стр. 5

размеры 38/40/42/44 ■ ■




6 ПЛАТЬЕ стр. 6

размеры 38/40/42/44 ■ ■




7 ТОП стр. 5

размеры 42/44/46/48 ■ ■




8 БРЮКИ стр. 6

размеры 42/44/46/48 ■ ■



9 НАКИДКА стр. 8

ЕДИНЫЙ РАЗМЕР ■ ■



10 ДЛИННАЯ БЛУЗКА стр. 8

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■ ■



11 БРЮКИ стр. 8

размеры 40/42/44/46 ■ ■




12 КАРДИГАН стр. 10

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■ ■



13 БРЮКИ стр. 10

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■ ■




14 БЛУЗКА стр. 11

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■ ■




15 КУРТКА стр. 12

размеры 42/44/46/48 ■ ■ ■ ■




16 БРЮКИ стр. 12

размеры 42/44/46/48 ■ ■ ■ ■




17 БЛУЗКА стр. 12

размеры 42/44/46/48 ■ ■




18 БЛУЗКА стр. 13

размеры 38/40/42/44 ■ ■



19 ЮБКА стр. 13

размеры 38/40/42/44 ■ ■



Степени сложности

- для начинающих
- ■ для практикующих
- ■ ■ для тех, кто шьет давно и уверенно
- ■ ■ ■ для специалистов
- ■ ■ ■ ■ для специалистов с большим опытом

20 БЛУЗКА стр. 14

размеры 42/44/46/48 ■ ■




21 БЛУЗКА стр. 14

размеры 40/42/44/46 ■ ■




22 ШОРТЫ стр. 15

размеры 40/42/44/46 ■ ■




23 БЛУЗКА стр. 15

размеры 38/40/42/44 ■ ■



24 БЛУЗКА стр. 16

размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■




25 КУРТКА стр. 16

размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■ ■




26 БРЮКИ стр. 16

размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■




27 КУРТКА стр. 17

размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■ ■




28 БЛУЗКА стр. 17

размеры 46/48/50/52 ■ ■




29 ПОЛО стр. 18

размеры на 13/14/15/16 лет ■ ■ ■




30 БЕРМУДЫ стр. 18

размеры на 13/14/15/16 лет ■ ■ ■ ■




31 СОРОЧКА стр. 18

размеры на 13/14/15/16 лет ■ ■ ■




32 БРЮКИ стр. 18

размеры на 13/14/15/16 лет ■ ■ ■ ■




33 БЕРМУДЫ стр. 19

размеры на 13/14/15/16 лет ■ ■ ■




34 СОРОЧКА стр. 20

размеры на 6/7/8/9 лет ■ ■



35 ЖИЛЕТ стр. 20

размеры на 6/7/8/9 лет ■ ■




36 ПИДЖАК стр. 21

размеры на 6/7/8/9 лет ■ ■ ■ ■




37 БЕРМУДЫ стр. 21

размеры на 6/7/8/9 лет ■ ■ ■




38 КОМБИНЕЗОН стр. 22

размеры на 6/7/8/9 лет ■ ■ ■




39 БЛУЗКА стр. 23

размеры на 6/7/8/9 лет ■ ■



40 ЮБКА стр. 23

размеры на 6/7/8/9 лет ■ ■



ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЛЕКАЛ

Как переснять лекало детали


1. Выбрать модель и определить свой размер (см. таблицу размерных признаков фигуры на стр. 4). Каждая модель представлена в четырех размерах, обозначенных на листах-вкладышах различными типами линий, о чем сказано в соответствующей инструкции к модели. Таким образом, лекала, относящиеся к определенной модели, обозначаются на листе-вкладыше определенным цветом (черным, зеленым, голубым, розовым или оранжевым) и определенным набором из 4 линий (4 размера). Одним цветом на одном листе-вкладыше могут обозначаться лекала к двум различным моделям, и в этом случае они различаются типами линий. **Например:**

Мод. 10 зеленый контур:	размер 40	— — — — —	Мод. 22 зеленый контур:	размер 40	— — — — —
	размер 42	— — — — —		размер 42	
	размер 44	— — — — —		размер 44	— — — — —
	размер 46	— — — — —		размер 46	— — — — —

2. К выбранной модели найти соответствующую инструкцию: инструкции снабжены списком необходимых материалов, описанием работы, схемами раскладки деталей на материале и эскизом модели. Кроме того, в разделе «Лекала» перечислены пронумерованные детали, из которых состоит выбранная модель, указан лист-вкладыш (А, В, С, D, E, F, G, H), на котором находятся лекала данной модели, цвет и тип линий, которыми они начерчены. **Замечание:** детали квадратной и прямоугольной формы (карманы, пояс, шлевки) не приведены на листах-вкладышах, их размеры указаны в сантиметрах в разделе «Лекала».


ВНИМАНИЕ! ВСЕ ЛЕКАЛА ПРИВЕДЕНЫ БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБЫ.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ



3. Раскрыть соответствующий лист-вкладыш и сопоставить его с инструкцией к модели. Найти на схеме раскладки номера, соответствующие каждой детали модели; это подскажет форму нужного лекала на листе-вкладыше, а также наличие и расположение на лекале внутренних линий, контрольных знаков соединения деталей, символов и надписей.


КАК ВЫДЕЛИТЬ ЛЕКАЛО ДЕТАЛИ



5. Обвести фломастером контуры каждого лекала, а также внутренние линии, различные знаки и надписи.


ВНИМАНИЕ! ВСЕ ЛЕКАЛА ПРИВЕДЕНЫ БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБЫ.

КАК НАЙТИ НУЖНОЕ ЛЕКАЛО ДЕТАЛИ



4. На одной из боковых сторон соответствующего листа-вкладыша найти номер детали выбранной модели, затем провести прямую мысленную линию к середине листа-вкладыша, и на этой линии найти тот же номер и соответствующее лекало.

КАК ПЕРЕСНЯТЬ ЛЕКАЛО ДЕТАЛИ НА КАЛЬКУ



6. Наложить на каждое лекало лист кальки и очень точно переснять все обведенные контуры, линии, знаки и надписи.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ЛЕКАЛАХ

Δ точка (контрольный знак) совмещения двух деталей.

—●— точка (контрольный знак) совмещения или прерывания шва, или служит для обозначения границ притачивания определенной детали (воротник, пата и т.д.). В некоторых случаях обозначает место надсечки припуска шва.

←---→ участок материала, который должен быть присборен или припосажен.

←---→ участок материала, который должен быть растянут или оттянут.

Δ A A точка совмещения двух частей одного и того же лекала, которое не уместилось на одном листе-вкладыше целиком. Следует переснять обе части, приложив кальку последовательно к обеим частям и очень точно совместив треугольники.

Словарь терминов

Abbottonatura	– застежка на петли и пуговицы
Altezza	– ширина
Alto	– верх
Aperto	– открытый, не подлежащий обработке
Apertura	– передняя (открывающаяся) часть, вход в карман
Applicazione	– наклеивание, прикрепление
Appoggio	– наложение детали поверх другой детали
Arriccare	– сосборить
Bordo	– прямая или изогнутая полоса ткани, используемая в качестве вспомогательной детали (обтачки, шлевки, планки...)
Canalina	– кулиска для вставки косточки
Cappuccio	– капюшон
Centrale	– средний, центральный
Centro dietro intero	– середина спинки или задней части (сгиб)
Centro dietro cucitura	– средний срез спинки или задней части
Coulisse	– кулиска
Cucire	– строчка, сшить
Davanti	– перед, передняя часть, спереди
Destro (destra)	– правый, правая
Dietro	– спинка, задняя часть, сзади
Dritto filo (D. filo)	– направление долевой нити
Doppio intero	– сгиб
Elastico	– растягивающийся, эластичный
Finachino	– бочок бокового кармана
Fianco	– боковая часть, бочок
Fodera	– подкладка
Fondo	– низ
Impuntura	– строчка
Inizio	– начало
Inserire (ins.)	– вставить, продеть
Intero	– сгиб, целый, необрезной (край)
Lampo	– застежка-молния
Lato	– сторона, край
Lato rimagliato	– обработанный край трикотажного полотна
Linguetta	– язычок (небольшая удлиненная дополнительная деталь)
Manica	– рукав
Manichino	– короткий рукав
Metatura	– метраж
Molleggiare	– выполнить посадку
Motivo applicazione	– аппликация
Orlo	– подгиб
Paramontura	– внутренняя деталь (подборт, обтачка, цельнокроеный припуск и др.)
Parte	– часть
Passante	– шлевка
Piegare	– согнуть
Pateletta	– клапан (кармана)
Pelo	– мех, ворс
Qui	– тут, здесь
Sacchetto tasca	– подкладка кармана
Scalfo	– пройма
Scollo	– горловина
Secondo	– второй
Sinistro (sinistra)	– левый, левая
Sopracollo	– верхний воротник
Sottocollo	– нижний воротник
Spacco	– прорезь на детали для застежки (шлицы)
Spalla	– плечо
Tagliare	– разрезать, надсечь
Tasca	– карман (обычно накладной или боковой)
Taschino	– маленький карман, прорезной карман
Trapuntatura	– выстегивание

diritto filo (p. 5)

направление долевой нити и номер того лекала, к которому относится это обозначение. Например, приведенный сверху знак обозначает направление долевой нити для лекала 5 выбранной модели.

●→ направление, в котором закладывается припуск складки.


—|— место расположения и размер петли или кармана.

○ место пришивания пуговицы.

КАК УДЛИНИТЬ ИЛИ УКОРОТИТЬ
ЛЕКАЛА ДЕТАЛЕЙ

Удлинить лиф

Чтобы удлинить лиф, следует разрезать лекала переда и спинки по горизонтали на уровне середины бокового среза, раздвинуть части лекала до нужной длины и заклеить разрез полосой кальки.



Укоротить лиф

Чтобы укоротить лиф, следует заложить на лекала переда и спинки горизонтальную складку на уровне середины бокового среза, чтобы получились лекала нужной длины. Подклеить складку, внимательно следя, чтобы не перекосилась линия, показывающая направление долевой нити.



Удлинить юбку

Юбку удлиняют так же, как лиф, разрезая лекала переднего и заднего полотнищ юбки по линии бедер.



Удлинить брюки

Брюки удлиняют как лиф, разрезая лекала передней и задней половинок по линии колена.



КАК ИЗМЕРИТЬ ФИГУРУ РЕБЕНКА

Когда снимают размеры с ребенка, следует учитывать, что его фигура еще не сформирована, поэтому живот немного выступает вперед и линию талии определить сложно. Чтобы преодолеть это затруднение, можно завязать на талии узкий пояс или ленту.

- 1. Обхват груди: вокруг грудной клетки.
- 2. Обхват талии: вокруг талии.
- 3. Обхват бедер: по наиболее выступающим точкам бедер и ягодиц.
- 4. Длина переда до талии: от точки основания шеи (точка соединения шеи с плечом) до линии талии.
- 5. Длина юбки: от линии талии до точки над или под коленом.
- 6. Длина спины до талии: от седьмого (наиболее выступающего) шейного позвонка позвоночника до линии талии.
- 7. Дуга плечевого пояса сзади: по спине от одной плечевой точки до другой.
- 8/9. Длина рукава: от плечевой точки до локтя (длина до локтя) и плечевой точки до запястья (общая длина согнутой руки).
- 10. Длина ноги по внешней поверхности: от линии талии по внешней поверхности ноги до пола.
- 11. Длина ноги по внутренней поверхности: по внутренней поверхности ноги от промежности до пола.




ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ФИГУРЫ

Измеренные размеры приведены в сантиметрах и без прибавок на свободу облегания.

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕР	38	40	42	44	46	48
Обхват груди	84	88	92	96	100	104
Обхват талии	60	64	68	72	76	80
Обхват бедер	88	92	96	100	104	108
Дуга плечевого пояса сзади	36	37	38	39	40	42
Длина спины до талии	39	39,5	40	40,5	41	41,5
Длина переда до талии	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Высота проймы	19	19,5	20	20,5	21	21,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	28-54	29-58	30-59	31-60	32-61	33-62
Высота сидения	21,5	22	22,5	23	23,5	24
Высота груди	24	24,5	25	25,5	26	26,5

БОЛЬШИЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕР	48	50	52	54	56	58	60
Обхват груди	104	108	112	114	118	122	126
Обхват талии	80	84	88	92	96	100	104
Обхват бедер	108	112	116	120	124	128	132
Дуга плечевого пояса сзади	42	44	46	47	47,5	48	48,5
Длина спины до талии	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Длина переда до талии	44,5	45	45,5	46	46,5	47	47,5
Высота проймы	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	33-62	33,5-62,75	34-63,5	34,5-64,25	35-64,75	35,5-65,25	36-65,75
Высота сидения	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27
Высота груди	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

ВОЗРАСТ, ЛЕТ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Рост	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152
Обхват груди	54	56	58	60	62	65	68	71	74	77	80
Обхват талии	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Обхват бедер	58	60	62	64	66	68	71	74	77	80	83
Дуга плечевого пояса сзади	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Длина спины до талии	23	24	25	26	27	28	29	30,5	32	35	36,5
Длина переда до талии	25	26	27	28	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5
Длина рукава	31,5	34	36,5	39	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56

ПОДРОСТКОВЫЕ РАЗМЕРЫ

ВОЗРАСТ, ЛЕТ	13	14	15	16
Рост	156	160	164	168
Обхват груди	80	82	84	86
Обхват талии	59	61	63	65
Обхват бедер	84	86	88	90
Дуга плечевого пояса сзади	34	35	36	37
Длина спины до талии	36	37	38	39
Длина переда до талии	39	40	41	42
Длина рукава	56	57	58	59

СПРАВОЧНИК ПО ШИТЬЮ


КАК ВЫПОЛНЯТЬ НАИБОЛЕЕ ОБЩИЕ И ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ОПЕРАЦИИ ПРИ ОБРАБОТКЕ ИЗДЕЛИЯ

СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

По умолчанию соединяемые детали изделия располагаются лицевыми сторонами друг к другу и соединяются строчкой; если это не так, вариант обработки шва указан в инструкции.


ОБРАБОТКА СРЕЗОВ

Все срезы припусков швов, заутюженных (А), разутюженных (В) и других, должны быть обметаны строчкой «зиг-заг» (или подобной) или на оверлоке. По умолчанию: в процессе обработки изделия последовательно обметываются все открытые срезы деталей (если нет других указаний). Детали с подкладкой могут не обрабатываться с внутренней стороны. **Внимание!** По умолчанию строчки временного назначения удаляются после прокладывания строчек постоянного назначения.




ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Клеевые прокладочные материалы приклеиваются с изнаночной стороны детали горячим утюгом с увлажнением или без него, в зависимости от вида клеевого материала.



ДВОЙНОЙ ШОВ (АНГЛИЙСКИЙ ШОВ)

Сложить детали лицевыми сторонами наружу и соединить строчкой, прокладывая ее посередине припуска на шов. Вывернуть детали, сложить их лицевыми сторонами внутрь и проложить вторую строчку заданной шириной шва. При этом срезы деталей должны располагаться внутри шва.




ЗАПОШИВОЧНЫЙ ШОВ

Сложить детали лицевыми сторонами внутрь, и стачать по линии строчки (по линии шва в готовом виде). Заутюжить припуски шва, нижний припуск подрезать на половину ширины, верхним припуском шва обогнуть нижний припуск и настрочить с лицевой стороны двойной или одинарной строчкой.




ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ, ПРИТАЧАННАЯ НА МАШИНЕ

Стачать срезы деталей до знака, определяющего длину застежки. Припуски на участке застежки заутюжить на изнаночную сторону. Закрывать застежку-молнию и приметать ее с изнаночной стороны изделия так, чтобы сгибы застежки изделия располагались строго на середине звеньев застежки-молнии (А). Притачать застежку-молнию, прокладывая строчки с лицевой стороны изделия на равном расстоянии от краев застежки (В). Для выполнения этой операции рекомендуется использовать специальную лапку. Если используется потайная застежка-молния, то нужна специальная лапка, у которой в подошве имеются два желоба. На лицевую сторону припуска на шов одной стороны застежки накладывают застежку-молнию лицевой стороной вниз и притачивают, прокладывая строчку по линии края застежки (специальная лапка отгибает звенья застежки-молнии). Вторую сторону застежки-молнии притачивают по аналогии с первой.




ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ, ПРИШИТАЯ ВРУЧНУЮ

Стачать срезы деталей до знака, определяющего длину застежки. Припуски по краям застежки заутюжить на изнаночную сторону. С изнаночной стороны приложить застежку-молнию так, чтобы середина ее звеньев была совмещена со сгибами краев застежки, приметать. Вручную пришить застежку-молнию строчкой «назад игла» так, чтобы видимая с лицевой стороны часть стежка была как можно короче. Строчки пришивания застежки-молнии располагаются на равном расстоянии от краев застежки.




ЗАСТЕЖКА С ЦЕЛЬНОКРОЕНОЙ ОБТАЧКОЙ (С ЗАСТЕЖКОЙ-МОЛНИЕЙ)

Обметать срезы деталей. Стачать срезы деталей до знака, определяющего длину застежки. Припуск по правой стороне застежки (цельнокроеная обтачка) 2 см. Припуски по обеим сторонам застежки заутюжить на изнаночную сторону. На лицевую сторону припуска шва по левой стороне застежки наложить застежку-молнию лицевой стороной внутрь так, чтобы звенья застежки выходили за край застежки изделия и зафиксировать (приметать или приколоть). Готовый откосок (внутренняя деталь застежки) наложить поверх застежки-молнии и притачать все детали одной сквозной строчкой. Совместить края застежки изделия, приколоть и притачать правую сторону застежки-молнии к припуску (цельнокроеная обтачка) правой стороны застежки изделия (А). Расправить застежку, отогнуть откосок, чтобы не попал под строчку, и проложить сквозную строчку по правой стороне застежки (с лицевой стороны) с закруглением в конце застежки. Нижние края припуска правой стороны застежки и откоска расправить и скрепить между собой с изнаночной стороны (В).



ЗАСТЕЖКА С ПОДКРОЙНОЙ ОБТАЧКОЙ (С ЗАСТЕЖКОЙ-МОЛНИЕЙ)

Обметать срезы деталей (кроме среза по правой стороне застежки и внешнего среза подкройной обтачки). Стачать срезы деталей до знака, определяющего длину застежки. Припуски по обеим сторонам застежки составляют 1 см. На лицевую сторону правой стороны застежки наложить подкройную обтачку лицевой стороной вниз и обтачать край застежки швом шириной 0,7 см. Заутюжить припуски шва на обтачку. Настрочить на обтачку припуски шва обтачивания швом шириной 0,2 см. Заутюжить обтачку на изнаночную сторону изделия по линии края застежки с образованием канта (здесь: 0,3 см) (А). На лицевую сторону припуска шва по левой стороне застежки наложить застежку-молнию лицевой стороной внутрь так, чтобы звенья застежки выходили за край застежки изделия и зафиксировать (приметать или приколоть). Готовый откосок (внутренняя деталь застежки) наложить поверх застежки-молнии и притачать все детали одной сквозной строчкой. Совместить края застежки изделия, приколоть и притачать правую сторону застежки-молнии к обтачке правой стороны застежки изделия. Расправить застежку, отогнуть откосок, чтобы не попал под строчку, и проложить сквозную строчку по правой стороне застежки (с лицевой стороны) с закруглением в конце застежки (В). Нижние края припуска правой стороны застежки и откоска расправить и скрепить между собой с изнаночной стороны.




ВОРОТНИК С ОТРЕЗНОЙ СТОЙКОЙ

Продублировать клеевым прокладочным материалом нижний воротник и внутреннюю деталь стойки. Детали воротника сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Воротник вывернуть, выправить шов обтачивания, приутюжить. Проложить отделочную строчку по краям воротника, если она предусмотрена по модели. Детали стойки воротника сложить лицевыми сторонами внутрь, между деталями стойки уложить готовый воротник, совмещая линии середины на стойке и воротнике, уравнивать срезы, обтачать срезы стойки, одновременно соединяя с ней воротник (А). Вывернуть стойку на лицевую сторону. С изнаночной стороны изделия расположить внутреннюю деталь стойки лицевой стороной вниз, уравнивать срезы, линии середины и втачать. Расправить детали. Подогнуть на изнаночную сторону припуск по нижнему срезу внешней детали стойки так, чтобы он перекрывал шов втачивания внутренней детали стойки на 0,1-0,2 см. Настрочить подогнутый нижний край внешней детали стойки на шов втачивания внутренней детали стойки швом шириной 0,1-0,2 см и проложить отделочную строчку по краям стойки воротника (В).



ПРИТАЧНОЙ ПОЯС


Продублировать клеевым прокладочным материалом внешнюю часть пояса. Сложить пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать концы пояса, вывернуть, выправить швы, приутюжить. Сложить лицевыми сторонами внутрь изделие и внешнюю часть пояса, уравнивать срезы и притачать; припуски шва заутюжить на пояс. Перегнуть пояс вдоль посередине, изнаночной стороной внутрь, подогнуть на изнаночную сторону припуск внутренней части пояса и настрочить в шов притачивания пояса; проложить отделочную строчку по краям пояса, если это предусмотрено по модели.



ШЛЕВКИ


Заутюжить продольные срезы полосы для изготовления шлевок на изнаночную сторону, затем сложить полосу вдоль пополам изнаночной стороной внутрь и проложить сквозную строчку в край.

Соединение шлевок с изделием. Разрезать полосу на части. Наложить шлевки на лицевую сторону изделия лицевой стороной вниз, уравнивая срезы шлевок и верхний срез изделия, приметать. Притачать к верхнему срезу изделия пояс (см. выше) (А). Отогнуть шлевки на пояс, подогнуть их верхние срезы и настрочить на пояс, прокладывая строчку на расстоянии 0,2 см от сгиба (В).




ВТАЧИВАНИЕ РУКАВА В ПРОЙМУ

По линии разметки оката рукава проложить строчку мелких прямых стежков и стянуть, образовав посадку по окату рукава, так, чтобы можно было совместить контрольные знаки на окате рукава с контрольными знаками на пройме. Сутюжить посадку по окату рукава: увлажнить рукав в области оката и краем утюга аккуратно сутюжить полученную слабину. При этом край утюга не должен заходить за срез оката более чем на 3 см; на окате рукава не должно быть заломов, заминов и т.п. Сложить рукав пополам лицевой стороной внутрь и обработать продольный шов рукава (А). Вложить рукав в пройму, совместив лицевые стороны деталей, срезы, контрольные знаки, и вметать со стороны рукава, померить изделие на фигуре или манекене. Втачать рукава, прокладывая строчку со стороны рукава (В).




ЗАСТЕЖКА РУКАВА С ОКАНТОВАННЫМИ СРЕЗАМИ

Разрезать рукав по намеченной линии. На изнаночную сторону рукава наложить полосу для окантовки лицевой стороной вниз, уравнивая срезы и притачать полосу. Обогнуть полосой для окантовки разрез застежки рукава, подогнуть свободный продольный срез полосы на изнаночную сторону и настрочить сгиб в шов притачивания с лицевой стороны рукава (А). С изнаночной стороны рукава стачать на угол верхний край окантованной застежки (В).



ЗАСТЕЖКА РУКАВА С ПЛАНКОЙ

Полоску для планки застежки наложить на изнаночную сторону рукава (с той стороны застежки, которая расположена ближе к середине рукава) лицевой стороной вниз по разметке и притачать. Разрезать рукав по линии разметки застежки с наклонными надсечками у верхнего края застежки. Застрочить швом вподгибку внутренний край застежки швом шириной 0,5 см (А). Вывернуть полосу для планки на лицевую сторону рукава (В), заутюжить на изнаночную сторону продольный припуск полосы, подогнуть на изнаночную сторону (или обтачать) припуск по верхнему краю. Настрочить в шов притачивания полосы подогнутый край и настрочить верхний участок планки на рукав (С).




ПРИТАЧНАЯ МАНЖЕТА

Продублировать клеевым прокладочным материалом внешнюю сторону манжеты. Перегнуть манжету вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать боковые стороны, вывернуть, выправить швы, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к срезу низа рукава, сложив детали лицевыми сторонами внутрь и уравнивая срезы. Припуски шва заутюжить на манжету. Припуск шва внутренней стороны манжеты подогнуть на изнаночную сторону и настрочить в шов притачивания внешней стороны манжеты. Проложить отделочную строчку по краям манжеты, если это предусмотрено по модели.




РУКАВ ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ СО ШЛИЦЕЙ В ЛОКТЕВОМ ШВЕ

Стачать передние срезы верхней и нижней частей рукава, шов разутюжить. Стачать локтевые срезы частей рукава до начала шлицы, шов разутюжить (А). Обработать угол верхней стороны шлицы, для этого припуск шлицы и припуск подгибка низа рукава стачать с изнаночной стороны по диагонали, припуски подрезать до ширины 1 см, вывернуть на лицевую сторону, приутюжить. Угол нижней стороны шлицы обтачать, вывернуть, выправить шов. Подгиб низа рукава заутюжить на изнаночную сторону, подшить к рукаву потайными стежками (В).




ПРОРЕЗНОЙ КАРМАН В РАМКУ

На лицевую сторону основной детали наложить обтачку кармана лицевыми сторонами вниз, по обе стороны от продольной линии разметки кармана встык к ней, зафиксировать. На нижнюю обтачку наложить нижнюю часть подкладки кармана (из подкладочного материала) лицевой стороной вниз, зафиксировать. Притачать детали двумя параллельными строчками, прокладывая их на расстоянии 0,5 см от линии разметки кармана. Разрезать основную деталь посередине между строчками, не дорезая до концов строчек, к концам строчек выполнить наклонные разрезы под углом 45° к ним (А). Вывернуть детали на изнаночную сторону, выметать рамки из обеих обтачек шириной, равной ширине шва притачивания (здесь: по 0,5 см), приутюжить. Закрепить нижнюю рамку строчкой (машинной или ручной), прокладывая ее в шов притачивания обтачки. Нижний срез обтачки настрочить на подкладку кармана строчкой «зиг-заг» или прямой строчкой, но с предварительным обметыванием среза. С изнаночной стороны основной детали наложить на карман верхнюю часть подкладки кармана (из основного материала) лицевой стороной вниз и прикрепить ее ко шву притачивания верхней обтачки, одновременно закрепляя верхнюю рамку. Стачать боковые и нижние стороны подкладки кармана с закрепками в концах кармана (В).




ПРОРЕЗНОЙ КАРМАН С ОДНОЙ ОБТАЧКОЙ

На лицевую сторону основной детали наложить обтачку лицевой стороной вниз, верхним срезом – встык к линии разметки кармана. С другой стороны от линии разметки кармана наложить верхнюю часть подкладки кармана (из основного материала) изнаночной стороной внутрь, тоже срезом встык к линии разметки. На обтачку наложить нижнюю часть подкладки кармана (из подкладочного материала) лицевой стороной вниз, зафиксировать. Притачать детали двумя параллельными строчками, прокладывая их на расстоянии 0,5 см от линии разметки. Разрезать основную деталь посередине между строчками, не дорезая до концов строчек, к концам строчек выполнить наклонные разрезы под углом 45° к ним (А). Вывернуть детали на изнаночную сторону, выправить листочку из обтачки шириной, равной расстоянию между строчками (здесь: 1 см). Закрепить листочку строчкой (машинной или ручной), прокладывая ее в шов притачивания обтачки. Нижний срез обтачки настрочить на подкладку кармана строчкой «зиг-заг» или прямой строчкой, но с предварительным обметыванием среза. Стачать боковые и нижние срезы подкладки кармана с закрепками в концах кармана (В).




ПРОРЕЗНОЙ КАРМАН С ЛИСТОЧКОЙ С НАСТРОЧНЫМИ КОНЦАМИ

Деталь листочки сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать боковые срезы, вывернуть, выправить швы, приутюжить. На лицевую сторону основной детали наложить листочку внешней стороной вниз, срезами встык к линии разметки кармана, снизу от нее, зафиксировать (А); поверх листочки наложить нижнюю часть подкладки кармана (из подкладочного материала), уравнивая срезы, зафиксировать. Верхнюю часть подкладки кармана (из основного материала) наложить с другой стороны от линии разметки кармана, встык к ней, лицевой стороной вниз. Притачать детали двумя параллельными строчками, располагая их на 0,5 см от линии разметки. Разрезать основную деталь посередине между строчками, не дорезая до концов строчек, к концам строчек выполнить наклонные разрезы под углом 45° к ним. Стачать боковые и нижние стороны подкладки кармана с закрепками в концах кармана. Расправить листочку и настрочить ее концы на основную деталь, прокладывая строчку с лицевой стороны детали (В).




КАРМАН С ОТРЕЗНЫМ БОЧКОМ

Сложить основную деталь и подкладку кармана лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, обтачать срез входа в карман, вывернуть, выправить шов, приутюжить. Если предусмотрено по модели – проложить отделочную строчку по краю входа в карман. Наложить основную деталь на лицевую сторону бочка, совмещая обтачанный край с линией разметки на бочке, зафиксировать. Стачать срезы подкладки кармана.




КАРМАН В ШВЕ

Обтачать одной частью подкладки кармана участок входа в карман на передней детали изделия, притачать вторую часть подкладки кармана к боковой (задней) детали изделия (А). Стачать продольные срезы основных деталей до знаков, определяющих длину входа в карман. Закрепить шов обтачивания на передней детали изделия: настрочить припуски шва на подкладку кармана или проложить отделочную строчку на участке входа в карман. Стачать срезы подкладки кармана (В).




ЗАСТЕЖКА С НАВЕСНЫМИ ПЕТЛЯМИ

Полосу для петель сложить вдоль посередине и стачать, прокладывая строчку вдоль сгиба на равном расстоянии от него; у одного из поперечных срезов ширину шва увеличить для облегчения вывертывания детали на изнаночную сторону. Подрезать припуски шва вдоль строчки. Вывернуть деталь на лицевую сторону и разрезать на равные части. Расположить петли на лицевой стороне основной детали сгибами – внутрь детали, срезы уравнивать со срезом застежки (А), настрочить. На лицевую сторону основной детали наложить подборт (обтачку) лицевой стороной вниз и обтачать срез застежки (петли попадают под строчку). Отогнуть подборт (обтачку) на изнаночную сторону основной детали, выправить шов, приутюжить (В).



ОБТАЧНЫЕ ПЕТЛИ


Полосу для обтачек петель разрезать на равные части (по две обтачки для каждой петли). Заутюжить каждую обтачку вдоль посередине изнаночной стороной внутрь. На лицевой стороне основной детали начертить 2 вспомогательные линии с обеих сторон от основной линии разметки петли. Расстояние от основной линии разметки петли до каждой вспомогательной линии равно удвоенной ширине канта петли (кант петли = 0,4-0,5 см), таким образом, расстояние между вспомогательными линиями равно 1,6-2 см. Обтачки наложить на основную деталь срезами внутрь так, чтобы их сгибы были уравнианы со вспомогательными линиями разметки петли. Притачать каждую обтачку, прокладывая строчку посередине между вспомогательной и основной линией разметки петли. Разрезать основную деталь посередине между строчками, не дорезая до концов строчек, к концам строчек выполнить наклонные разрезы под углом 45° к ним (А). Вывернуть обтачки на изнаночную сторону изделия, застрочить углы в концах петли. Соединить сгибы кантов петли встык косыми стежками вручную (В). После того как изделие будет почти готово (перед пришиванием пуговиц), на подборте прорезаются отверстия на уровне каждой петли, края каждого отверстия подгибаются на изнаночную сторону и подшиваются к обтачкам петли прочной ниткой в цвет материала мелкими потайными подшивочными стежками (С).



НАСТРОЧНАЯ КУЛИСКА

На изделии в соответствии с разметкой обметать петли, либо установить блочки.

Заутюжить на изнаночную сторону припуски по всем сторонам полосы для кулиски. Наложить подготовленную полосу на изнаночную сторону изделия лицевой стороной вверх по разметке и настрочить, прокладывая строчку на расстоянии 0,1-0,2 см от заутюженных сгибов (А). Продеть в полученную кулиску шнур или завязку через отверстия на изделии так, чтобы концы шнура остались с лицевой стороны изделия (В).




КУЛИСКА В ЗАСТРОЧЕННОМ ШВЕ

Подвернуть верхний или нижний край детали на изнаночную сторону по линии разметки, подогнуть внутрь открытый срез и застрочить, проложив строчку в край (по сгибу), оставив незастроченным небольшой участок (А). Отрезать кусок эластичной тесьмы нужной длины с припусками на шов стачивания. Продеть с помощью английской булавки эластичную тесьму в полученную кулиску через открытый участок. Наложить концы эластичной тесьмы один на другой и стачать двумя продольными строчками.


Застрочить незастроченный участок кулиски (В).

Если в изделии предусмотрена завязка, продетая в кулиску, а не эластичная тесьма, то перед застрочиванием кулиски надо обметать петли на припуске. Также завязку можно продеть и в незастроченный участок кулиски.



ШЛИЦА С УДВОЕННЫМ ПРИПУСКОМ ПО ВНУТРЕННЕЙ (ПРАВОЙ) СТОРОНЕ ШЛИЦЫ


Половину удвоенного припуска по правой стороне шлицы отогнуть на лицевую сторону детали и обтачать нижний угол припуска шлицы, прокладывая строчку по линии низа изделия. Вывернуть, выправить шов, приутюжить. Припуск на подгиб низа по левой стороне шлицы отогнуть на лицевую сторону детали и обтачать вертикальный срез припуска шлицы на уровне припуска подгиба низа (А). Вывернуть, выправить шов, заутюжить припуск по левой стороне шлицы на изнаночную сторону в продолжение шва изделия. Расправить края шлицы, с лицевой стороны наложить левую сторону шлицы на правую и закрепить сквозной наклонной строчкой, прокладывая ее вдоль верхних краев припусков шлицы (В).



ШЛИЦА С ОДИНАРНЫМ ПРИПУСКОМ ПО ВНУТРЕННЕЙ (ПРАВОЙ) СТОРОНЕ ШЛИЦЫ

Припуск на подгиб низа по правой стороне шлицы отогнуть на лицевую сторону детали и обтачать вертикальный срез припуска шлицы на уровне припуска подгиба низа. Вывернуть на лицевую сторону, выправить шов обтачивания и застрочить припуск шва по вертикальному срезу припуска шлицы в продолжение шва обтачивания нижнего угла правой стороны шлицы.


На левой стороне шлицы отогнуть на лицевую сторону припуск шлицы и обтачать нижний угол шлицы, прокладывая строчку по линии низа изделия. Вывернуть, выправить шов, приутюжить. Расправить края шлицы, с лицевой стороны наложить левую сторону шлицы на правую и закрепить сквозной наклонной строчкой, прокладывая ее вдоль верхних краев припусков шлицы (В).



СОЕДИНЕНИЕ ПОДКЛАДКИ С ИЗДЕЛИЕМ

На подкладке спинки заложить складку посередине и закрепить ее несколькими стежками вверх (немного ниже среза горловины) и в низу (немного выше среза низа). Соединить детали подкладки между собой: стачать вытачки, боковые и плечевые срезы; стачать части подкладки рукавов и втачать их в проймы подкладки. Изделие расположить на столе лицевой стороной вниз. На его изнаночную сторону наложить подкладку лицевой стороной вверх, совмещая одноименные швы. Подогнуть припуски по краям подкладки (кроме среза низа) на изнаночную сторону и приколоть (приметать) к внутренним срезам подбортов и нижнему срезу верхнего воротника (или к обтачке горловины спинки). Подшить подкладку вручную потайными подшивочными стежками (или притачать на машине) к внутренним срезам подбортов и к срезу верхнего воротника (к обтачке горловины спинки). Если подгиб низ рукавов подшит, то вручную подшить подогнутый срез низа подкладки рукавов к подгибу низа рукавов; если низ рукавов не обработан, то подкладку притачать к срезу низа рукавов и после этого подшить низ рукавов. Скрепить между собой припуски швов втачивания рукавов и подкладки рукавов в области плечевых и боковых швов. Наметать подкладку на изделие в области низа так, чтобы подкладка не затягивала изделие (А). Строчка наматывания прокладывается на расстоянии примерно 8 см от низа. Подогнуть припуск подгиба низа подкладки на изнаночную сторону так, чтобы сгиб подкладки был выше сгиба низа изделия на 1,5-2 см. Подшить подкладку вручную потайными подшивочными стежками (на расстоянии 1 см от среза подгиба низа верха изделия) отгибая подогнутый край подкладки для образования складки, которая предотвратит затягивание подкладки (В).

Примечание: если изделие со шлицей (например, в среднем шве спинки), то подкладка пришивается к припускам шлицы вручную строчкой потайных подшивочных стежков, или притачивается на машине



КАК СШИТЬ МОДЕЛИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ

■ Прежде чем выкраивать детали изделия из материала, советуем обработать его надлежащим образом, чтобы избежать в дальнейшем усадки. Хлопчатобумажные ткани и им подобные следует выстирать, а тонкие шерстяные ткани и им подобные – отпарить (продекатировать) утюгом.

■ Указанный расход материала соответствует описанному типу материала; в любом случае материал должен быть разложен очень ровно относительно кромок.

■ Всегда следует делать примерку сметанного изделия, оставляя избыточные припуски по срезам; проверив посадку изделия на фигуре, обрезать излишки припусков и соединить детали изделия строчками постоянного назначения.

■ Для изделий из дорогих материалов, для сложных моделей, для фигур, имеющих отклонения от условно-типовой, следует сначала выполнить макет выбранного изделия из недорогого, но похожего по свойствам материала. Затем сделать примерку макета на фигуре, внести изменения в лекало, и только после этого выкроить изделие из основного материала.

■ Как правило, на схеме раскладки указано положение материала – в сгиб, т.е. материал сложен лицевой стороной внутрь вдоль посередине (кромки уравнианы), если другое не указано рядом с планом раскладки или в инструкции.

■ Лекала раскладываются на материале так, чтобы средняя линия или стрелка на лекале совпадали с направлением долевой нити (или с диагональю, если деталь кроится по косой). Если на лекале нет данных обозначений, при раскладке на материале прямые края лекал должны быть параллельны кромке. Если лекало приведено для половины детали, то чтобы получить целую деталь, следует совместить указанный край лекала со сгибом ткани.

■ Все срезы швов должны быть обметаны (строчкой «зиг-заг» (или подобной) или на оверлоке). Если в инструкциях не указано иное, то соединяемые детали совмещаются лицевыми сторонами внутрь и стачиваются, припуски шва обметываются и разутюживаются. В некоторых случаях целесообразно сначала обметать срезы, а затем их стачать.

■ Строчки временного назначения удаляются из швов после прокладывания строчек постоянного назначения.

1

БЛУЗКА ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— размер 40

— размер 42

— размер 44

— размер 46

Длина по средней линии спинки:
55,5 (57-58,5-60) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:
● 1,50 (1,55-1,60-1,65) м эластичного полиэстерового полотна с высоким коэффициентом драпируемости, мелким гофрированием и геометрическим орнаментом, ширина – 150 см ● 30 см клеевого прокладочного материала шириной 90 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
жатка, крепдешин, сатин, креп-жоржет (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ
Скопировать лекала деталей.

СПИНКА	23
ПЕРЕД	24
РУКАВ	25
ВОЛАН РУКАВА	26 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 23; ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ ПЕРЕДА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 24

ПЛАН РАСКЛАДКИ
На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекало детали А разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекало детали В. Лекало детали А разложить на клеевом прокладочном материале в разворот, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 1,5 см на подгиб низа изделия. Выкроить без припусков низ воланов рукавов.

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. Аналогично стачать плевые срезы обтачек горловины спинки и переда. Заутюжить припуски на обтачку горловины переда. Обработать низ обтачки зигзагом ● Наложить обтачку горловины на изделие. Выполнить шов горловины. Заутюжить припуски на обтачку. Настрочить на расстоянии 5 мм. Отогнуть обтачку горловины на изнаночную сторону и приметать к срезам пройм. ● Обработать низ волана узким декоративным зигзагом, растягивая материал так, чтобы получить эффект волнистого края. Притачать воланы к низу рукавов. Заутюжить обработанные припуски на рукава. ● Втачать рукава, не обрабатывая продольный шов, в срезы пройм. Заутюжить обработанные припуски на проймы. ● Выполнить боковые швы и нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Заутюжить, подвернув, подгиб низа изделия на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой.

2

ПЛАТЬЕ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ A ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— размер 40

— размер 42

— размер 44

— размер 46

Длина по средней линии спинки от линии талии: 50 (51-52-53) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:
● 1,20 м (разм. 40/42), 1,25 м (разм. 44/46) однотонного эластичного смесового (полиамид + вискоза) алансонского кружева шириной 140 см ● 1,25 м (разм. 40/42), 1,30 м (разм. 44/46) полиэстерового крепдешина в тон, ширина – 140 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 45 см

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КРУЖЕВУ:
тюль, шифон, органза (вышитые и эластичные).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КРЕПДЕШИНУ:
сатин, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, креп-сатин.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ
Скопировать лекала деталей.

СПИНКА ПЛАТЬЯ	1
ПЕРЕД ПЛАТЬЯ	2
РУКАВ	3
БОКОВАЯ ВСТАВКА	4
ОБТАЧКА НИЗА СПИНКИ	5
МАНЖЕТА	6
ПОДКЛАДКА СПИНКИ ПЛАТЬЯ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 1, УКОРОТИТЬ НА 2 СМ
ПОДКЛАДКА ПЕРЕДА ПЛАТЬЯ	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 4; УКОРОТИТЬ НА 2 СМ
ОБТАЧКА НИЗА ПЕРЕДА	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 5

ПЛАН РАСКЛАДКИ
На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см.

● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Стачать средние срезы частей спинки до участка застежки. Разутюжить обработанные припуски. ● В среднем шве спинки платья выполнить застежку-молнию, притачанную на машине, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Притачать боковые вставки к боковым срезам переда и спинки платья. Заутюжить обработанные припуски соответственно на спинку/перед платья. Настрочить в край. ● Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Стачать обтачки низа спинки и переда в кольцо, надсечь шов в углу, припуски разутюжить. Сложить обтачку низа вдоль по пунктирной линии разметки изнаночной стороной внутрь, сметать продольные срезы. Притачать обтачку к низу изделия. Заутюжить обработанные припуски наверх. Настрочить в край. ● Соединить детали подкладки, как было сделано для деталей из основного материала, не втачивая боковые вставки. Обработать нижний срез подкладки платья зигзагом. ● Надеть подкладку на изделие из основного материала. Выполнить шов горловины. Заутюжить припуски на подкладку. Настрочить в край.

КРУЖЕВО
ALTEZZA cm 140

КРЕПДЕШИН
ALTEZZA cm 140



● Отогнуть подкладку на изнаночную сторону платья. Подогнуть внутрь припуски подкладки на участке застежки. Закрепить их строчкой изнутри или потайными стежками вручную к лентам застежки-молнии. Сметать срезы пройм подкладки и изделия из основного материала. ● Выполнить нижний шов рукава. ● Стачать манжету в кольцо. Сложить манжету вдоль пополам изнаночной стороной внутрь. Притачать совмещенные срезы манжет к низу рукавов. Заутюжить обработанные припуски наверх. Настроить в край. ● Втачать рукава в проймы. Обработать совмещенные припуски.

3 БЛУЗКА ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Е ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 42
..... размер 44
- - - - - размер 46
===== размер 48

Длина по средней линии спинки:
72 (73,5-75-76,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,40 (1,45-1,50-1,55) м хлопковой бязи, вышитой под фламандское кружево и с фестонами по сторонам, ширина – 120 см ● 1 пуговица в тон, диаметр – 10 мм

ВНИМАНИЕ! Метраж зависит от ширины фестонов!

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

кружево макраме, кружево «Сан-Галло», фламандское полотно; шандунг (вид чесучи), кретон (вышитые и с фестонами по сторонам).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь С.


СПИНКА	25 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ПЕРЕД	26 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ВНЕШНИЙ ВОРОТНИК	27 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ВНУТРЕННИЙ ВОРОТНИК	А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 27
ОБТАЧКА ВЫРЕЗА ПЕРЕДА	В = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 26
НАВЕСНАЯ ПЕТЛЯ	С = 3 X 1 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На изнаночной стороне материала в разворот разложить лекала деталей, как показано на схеме. Низ лекал деталей 25 и 26 и верх лекала детали 27 должны приходиться на фестоны. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● С изнаночной стороны переда обработать вытачки. Заутюжить вниз. ● По разметке наложить обтачку выреза переда на перед. Выполнить шов по контуру выреза. Подрезать припуски у основания выреза так, чтобы можно было отогнуть обтачку на изнаночную сторону. Отогнуть и настрочить в край. Приметать обтачку к срезам горловины переда. ● Сложить спинку пополам лицевой стороной внутрь. Проложить строчку по пунктирной линии до контрольного знака (кружочек). Вывернуть. Заложить в указанном направлении складки. Приутюжить. Приметать к срезу горловины спинки. ● Выполнить боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Обработать срезы пройм зигзагом. Заутюжить припуски срезов пройм на изнаночную сторону. Застрочить на расстоянии 7 мм. ● Изнаночной стороной наложить плечевые срезы пере-



да на лицевую сторону плечевых срезов спинки, совмещая их по пунктирной линии. Закрепить, прокладывая строчки в швы пройм. Затем закрепить строчкой совмещенные припуски срезов горловины. ● Сложить деталь для изготовления навесной петли вдоль по пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь. Стачать продольные срезы. Обрезать 5 мм припусков. Вывернуть. Сложить деталь, формируя навесную петлю (шов = внутренняя сторона петли). Приколоть поперечные срезы петли, отогнутой внутрь, по разметке к правому срезу одного из воротников и приметать. ● Наложить внутренний воротник на внешний воротник. Стачать поперечные срезы (оставляя не стачанными участки припуска на шов сверху внутреннего воротника). Вывернуть. Отогнуть петлю наружу. Подогнуть внутрь припуск верхнего среза внутреннего воротника. Застрочить в край, закрепляя к внешнему воротнику. ● Втачать лицевой стороной внутренний воротник в срез горловины изделия с изнаночной стороны. Заутюжить припуски наверх. Вывернуть. Подогнуть внутрь припуск открытого среза внешнего воротника. Закрепить в край к заутюженным наверх припускам втачивания внутреннего воротника. Продолжить строчку в край по поперечным краям воротника. ● Пришить пуговицу на левой стороне воротника в соответствии с навесной петлей.

4 БЛУЗКА ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 38
..... размер 40
- - - - - размер 42
===== размер 44

Длина по средней линии спинки:
78,5 (80-81,5-83) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,50 (1,55-1,60-1,65) м однотонного вискозного жоржета шириной 150 см

ДЛЯ ОТДЕЛКИ: ● 138 термоклейких пайеток под вороненый металл, диаметр – 6 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

шифон, вуаль, кружево ИЛИ непрозрачные: сатин, крепдешин, полотно с высоким коэффициентом драпируемости.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А, В.


СПИНКА	10
ПЕРЕД	11
БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ	А = 79,4 (80,6-81,8-83) X 3 CM
БЕЙКА ПРОЙМЫ	В = 40,4 (41,6-42,8-44) X 3 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей. Лекало детали А разложить на материале в разворот, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы и на подгиб по 1 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Стачать бейку горловины в кольцо. Сложить бейку вдоль пополам изнаночной стороной внутрь. Окантовать срез горловины, прокладывая двойную строчку. ● Аналогично (не стачивая бейку в кольцо) окантовать срез проймы. ● Выполнить боковые швы до шлиц. Разутюжить обработанные припуски на участках шлиц. Заутюжить остальные обработанные припуски на спинку. Настроить на участках беек пройм двойной строчкой. ● Заутюжить подгиб низа изделия и шлиц на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой.



5 юбка ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

- размер 38
- размер 40
- - - - - размер 42
- размер 44

Длина юбки по средней линии заднего полотнища от линии талии: 62,5 (64-65,5-67) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,10 (1,15-1,20-1,25) м кружева с прорезным узором и фестонами по одной стороне, ширина – 90 см • 50 см (разм. 38/40), 55 см (разм. 42/44) эластичного плотного трикотажного полотна в тон (подкладка), ширина – 140 см • 1 застежка-молния в тон с крупными металлическими звеньями, длина – 20 см
- ВНИМАНИЕ!** Метраж кружева зависит от ширины фестонов!

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

вышитый тюль, органза или шифон с прорезной вышивкой ИЛИ плотное трикотажное полотно, джерси с ткаными прорезными узорами (с фестонами; сочетающиеся с подкладкой из плотного трикотажного полотна).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	31
ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 31, ПЕРЕНести ОТМЕТКИ для ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ
ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 31
ПОДКЛАДКА ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 31

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На кружеве в разворот, сдвоенном по ширине, разложить лекала деталей, как показано на схеме. **Внимание!** Фестоны кружева должны быть совмещены. Низ лекал деталей должен приходиться на фестоны. На подкладке, сложенной в гиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. • Стачать средние срезы частей заднего полотнища юбки до участка застежки. Разутюжить обработанные припуски. • Выполнить боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на заднее полотнище юбки. • Соединить детали подкладки, как было сделано для деталей юбки из основного материала. Обработать нижний срез подкладки юбки зигзагом. • Надеть подкладку на изделие из основного материала. Выполнить шов линии талии. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону. • По разметке подогнуть внутрь припуски подкладки и юбки на участке застежки. Вложить между ними ленты застежки-молнии так, чтобы звенья были на виду. Лицевая сторона застежки-молнии должна быть расположена к лицевой стороне припусков юбки из основного материала. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков, тщательно закрепляя углы основания застежки. • С лицевой стороны отделать шов линии талии юбки строчкой на расстоянии 8 мм.

6 ПЛАТЬЕ ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44



ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

- размер 38
- размер 40
- - - - - размер 42
- размер 44

Длина по средней линии спинки от линии талии: 70 (71-72-73) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,10 м (разм. 38/40), 1,15 м (разм. 42/44) эластичного тюля, расшитого ромбами из золотистых



пайеток и серебристых цилиндрических бусин, ширина – 120 см • 1,05 м (разм. 38/40), 1,10 м (разм. 42/44) плотного эластичного трикотажного полотна в тон (подкладка), ширина – 120 см • 70 см ленты из тюля, ширина – 3 см (бретели, шлевки) • 1 застежка-молния в тон, длина – 33 см • 2 металлические пряжки с петлями, ширина – 1 см, высота – 7 мм • 2 металлических колечка диаметром 10 мм

ДЛЯ ОТДЕЛКИ: • серебристые цилиндрические бусины, как на основном материале

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

шифон, жоржет, вуаль, кружево ИЛИ непрозрачные: сатин, крепдешин, полотно с высоким коэффициентом драпируемости (эластичные; вышитые; сочетающиеся с лентой из того же материала).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Для выкраивания деталей подкладки использовать лекала спинки и переда платья, укороченные на 3 см.

СПИНКА ПЛАТЬЯ	11+11A
ПЕРЕД ПЛАТЬЯ	12+12A

ПЛАН РАСКЛАДКИ

ВНИМАНИЕ! После раскроя срезать пайетки и бусины с припусков, чтобы не создавалось утолщений, зафиксировать пайетки и бусины вдоль срезов. Вдоль горловины/пройм срезать пайетки и бусины на участке шириной 1 см (не считая припуска; там будет нашито 5 рядов бусин).

На материале, сложенном в гиб кромками встык, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На трикотажном полотне, сложенном в гиб кромками встык, разложить лекала деталей подкладки, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 1,5 см на подгиб подкладки. Выкроить без припусков нижние срезы платья из основного материала.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. • Отрезать, добавляя на припуски, два куска ленты из тюля длиной 25 (26-27-28) см для бретелей. Отрезать, добавляя на припуски, два куска ленты из тюля длиной 2 см для шлевок. • Сложить каждую бретель лицевой стороной внутрь. Стачать продольные срезы. Вывернуть, настрочить в край. Аналогично подготовить шлевки. • **Внимание!** Стачанные стороны деталей должны быть обращены к горловине. Продеть шлевку в колечко, сложить пополам и сметать. • Выполнить боковые швы, оставляя в левом боковом шве отверстие для застежки. • В левом боковом шве выполнить застежку-молнию, притачанную на машине, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. • Приколоть бретели, отогнутые вниз, по разметке с лицевой стороны горловины/пройм переда, а открытые поперечные срезы шлевок – к горловине спинки. Приметать. • Стачать боковые срезы деталей подкладки платья, как было сделано для деталей из основного материала. Заутюжить подгиб низа подкладки на изнаночную сторону. Застрочить двойной строчкой. • Надеть подкладку на платье из основного материала с бретелями. Выполнить шов горловины/пройм, закрепляя попутно бретели и шлевки. На участке бретелей и шлевок следует пройти строчкой два раза. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону. Отогнуть бретели и шлевки вверх. Подогнуть внутрь припуски подкладки на участке застежки. Закрепить их к лентам застежки-молнии строчкой изнутри или потайными стежками вручную. Настрочить в край горловину/пройм. • Продеть бретель в пряжку. Вдеть открытый поперечный срез бретели в колечко. Затем снова продеть в пряжку изнутри и обернуть вокруг перекладки пряжки. Подогнуть внутрь срез конца бретели и закрепить швом вподгибку, закрепляя пряжку к бретели. • Горловину/пройм платья отделать, пришив пять рядов цилиндрических бусин на участке, где была срезана вышивка.

7 ТОП ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48


ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

- размер 42
- размер 44
- - - - - размер 46
- размер 48

Длина по средней линии спинки: 60 (61,5-63-64,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1 (1,05-1,10-1,15) м вискозного сатина с мелким геометрическим рисунком, ширина – 150 см • 45 см (разм. 42/44), 50 см (разм. 46/48) эластичного тюля более темного оттенка, чем оттенок основного материала, ширина – 90 см





ВНИМАНИЕ! Все лекала деталей даны без припусков на швы.

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ САТИНУ:

крепдешин, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, креп-сатин (с рисунком).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТЮЛЮ:

кружево, шифон, жоржет, вуаль (эластичные и однотонные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А, В.

СПИНКА	19
ПЕРЕД	20
БОЧОК	21
ВСТАВКА СПИНКИ	22
ВСТАВКА ПЕРЕДА	23
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ	A = 63 (64,4-65,8-67,2) X 1,5 CM
ОБТАЧКА ПРОЙМЫ	B = 46,5 (48,1-49,7-51,3) X 1,5 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На сатине, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей. Лекало детали А разложить на сатине в разворот, как показано на схеме. На тюле, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 7,5 мм для продольных срезов обтачек и по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 1 см на подгиб.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● С изнаночной стороны переда обработать вытачки. Заутюжить вниз. ● Притачать вставки спинки к срезам бочков и спинки. Заутюжить обработанные припуски на бочки/спинку. ● Аналогично притачать вставки переда к срезам бочков и переда. ● Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Сложить обтачку горловины вдоль пополам изнаночной стороной внутрь. Притачать совмещенные продольные срезы обтачки к срезу горловины изделия. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону. Застрочить на расстоянии 7 мм. Аналогично подготовить обтачки пройм и притачать их к срезам пройм. ● Подвернув, заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой.



8 БРЮКИ ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

—	размер 42
.....	размер 44
- - - - -	размер 46
— · — · —	размер 48

Длина по боковой линии от линии талии: 98 (99,5-101-102,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,50 (1,55-1,60-1,65) м вискозного сатина с абстрактным геометрическим рисунком, ширина – 150 см ● 30 см вискозного сатина с мелким геометрическим рисунком в тон основного материала, ширина – 150 см ● 10 см клеевого прокладочного материала шириной 140 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 13 см ● 1 пуговица более темного оттенка, чем оттенок основного материала, диаметр – 18 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

крепдешин, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, креп-сатин (сочетая два разных рисунка в одних и тех же тонах).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали В, С.

ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	8+8A
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	9+9A
БОЧОК + ПОДКЛАДКА КАРМАНА	10
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 10
ОТКОСОК ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	B = 15 X 7 CM
ПОЯС	C = 40,5 (42,5-44,5-46,5) X 7 CM
БОЧОК	D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 10


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей. Лекало детали В разложить на материале в разворот, как показано на схемах. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекало детали С, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить на подгиб низа 4 см.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанную деталь. ● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● С изнаночной стороны задних половинок брюк обработать вытачки. Заутюжить на середину детали. ● Наложить изнаночной стороной бочок на лицевую сторону бочка с подкладкой кармана и приметать. Закрепить вдоль внутреннего припуска зигзагообразной строчкой, а затем – обычной строчкой. ● На передней половинке брюк выполнить карман с отрезным бочком, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, отделывая вход в карман строчкой в край. ● Заложить складки передних половинок брюк. Закрепить складки вместе с подкладкой кармана строчкой к верхнему срезу брюк. ● Выполнить боковые и шаговые швы. Заутюжить обработанные припуски на задние половинки брюк. ● Стачать средние срезы от линии талии задних половинок брюк до участка застежки передних половинок брюк. ● На передних половинках брюк выполнить застежку-молнию с цельнокроеной обтачкой, отделывая прямой строчкой обтачку правой стороны застежки. ● Подготовить и выполнить притачной пояс, не выполняя выступ пояса и не отделывая пояс строчкой по контуру. ● Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● По разметке обметать петлю на правом краю пояса. Пришить пуговицу на левом краю пояса в соответствии с петлей.

МАТЕРИАЛ С АБСТРАКТНЫМ РИСУНКОМ
ALTEZZA cm 150



МАТЕРИАЛ С МЕЛКИМ РИСУНКОМ
ALTEZZA cm 150



9 НАКИДКА ■ ■ ЕДИНЫЙ РАЗМЕР

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ С ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— · — · — единый размер

Длина по средней линии спинки (с бахромой): 81 см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,50 м шифона, расшитого пайетками и серебристыми цилиндрическими бусинами, ширина – 140 см ● 4,90 м тесьмы с вискозной бахромой в тон, ширина – 15 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

жоржет, вуаль, кружево ИЛИ непрозрачные: сатин, крепдешин, полотно с высоким коэффициентом драпируемости (предпочтительно – с вышивкой).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

СПИНКА	29+29A
ПЕРЕД	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 29+29A


ПЛАН РАСКЛАДКИ

ВНИМАНИЕ! После раскроя срезать пайетки и бусины с припусков, чтобы не создава-

лось утолщений, зафиксировать пайетки и бусины вдоль срезов. На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Выкроить без припусков срезы горловины и бортов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой.
- Выполнить средний шов спинки. Заутюжить обработанные припуски налево.
- Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку.
- Обработать срезы бортов, горловины, нижние и боковые срезы узким частым зигзагом.
- Наложить изнаночной стороной бахрому налицевую сторону обработанных припусков нижних и боковых срезов переда и спинки. Бахрома должна выступать. Закрепить прямой строчкой бахрому к изделию.



10 длинная блузка ■ ■ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

- размер 40
- размер 42
- размер 44
- размер 46

Длина по средней линии спинки: 79,5 (80,5-81,5-82,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,30 (1,35-1,40-1,45) м полиэстерового кружева (макраме) с фестонами по сторонам, ширина – 100 см
 - 1,70 (1,75-1,80-1,85) м шифона в тон, ширина – 90 см
 - 1,20 (1,25-1,30-1,35) м крепдешина в тон, ширина – 150 см
 - 1 застежка-молния в тон, длина – 7 см
- ВНИМАНИЕ!** Метраж кружева зависит от ширины фестонов.



МАТЕРИАЛЫ, АЛТЕРНАТИВНЫЕ КРУЖЕВУ:

вышитый тюль, плотный трикотаж или джерси с прорезным узором (с фестонами по сторонам).

МАТЕРИАЛЫ, АЛТЕРНАТИВНЫЕ ШИФОНУ:

жоржет, вуаль.

МАТЕРИАЛЫ, АЛТЕРНАТИВНЫЕ КРЕПДЕШИНУ:

полотно с высоким коэффициентом драпируемости, сатин.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А, В, С и D.

ВНЕШНЯЯ СПИНКА	1
ВНЕШНИЙ ПЕРЕД	2 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
РУКАВ	3
ВНУТРЕННЯЯ СПИНКА	4
ВНУТРЕННИЙ ПЕРЕД	5
ПОДКЛАДКА БАСКИ ПЕРЕДА И СПИНКИ	6
БАСКА ПЕРЕДА И СПИНКИ	7+7А+7В = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ С ЛЕВОЙ БОКОВОЙ ЛИНИЕЙ
ОКАНТОВКА ГОРЛОВИНЫ	А = 47 (48-49-50) X 1,5 CM
ОКАНТОВКА ОТКРЫТЫХ УЧАСТКОВ СРЕЗОВ	
БОКОВЫХ ШВОВ ВНЕШНЕЙ СПИНКИ	В = 22 X 1,5 CM
ОКАНТОВКА ПРИПУСКОВ СРЕЗОВ БОКОВЫХ ШВОВ ВНЕШНЕЙ БЛУЗКИ	С = 17 X 1,5 CM
ОКАНТОВКА ПРИПУСКОВ НИЖНЕГО ШВА РУКАВА	Д = 12,5 X 1,5 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На кружеве в разворот, сдвоенном по ширине, разложить лекала деталей. **Внимание!** Фестоны кружева следует совместить. Лекало детали 2 разложить на кружеве в разворот. Низ лекал должен приходиться на фестоны, как показано на схеме. На изнаночной стороне шифона в разворот разложить лекало детали 7, как показано на схеме. На крепдешине, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей. Лекало детали А разложить на крепдешине в разворот, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 7,5 мм для продольных срезов окантовок и по 1 см во всех остальных случаях. Выкроить без припусков низ баски из основного материала и из подкладочного материала.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- В специализированной мастерской заказать плиссировку баски (ширина складки у низа баски – 2 см).
- Обработать нижний срез баски узким частым зигзагом.
- После того как будет выполнена плиссировка, вырезать верхний полукруг по пунктирной линии разметки линии талии, добавляя 1 см на припуск.
- Выполнить боковые швы баски.
- Выполнить боковые швы подкладки баски. Обработать нижний срез подкладки баски зигзагом.
- Надеть изнаночной стороной баску на подкладку баски с лицевой стороны. Сметать верхние срезы, выполняя посадку баски из основного материала.
- Выполнить боковые швы внутренней блузки. Заутюжить обработанные припуски на спинку.
- Притачать к внутренней блузке баску. Заутюжить обработанные припуски наверх.
- Сложить окантовки открытых участков срезов боковых швов внешней спинки (В) вдоль пополам изнаночной стороной внутрь. Окантовать участки боковых срезов внешней спинки, прокладывая строчку в край. Заутюжить окантованные припуски на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой.
- Выполнить боковые швы внешней блузки. Окантовать совмещенные припуски окантовками (С), как было выполнено для открытых участков срезов боковых швов спинки. Заутюжить окантованные припуски на спинку. Закрепить обметочными стежками у основания.
- Изнаночной стороной надеть внешнюю блузку на внутреннюю блузку с лицевой стороны. Сметать плечевые срезы и срезы пройм внешней и внутренней блузки.
- Выполнить плечевые швы, оставляя в левом плечевом шве отверстие для застежки. Разутюжить обработанные припуски.
- В левом плечевом шве выполнить застежку-молнию, притачанную на машине, по анало-


ШИФОН

ALTEZZA cm 90




КРЕПДЕШИН

ALTEZZA cm 150



КРУЖЕВО

ALTEZZA cm 100





гии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Сложить окантовку горловины вдоль пополам изнаночной стороной внутрь. Окантовать срез горловины, прокладывая строчку в край. Отогнуть окантовку на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуски поперечных срезов. Застрочить прямой строчкой. ● Выполнить нижний шов рукава. Окантовать припуски, как было сделано для припусков боковых швов. ● Втачать рукава в проймы спинки и переда. Обработать совмещенные припуски.

11 БРЮКИ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46


ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— размер 40
- - - - - размер 42
- - - - - размер 44
— размер 46

Длина по боковой линии от линии талии: 109,5 (111-112,5-114) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,50 (1,55-1,60-1,65) м твила из чистого шелка с цветочным рисунком, ширина – 150 см ● 65 (70-75-80) см крепа более темного оттенка, чем оттенок основного материала, ширина – 90 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 18 см



МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТВИЛУ:

сатин, крепдешин, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, креп-сатин (с рисунком).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КРЕПУ:

твил, сатин, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, креп-сатин (однотонные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь С.

ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	9+9А
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	10+10А
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ПОДКЛАДКИ КАРМАНА	А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 10
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ПОДКЛАДКИ КАРМАНА	В = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ А
	БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
ОКАНТОВКА ВЕРХНЕГО СРЕЗА БРЮК	С = 74 (78-82-86) X 2 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей. Лекало детали С разложить на крепе в разворот, как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить на подгиб низа 4 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


- Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● С изнаночной стороны задних половинок брюк обработать вытачки. Заутюжить на середину детали. ● Притачать передние части подкладки кармана из крепа к срезу входа в карман передней половинки брюк. Подрезать припуски в углах. Заутюжить припуски на части подкладок карманов. Настрочить в край. Отогнуть части подкладок карманов на изнаночную сторону. Наложить на переднюю часть подкладки кармана заднюю часть из твила. Стачать части подкладки кармана. Обработать совмещенные припуски зигзагом. Приметать подкладки карманов к боковым и верхним срезам передних половинок брюк. ● Выполнить боковые швы, оставляя отверстие для застежки в левом боковом шве. ● Выполнить шаговые швы. Заутюжить обработанные припуски на задние половинки брюк. ● Стачать средние срезы от линии талии задних половинок брюк до линии талии передних поло-

ТВИЛ

ALTEZZA cm 150

ДОПРЮ ИНТЕРО - DIRITTO FILO

МЕТРАТУРА m 1,50




КРЕП

ALTEZZA cm 90

МЕТРАТУРА cm 65

ДОПРЮ ИНТЕРО - DIRITTO FILO



12 КАРДИГАН ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ С ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— размер 40
- - - - - размер 42
- - - - - размер 44
— размер 46

Длина по средней линии спинки: 83 (84,5-86-87,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 2,10 (2,15-2,20-2,25) м плотного однотонного эластичного смесового (вискоза + полиамид) трикотажа в резинку 1/1, ширина – 150 см ● 1,10 (1,15-1,20-1,25) м контрастной ленты в рубчик и в полоску, ширина – 3 см ● 1 металлическая пряжка, состоящая из двух полукругов, высота – 4 см



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

гладкий трикотаж, ворсовое джерси, бархат (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали В, С, D.

СПИНКА	1+1А
ПЕРЕД	2+2А
ВОРОТНИК	3
РУКАВ	4
ПОДБОРТ	А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2
КЛАПАН КАРМАНА	В = 13 X 9 CM
ОБТАЧКА КАРМАНА	С = 12 X 1 CM
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	D = 14 X 27 CM


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 4 см на подгиб низа и рукавов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● На части переда выполнить прорезной карман с одной обтачкой, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, со следующими изменениями: сложить обтачку кармана пополам изнаночной стороной внутрь и приколоть ее по разметке ко входу в карман, проложить строчку на расстоянии 2,5 мм, не накладывая подкладку кармана; продолжить, как в инструкции, прокладывая строчку на расстоянии 2,5 мм и помня, что после того, как обтачка будет отогнута, она уже будет сформирована (ширина обтачки – 5 мм); притачать одним открытым срезом подкладку кармана к припускам притачивания обтачки, настрочить в край совмещенные припуски; сложить подкладку кармана по пунктирной линии разметки, стачать вертикальные срезы подкладки; настрочить верх входа в карман в край; закрепить поперечные края входа в карман обметочными стежками. ● Сложить клапан пополам лицевой стороной внутрь. Обтачать поперечные срезы. Вывернуть. Притачать клапаны, отогнутые вверх, над карманами. Отогнуть клапаны вниз. Закрепить поперечные края клапанов потайными стежками. ● Сложить спинку пополам лицевой стороной внутрь. Проложить строчку по пунктирной линии разметки от горловины до контрольного знака (кружочек со стрелкой). Сформировать складку, центрируя шов. Приметать складку к

ALTEZZA cm 150



МЕТРАТУРА m 2,10

среза горловины. ● Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм. ● Выполнить боковые швы и нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Стачать средние задние срезы частей воротника. Сложить воротник вдоль изнаночной стороны внутрь. Втачать совмещенные срезы растянутого воротника, отогнутого вниз, в срез горловины, не втачивая воротник в уступ борта (от знака А до края борта). По разметке наложить подборта на части переда поверх воротника. Обтачать нижние срезы, срезы бортов и горловины (кроме уступа борта). Отогнуть подборта на изнаночную сторону, надсечь углы у знака А, выправить уступ борта. Настрочить обработанные припуски горловины спинки, заутюженные на воротник, строчкой на расстоянии 5 мм. Отогнуть половину ширины нижней части воротника в области уступа борта на горловину, совмещая контрольные буквы («А»). Вложить совмещенные верхние припуски частей воротника в подборта. Закрепить сквозной строчкой изнутри, прошивая все слои. ● Заутюжить подгиб низа и рукавов на изнаночную сторону. Закрепить невидимой машинной строчкой. ● Выполнить из ниток шлевки по разметке у боковых швов. ● Продеть один поперечный срез ленты в двойную пряжку. Отогнуть 4 см на изнаночную сторону, подогнуть внутрь 1 см припуска. Застрочить двойной строчкой, оборачивая ленту вокруг центральной перекладочки пряжки. Обработать открытый поперечный срез ленты швом вподгибку.

13 БРЮКИ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46


ЛИСТ-ВКЛАДЫШ С ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

- — — — — размер 40
- размер 42
- — — — — размер 44
- размер 46

Длина по боковой линии от линии талии: 95,5 (97-98,5-100) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,20 м (разм. 40/42), 1,25 м (разм. 44/46) эластичного крепа с рисунком в виде пузырей, ширина – 150 см ● 30 см крепа в тон, ширина – 150 см ● 30 см подкладки в тон, ширина – 150 см ● 20 см клеевого прокладочного материала шириной 140 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 12 см ● 1 металлическая лакированная кнопка в тон, диаметр – 18 мм



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

сатин, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, креп-сатин (эластичные; сочетая материал с рисунком с однотонным материалом).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали С, Е, F.

Задняя половинка брюк	5+5A
Передняя половинка брюк	6+6A
Бочок + подкладка кармана	7
Подкладка кармана	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 6
Обтачка правой стороны застежки	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 6
Откосок левой стороны застежки	C = 14 X 8 CM
Обтачка кармана	D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 6
Пояс	E = 40 (42-44-46) X 8 CM
Втачной кант	F = 45,75 (46,5-47,25-48) X 0,5 CM
Бочок	G = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 7


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали F). Лекала деталей B и C разложить на крепе в разворот, как показано на схемах. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекало детали E (два раза лекало детали F). Лекало детали B разложить на клеевом прокладочном материале в разворот, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить на подгиб низа брюк (с втачными кантами) 4 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


- Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● С изнаночной стороны задних половинок брюк обработать вытачки. Заутюжить на середину детали. ● Наложить изнаночной стороной бочок на лицевую сторону бочка с подкладкой кармана и приметать.

КРЕП С РИСУНКОМ




Закрепить вдоль внутреннего припуска зигзагообразной строчкой, а затем – обычной строчкой. Аналогично наложить обтачку переднего кармана на подкладку кармана и притачать. ● На передней половинке брюк выполнить карман с отрезным бочком, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, отделявая вход в карман строчкой в край. ● Сложить деталь для изготовления втачного канта вдоль пополам изнаночной стороной внутрь. Приметать совмещенные срезы канта, отогнутого на середину детали, к боковому срезу задней половинки брюк. Выполнить боковые и шаговые швы. Заутюжить обработанные припуски на задние половинки брюк. Отогнуть втачные канты на передние половинки брюк. ● Стачать средние срезы от линии талии задних половинок брюк до участка застежки передних половинок брюк. Заутюжить обработанные припуски направо. ● На передних половинках брюк выполнить застежку-молнию с подкройной обтачкой, настрачивая припуски шва притачивания обтачки правой стороны застежки, заутюженные на обтачку, в край, а ее внутренний контур – прямой строчкой. ● Подготовить и выполнить притачной пояс, не выполняя выступ пояса и не прокладывая отделочную строчку по контуру пояса. ● Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Закрепить невидимой машинной строчкой или потайными стежками вручную. ● По разметке обметать петлю на правой стороне пояса. Пришить пуговицу на левой стороне пояса в соответствии с петлей.

ОДНОТОННЫЙ КРЕП



ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ



14 БЛУЗКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

- — — — — размер 40
- размер 42
- — — — — размер 44
- размер 46

Длина по средней линии спинки: 58,5 (60-61,5-63) см



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,30 (1,35-1,40-1,45) м жоржета с рисунком в виде синих пузырьков на белом фоне, ширина – 140 см ● 70 см (разм. 40/42), 75 см (разм. 44/46) жоржета в тон рисунку (синий), ширина – 150 см ● 20 см жоржета в тон фону (белый), ширина – 90 см ● 20 см клеевого прокладочного материала шириной 90 см ● 10 пуговиц в тон рисунку, диаметр – 10 мм ● 2 пуговицы в виде квадратных стразов, сторона – 1 см (верхние пуговицы манжет)

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

шифон, вуаль, органза ИЛИ непрозрачные: сатин, крепдешин, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, легкая жатка (сочетая материал с рисунком с однотонным материалом).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь A.

ВНЕШНЯЯ КОКЕТКА СПИНКИ	13 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
СПИНКА	14
ПЕРЕД	15
РУКАВ	16
МАНЖЕТА	17
ВОРОТНИК + ЗАВЯЗКА	18
ОКАНТОВКА ЗАСТЕЖКИ РУКАВА	A = 13 X 1,5 CM
ВНУТРЕННЯЯ КОКЕТКА СПИНКИ	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 13 БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей. Лекало детали 13 разложить на материале в разворот, как показано на схемах. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекало детали 17. Выкроить детали с припусками на швы по 7,5 мм для продольных срезов окантовок застежек рукавов и по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 1,5 см на подгиб низа изделия.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● С изнаночной стороны частей переда обработать вытачки. Заутюжить вниз. ● Дважды подвернув, заутюжить цельнокроеный подборт части переда на изнаночную сторону. Приметать

к верхним и нижним срезам переда. • Совместить кокетки спинки лицевыми сторонами внутрь. Вложить между ними верхний срез спинки, располагая лицевую сторону спинки к лицевой стороне внешней кокетки. Проложить строчку. Отогнуть кокетки изнаночными сторонами внутрь. Настрочить в край. Подогнуть внутрь припуски плечевых срезов кокеток спинки. Вложить между ними припуски плечевых срезов частей переда, располагая части переда лицевой стороной к лицевой стороне внешней кокетки. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков плеча. • На рукаве выполнить застёжку рукава с окантованными срезами, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. • Сосборить обозначенный участок оката рукава с помощью коротких наметочных стежков до размера соответствующего участка среза проймы. Аналогично сосборить срезы низа рукавов до размера манжет. • Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм. • Выполнить боковые швы и нижний шов каждого рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. • Подготовить и выполнить притачные манжеты, не прокладывая отделочные строчки по контуру манжет. • Стачать средние задние срезы частей воротника. • Сложить воротник вдоль по пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь. Обтачать по контуру завязки до контрольных знаков. Вывернуть. • Лицевой стороной втачать одним срезом воротник в срез горловины с изнаночной стороны. Завязки воротника должны выступать над застёжкой переда. Заутюжить припуски втачивания наверх. Подогнуть внутрь припуск открытого среза воротника. Закрепить его в край к заутюженным наверх припускам втачивания. • Заутюжить, подвернув, подгиб низа изделия на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. • По разметке обметать петли на правом борте и на передних краях манжет. Пришить пуговицы на левом борте и на задних краях манжет в соответствии с петлями.



15 КУРТКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Е ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— размер 42
— размер 44
— размер 46
— размер 48

Длина по средней линии спинки: 53 (54,5-56-57,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 1,45 м (разм. 42/44), 1,50 м (разм. 46/48) эластичного полиэстрового панбархата с ромбами, ширина – 140 см • 20 см эластичного трикотажа в резинку 1/1 и в тон, ширина – 140 см • 1 разъемная застёжка-молния в тон, длина – 46 (47,5-49-50,5) см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

ворсовое джерси, плотный трикотаж (эластичные и с ткаными узорами).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали С и D.

СПИНКА	1
ПЕРЕД	2
РУКАВ	3
ВОРОТНИК	4


ПОДБОРТ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2
ОБТАЧКА КАРМАНА	C = 12 X 3 CM
МАНЖЕТА	D = 20 (21-22-23) X 15 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали B), как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на подгиб низа изделия.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. • С изнаночной стороны спинки обработать вытачки. Заутюжить на середину детали. • На части переда выполнить прорезной карман с одной обтачкой, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, со следующими изменениями: сложить пополам изнаночной стороной внутрь обтачку, приколоть ее по разметке ко входу в карман, проложить строчку на расстоянии 7,5 мм, помня, что обтачка (1,5 см) будет сформирована после выворачивания. • Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. • Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм. • Выполнить боковые швы и нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. • Сложить воротник пополам изнаночной стороной внутрь. Приметать отогнутый вниз растянутый воротник к срезу горловины изделия. По разметке наложить подборт на части переда (поверх воротника). Обтачать нижние срезы. Выполнить шов горловины, втачивая воротник. Обработать совмещенные припуски горловины спинки зигзагом. Отогнуть подборт на изнаночную сторону. Заутюжить на изнаночную сторону подгиб низа. Отогнуть воротник наверх. • Подогнуть внутрь припуски срезов бортов изделия и подборов. Вложить между ними ленты застёжки-молнии так, чтобы звенья были на виду. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков каждого борта. Настрочить на расстоянии 7 мм, продолжая строчку по горловине. • Застрочить прямой строчкой подгиб низа изделия, заутюженный ранее на изнаночную сторону. • Стачать манжету в кольцо. Сложить каждую манжету вдоль по пунктирной линии разметки изнаночной стороной внутрь. Притачать растянутые манжеты к низу рукавов.



16 БРЮКИ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— размер 42
— размер 44
— размер 46
— размер 48

Длина по боковой линии от линии талии: 103 (104,5-106-107,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 1,30 (1,35-1,40-1,50) м однотонного эластичного полиэстрового габардина шириной 140 см • 20 см клеевого прокладочного материала шириной 90 см • 2 крупные металлические застёжки-молнии в тон, длина – 12 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

деним (джинсовый материал), хлопковый атлас, мебельный (вощенный) ситец, шандунг (вид чесучи), льняной поплин (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

ВНЕШНЯЯ КОКЕТКА ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК	7
ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	8+8A
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	9+9A


ЗАДНИЙ КАРМАН	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 8 С ЗАКРЫТОЙ ВЫТАЧКОЙ
ОБТАЧКА ЛИНИИ ТАЛИИ СРЕДНЕГО УЧАСТКА	
ПЕРЕДНИХ ПОЛОВИНОК БРЮК	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 9
ОБТАЧКА ЛИНИИ ТАЛИИ БОКОВОГО УЧАСТКА	
ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 9
ВНУТРЕННЯЯ КОКЕТКА ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК	D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 7 БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей В, С и D, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить на подгиб низа 4 см и 2 см на подгиб задних карманов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. • Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. • По разметке на передней половинке брюк выполнить вертикальный разрез с косыми надсечками у основания застежки. Заутюжить припуски на изнаночную сторону. Снизу подколоть, центрируя, ленты застежек-молний так, чтобы звенья были на виду. Изнутри проложить строчку вдоль линии сгиба припусков застежек. Настрочить в край. • С изнаночной стороны задних половинок брюк обработать вытачки. Заутюжить на середину детали. • Заутюжить подгиб заднего кармана на изнаночную сторону. Застрочить двойной строчкой. • По разметке наложить карманы изнаночной стороной по разметке на лицевую сторону задних половинок брюк. Подогнуть внутрь припуски карманов. Настрочить в край. • Притачать внешние кокетки к верхним срезам задних половинок брюк. Заутюжить припуски на кокетки. Настрочить в край. • Стачать средние срезы задних половинок брюк. Заутюжить обработанные припуски налево. Настрочить в край. • Аналогично выполнить средний шов передних половинок брюк. • Стачать средние срезы внутренних кокеток задних половинок брюк. Стачать верхние срезы внешних и внутренних кокеток задних половинок брюк. Заутюжить припуски на внутренние кокетки. Настрочить в край. Отогнуть внутренние кокетки на изнаночную сторону внешних кокеток. Подогнуть внутрь припуски нижних срезов внутренних кокеток. Закрепить их в край к припускам притачивания внешних кокеток. • Обработать нижние срезы обтачек линии талии (В, С) швом вподгибку. • Притачать обтачку линии талии среднего участка передних половинок брюк к срезу линии талии среднего участка передних половинок брюк. Заутюжить припуски на обтачку. Настрочить в край. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуски поперечных срезов обтачек. Закрепить их строчками изнутри к лентам застежек-молний. • Аналогично притачать обтачки к боковым участкам среза линии талии передних половинок брюк. • Наложить передние половинки на задние половинки брюк. Отогнуть боковые обтачки передних половинок брюк на задние половинки брюк. Выполнить боковые швы. • Выполнить шаговые швы одной непрерывной строчкой. Заутюжить обработанные припуски боковых швов на передние половинки брюк, а шаговых швов – на задние половинки брюк. Вывернуть. Отогнуть боковые обтачки на изнаночную сторону передних половинок брюк. Закрепить их в край к припускам боковых швов. • Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить двойной строчкой.




17 БЛУЗКА ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

- — — — — размер 42
- — — — — размер 44
- — — — — размер 46
- — — — — размер 48

Длина по средней линии спинки: 64,5 (66-67,5-69) см



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 1,40 (1,45-1,50-1,55) м полосатого вискозного крепдешина шириной 140 см • 55 см (разм. 42/44), 60 см (разм. 46/48) крепдешина в тон наиболее темной полосы основного материала, ширина – 140 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

сатин, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, легкая жатка ИЛИ прозрачные: шифон, жоржет, вуаль (сочетая материал с рисунком с однотонным материалом).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А, В и С.

СПИНКА + РУКАВ	11+11А
ПЕРЕД + РУКАВ	12+12А
ОКАНТОВКА ГОРЛОВИНЫ	A = 64 (65-66-67) X 1,5 CM
ЗАВЯЗКА	B = 57 X 1,5 CM
ОКАНТОВКА РУКАВА	C = 27 (28-29-30) X 1,5 CM


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей. Лекало детали А разложить на однотонном материале в разворот, как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 7,5 мм для продольных срезов окантовок и завязок и по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 1 см на подгиб низа изделия.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. • Стачать средние срезы частей спинки до участка застежки. Разутюжить обработанные припуски. • Заутюжить припуски на участке застежки спинки на изнаночную сторону. • Выполнить плечевые швы, продолжая строчку и стачивая средние срезы цельнокроеных частей рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. • Сложить завязку пополам изнаночной стороной и припусками срезов внутрь. Проложить строчку в край. Приметать по разметке поперечные срезы завязки к углам застежки с лицевой стороны. • Сложить пополам изнаночной стороной и припусками срезов внутрь окантовку горловины. Окантовать, прокладывая строчку в край, срез горловины, закрепляя и швы притачивания завязок к углам застежки. • Аналогично окантовать соответствующими окантовками низ рукавов. • Выполнить боковые швы и нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. Настрочить на участках окантовок рукавов, прокладывая строчку в ранее выполненный шов. • Заутюжить, подвернув, подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой.

ПОЛОСАТЫЙ МАТЕРИАЛ



ОДНОТОННЫЙ МАТЕРИАЛ




18 БЛУЗКА ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В ■ ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

- — — — — размер 38
- — — — — размер 40
- — — — — размер 42
- — — — — размер 44

Длина по средней линии спинки: 53 (54,5-56-57,5) см



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 1,15 м (разм. 38/40), 1,20 м (разм. 42/44) однотонного крепа шириной 140 см • 5 см эластичного шнура в тон (навесная петля) • 1 шарообразная пуговица в тон, диаметр – 10 мм
ДЛЯ ОТДЕЛКИ: • 1,40 м легкой контрастной (синей) ленты в рубчик и в тон, ширина – 2,5 см • 70 см плиссированной тесьмы из тюля в тон, украшенной контрастными (синими и красными) лентами, ширина – 7 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

атлас, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, креп-сатин, крепдешин ИЛИ прозрачные: шифон, жоржет, вуаль, кружево.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

СПИНКА	13
ПЕРЕД	14
РУКАВ	15
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ И ВЫРЕЗА ЗАСТЕЖКИ СПИНКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 13
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ ПЕРЕДА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 14




ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей. Лекало детали 15 разложить два раза на материале в разворот так, чтобы получить левую и правую детали, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы и на подгиб по 1 см. Добавить 1,5 см на подгиб низа изделия и рукавов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Разрезать тесьму из тюля на две одинаковые части. ● От ленты в рубчик отрезать два куска длиной по 16 см (навесные петли). Оставшийся метраж ленты разрезать на две одинаковые части. ● Обработать швом вподгибку поперечные срезы двух длинных частей ленты, полученных из оставшегося куска. Затем заложить на ленте складки (3 см, в закрытом виде – 1,5 см) на расстоянии 7 см от нижнего поперечного края. Заутюжить складки вниз, на поперечные края. Закрепить строчкой изнутри вдоль сгиба. ● Сложить короткий кусок ленты пополам, формируя навесную петлю. Вложить между поперечными срезами нижний срез куска тюлевой тесьмы. Сгиб навесной петли должен быть у боковой стороны тюлевой тесьмы. Закрепить строчкой в край. ● Наложить куски тюлевой тесьмы по разметке изнаночной стороной на лицевую сторону переда. 1 см среднего среза каждого куска тесьмы приколоть изнутри к нижней пунктирной линии разметки для ленты. Наложить оставшиеся куски лент по разметке на перед, накладывая правую ленту поверх левой ленты. Ленты должны быть наложены поверх той стороны каждого куска тюлевой тесьмы, которая приколата изнутри. Настрочить ленты в край по продольным сторонам, формируя посередине «V». Края лент со складками не настрачивать. ● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. Аналогично стачать плечевые срезы обтачек горловины. Заутюжить припуски на обтачку переда. ● Сложить эластичный шнур пополам, формируя навесную петлю по размеру пуговицы. Приметать по разметке поперечные срезы навесной петли, отогнутой на пройму, к левому углу застежки с лицевой стороны. ● Наложить обтачку горловины на изделие. Выполнить шов горловины. Заутюжить припуски на обтачку. Настрочить в край. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону. Отогнуть навесную петлю на середину спинки. Закрепить обтачку обметочными стежками к припускам плечевых швов изделия. ● Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы проймы. ● Выполнить боковые швы (от шлиц) и нижний шов рукава. ● Заутюжить подгиб низа изделия, рукавов и шлиц на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Пришить пуговицу на правом углу застежки спинки в соответствии с навесной петлей.



19 ЮБКА ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

- размер 38
- размер 40
- размер 42
- размер 44

Длина по средней задней линии от линии талии: 61 (62-63-64) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,80 м (разм. 38/40), 1,90 м (разм. 42/44) полиэстерового атласа с контрастными квадратами, ширина – 140 см ● 40 см эластичной тесьмы шириной 4 см ● 1 пряжка без стержня, обтянутая основным материалом, размер – 5 х 6 см
ВНИМАНИЕ! Метраж зависит от рисунка! Выкраивать детали из материала с квадратами следует так, чтобы квадраты совпадали после обработки швов.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

шандунг (вид чесучи), креп-сатин, креп, габардин.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А, В, С.



ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	11
ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	12
ПОЯС ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	A = 34 (35-36-37) X 9 CM
ПОЯС ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	B = 39 (41-43-45) X 9 CM
ДЕКОРАТИВНЫЙ ПОЯС ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	C = 39 (41-43-45) X 8 CM


ПЛАН РАСКЛАДКИ

ВНИМАНИЕ! Выкраивать детали из материала с квадратами следует так, чтобы квадраты совпадали после обработки швов.

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекала деталей В и С разложить на материале в разворот, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 1,5 см на подгиб низа.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Сложить переднее полотнище лицевой стороной внутрь по средней линии встречной складки. Проложить строчку по совмещенным пунктирным линиям до контрольного знака (кружочек). Заложить в указанном направлении складки. Приутюжить. Приметать складки к верхнему срезу переднего полотнища юбки. ● Стачать средние срезы частей заднего полотнища юбки. Обработать совмещенные припуски. ● Выполнить боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на заднее полотнище юбки. ● Отрезать, добавляя на припуски, кусок эластичной тесьмы для пояса заднего полотнища юбки. Мы советуем 31 (33-35-37) см. Сложить пояс заднего полотнища юбки вдоль по пунктирной линии разметки изнаночной стороной внутрь. Вложить в пояс эластичную тесьму. Закрепить эластичную тесьму строчками к поперечным срезам пояса заднего полотнища юбки. Сметать продольные срезы пояса. ● Сложить декоративный пояс вдоль пополам лицевой стороной внутрь. Стачать продольные срезы. Вывернуть так, чтобы шов располагался посередине с изнаночной стороны. Приутюжить декоративный пояс переднего полотнища юбки. Затем продеть пояс в пряжку. ● Сложить пояс переднего полотнища юбки вдоль пополам изнаночной стороной внутрь. На внешнюю сторону детали наложить декоративный пояс так, чтобы пряжка была посередине с внешней стороны детали. Приметать декоративный пояс к поперечным срезам внешнего пояса переднего полотнища юбки. Подогнуть внутрь припуски поперечных срезов поясов переднего полотнища юбки. Вложить между ними поперечные срезы пояса заднего полотнища юбки с эластичной тесьмой. Закрепить строчкой изнутри вдоль линии сгиба припусков. Вывернуть. Сметать совмещенные срезы поясов переднего полотнища юбки. ● Притачать совмещенные нижние срезы полученного пояса к верхнему срезу юбки, растягивая пояс и совмещая боковые швы. Обработать совмещенные припуски зигзагом. ● Подвернув, заутюжить подгиб низа юбки на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой.



20 БЛУЗКА ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

- размер 42
- размер 44
- размер 46
- размер 48

Длина по средней линии спинки: 59,5 (61-62,5-64) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,20 (1,25-1,30-1,35) м в небольшой степени эластичного однотонного поплина шириной 140 см ● 80 см (разм. 42/44), 85 см (разм. 46/48) контрастного полиэстерового макраме с фестонами по сторонам, ширина – 120 см ● 65 см (разм. 42/44), 70 см (разм. 46/48) клеевого прокладочного материала шириной 90 см ● 7 пуговиц под перламутр в тон, диаметр – 10 мм
ВНИМАНИЕ! Метраж макраме зависит от ширины фестонов!

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПОПЛИНУ:

полотно, рами (ткань из китайской крапивы), пике, хлопковый атлас, мебельный (вожженный) ситец (в небольшой степени эластичные).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КРУЖЕВУ:

плотное сетчатое трикотажное полотно, вышитый тюль, джерси с прорезными тканями узорами (эластичные и с фестонами по сторонам).



ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.



СПИНКА	24
БОЧОК ПЕРЕДА	25
ПЛАНКА ЗАСТЕЖКИ	26
СТОЙКА	27 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ВОРОТНИК	28 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ВНЕШНИЙ ПЕРЕД	29
РУКАВ	30
ВНУТРЕННИЙ ПЕРЕД	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 29

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На поплине, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На макраме в разворот, сдвоенном по ширине, разложить лекала деталей, как показано на схеме. **Внимание!** Фестоны макраме должны быть тщательно совмещены. Низ лекал деталей должен приходиться на фестоны. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 27, 28 и половину лекала детали 26, как на поплине. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на подгиб низа спинки, бочков переда и частей внутреннего переда.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Заутюжить подгиб частей внутреннего переда на изнаночную сторону. Застрочить двойной строчкой. ● Наложить внешние части переда изнаночной стороной на лицевую сторону внутренних частей переда и приметать по контуру. Далее рассматривать продублированную таким образом часть переда как единую деталь. ● С изнаночной стороны частей переда обработать вытачки. Заутюжить вниз. ● С изнаночной стороны спинки обработать вытачки. Заутюжить на середину детали. ● Притачать бочки переда к частям переда. Заутюжить обработанные припуски на бочки. ● Сложить планку застежки по пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь. Стачать нижние срезы. Вывернуть. Притачать непродублированную часть планки лицевой стороной к срезу борта с изнаночной стороны. Заутюжить припуски на планки. Вывернуть. Отогнуть половину ширины планки на лицевую сторону. Подогнуть внутрь припуск открытого среза планки. Закрепить строчкой в край к припускам притачивания, заутюженным на планку. ● Выполнить плечевые и боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Выполнить нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на задние части рукавов. ● Втачать рукава в срезы пройм. ● Подготовить и выполнить воротник с отрезной стойкой, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, настрачивая воротник до притачивания к нему стойки строчкой на расстоянии 5 мм, а не в край. ● Заутюжить подгиб низа спинки и бочков переда на изнаночную сторону. Застрочить двойной строчкой. ● По разметке обметать петли на правой планке застежки и на правой стороне стойки. Пришить пуговицы на левой планке и на левой стороне стойки в соответствии с петлями.



21 БЛУЗКА ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ С ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

- размер 40
- размер 42
- размер 44
- размер 46

Длина по средней линии спинки: 59 (60,5-62-63,5) см



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,30 (1,35-1,40-1,45) м эластичного однотонного хлопкового джерси шириной 140 см
- 80 см (разм. 40/42), 85 см (разм. 44/46) в небольшой степени эластичного хлопкового атласа в тон, ширина – 90 см
- 50 см (разм. 40/42), 55 см (разм. 44/46) хлопкового макраме в тон и контрастного цвета и с фестонами по одной стороне, ширина – 90 см
- 80 см (разм. 40/42), 85 см (разм. 44/46) клеевого прокладочного материала шириной 90 см
- 6 пуговиц в тон, диаметр – 10 мм

ВНИМАНИЕ! Метраж макраме зависит от ширины фестонов!

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ДЖЕРСИ:

трикотажное полотно, лайкра (эластичные).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ХЛОПКОВОМУ АТЛАСУ:

мебельный (воощеный) ситец, поплин, рами (ткань из китайской крапивы), пике, мебельный (воощеный) ситец (в небольшой степени эластичные).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КРУЖЕВУ:

плотное сетчатое трикотажное полотно, вышитый тюль, джерси с прорезными тканями узорами (эластичные и с фестонами по одной стороне).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.




СПИНКА	23
БОЧОК ПЕРЕДА	24
РУКАВ	25
ПЛАНКА ЗАСТЕЖКИ + ВОРОТНИК	26
МАНЖЕТА	27
ВНЕШНИЙ ПЕРЕД	28
ВНУТРЕННИЙ ПЕРЕД	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 28

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На джерси и на хлопковом атласе, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала детали 26), как показано на схемах. На макраме в разворот, сдвоенном по ширине, разложить лекала деталей, как показано на схеме. **Внимание!** Фестоны макраме должны быть тщательно совмещены. Низ лекал деталей должен приходиться на фестоны. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала детали 27 (два раза лекала детали 26), как на хлопковом атласе. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на подгиб низа спинки, бочков переда и частей внутреннего переда.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Заутюжить подгиб частей внутреннего переда на изнаночную сторону. Застрочить двойной строчкой. ● Наложить внешние части переда изнаночной стороной на лицевую сторону внутренних частей переда и приметать по контуру. Далее рассматривать каждую продублированную таким образом часть переда как единую деталь. ● С изнаночной стороны частей переда обработать вытачки. Заутюжить вниз. ● Притачать бочки переда к частям переда. Заутюжить обработанные припуски на бочки. ● Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Стачать средние задние срезы частей внешнего воротника, цельнокроеных с планками застежки. Разутюжить припуски. Аналогично стачать оставшиеся внутренние детали. ● Совместить полученные внешнюю и внутреннюю детали. Обтачать по внешнему контуру. Вывернуть. Отделать по контуру строчкой на расстоянии 7 мм. Притачать совмещенные срезы планок с воротником к срезам бортов и горловины изделия. Заутюжить обработанные припуски на






изделие. ● Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм. ● Выполнить боковые швы и нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Сложить манжету вдоль по пунктирной линии разметки лицевой стороны внутрь. Стачать поперечные срезы. Вывернуть манжеты. Сметать продольные срезы каждой манжеты. Отделать внешний контур манжет строчкой на расстоянии 7 мм. Наложить передний край каждой манжеты на задний край до контрольного знака. Проложить строчку, стачивая манжету в кольцо. Притачать манжеты к низу рукавов. Заутюжить обработанные припуски наверх. ● Заутюжить подгиб низа спинки и бочков переда на изнаночную сторону. Застрочить двойной строчкой. ● По разметке обметать петли на правой планке застежки. Пришить пуговицы на левой планке в соответствии с петлями.

22 ШОРТЫ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 40
..... размер 42
- - - - - размер 44
————— размер 46



Длина по боковой линии от линии талии:
36 (37-38-39) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 50 см (разм. 40/42), 55 см (разм. 44/46) однотонного эластичного рами (ткань из китайской крапивы) шириной 150 см ● 50 см (разм. 40/42), 55 см (разм. 44/46) легкой эластичной бязи в тон (подкладка), ширина – 150 см ● 75 (80-85-90) см эластичной тесьмы шириной 3 см
ДЛЯ ОТДЕЛКИ: ● 1,20 (1,25-1,30-1,40) м кружевной тесьмы (макраме) в тон, ширина – 4,5 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

хлопковый муслин, сатин, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, крепдешин (эластичные и сочетающиеся с подкладкой).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Для выкраивания деталей подкладки использовать лекала половинок шорт, укороченные на 1 см.


ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА ШОРТ	31
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА ШОРТ	32

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы и на подгиб низа по 1 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Стачать средние срезы задних половинок изделия. Аналогично выполнить средний шов передних половинок изделия. ● Выполнить боковые швы. Выполнить шаговые швы одной непрерывной строчкой. Заутюжить обработанные припуски на задние половинки изделия. ● Заутюжить подгиб низа изделия на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Разрезать пополам метраж кружевной тесьмы. Стачать каждый кусок тесьмы в кольцо. Наложить полученные бейки из кружевной тесьмы на низ изделия так, чтобы 2 см ширины тесьмы были наложены на изделие, а остальная часть тесьмы выступала. Настрочить бейки, прокладывая прямую строчку на расстоянии 1 см от верха бейки. ● Соединить детали подкладки, как было сделано для деталей из основного материала. ● Добавляя на припуски, отрезать кусок эластичной тесьмы чуть короче линии талии. Мы советуем 68 (72-76-80) см. ● Надеть подкладку на изделие из основного материала. Выполнить шов линии талии. Заутюжить припуски на подкладку. ● Наложить растянутую тесьму на изнаночную сторону подкладки, поверх припусков шва линии талии. Настрочить эластичную тесьму строчками в край по продольным сторонам, стачать поперечные срезы. ● Отогнуть подкладку с эластичной тесьмой на изнаночную сторону изделия. Закрепить средние швы подкладки строчкой в средние швы изделия из основного материала.



23 БЛУЗКА ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ E ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 38
..... размер 40
- - - - - размер 42
————— размер 44



Длина по средней линии спинки:
57 (58,5-60-61,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1 м (разм. 38/40), 1,10 м (разм. 42/44) эластичного трикотажного полотна с тканями сетчатыми ромбами, ширина – 140 см ● 35 см (разм. 38/40), 40 см (разм. 42/44) в небольшой степени эластичного хлопкового поплина в тон, ширина – 140 см ● 35 см (разм. 38/40), 40 см (разм. 42/44) клеевого прокладочного материала шириной 140 см

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СЕТЧАТОМУ ТРИКОТАЖНОМУ ПОЛОТНУ:

кружево, тюль или джерси с прорезными ткаными узорами (эластичные).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПОПЛИНУ:

полотно, рами (ткань из китайской крапивы), пике, хлопковый атлас, мебельный (вощенный) ситец (в небольшой степени эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.


КОКЕТКА СПИНКИ	19 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
КОКЕТКА ПЕРЕДА	20 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
МАНЖЕТА	21
СПИНКА	22
ПЕРЕД	23
РУКАВ	24

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На трикотажном полотне, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На поплине, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 19, 20 и 21. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 1,5 см на подгиб низа изделия.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные внешние детали в два слоя. ● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Лицевой стороной притачать непродублированную внутреннюю кокетку спинки к верхнему срезу спинки с изнаночной стороны. Заутюжить припуски наверх. Аналогично притачать непродублированную внутреннюю кокетку переда к верхнему срезу переда. ● Выполнить плечевые швы. Разутюжить припуски. Аналогично стачать плечевые срезы продублированных кокеток. ● Наложить продублированную внешнюю кокетку на внутреннюю. Выполнить шов горловины. Вывернуть. Настрочить на расстоянии 3 мм. Подогнуть внутрь припуск открытого среза продублированной кокетки. Закрепить в край к припускам притачивания непродублированной внутренней кокетки, заутюженной наверх. ● Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм спинки и переда. ● Выполнить боковые швы и нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Сложить манжету вдоль по пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь. Обтачать поперечные срезы. Вывернуть. Сметать совмещенные продольные срезы. Наложить передний край манжеты на задний край до контрольного знака. Закрепить строчкой, стачивая каждую манжету в кольцо. Притачать манжеты к низу рукавов. Заутюжить обработанные припуски наверх. ● Заутюжить, подвернув, подгиб низа изделия на изнаночную сторону. Застрочить двойной строчкой.



24 БЛУЗКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

- — — — — размер 46
- — — — — размер 48
- — — — — размер 50
- — — — — размер 52

Длина по СРЕДНЕЙ ЛИНИИ спинки: 70 (71,5-73-74,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,50 (1,55-1,65-1,80) м полотна с высоким коэффициентом драпируемости, микроффрированием и рисунком в морском стиле, ширина – 150 см
- 50 см легкого клеевого прокладочного материала шириной 90 см
- 6 пуговиц в тон рисунку, диаметр – 10 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

крепдешин, сатин, легкая жатка ИЛИ прозрачные: шифон, жоржет, вуаль, кружево (предпочтительно – эластичные в небольшой степени).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь В.


КОКЕТКА СПИНКИ	12 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
СПИНКА	13
ПЕРЕД	14
РУКАВ	15
ПЛАНКА ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ + БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ ПЕРЕДА	16
ПАТА РУКАВА	17
ПЛАНКА ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ + БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ	А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 16
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	В = 21 (21,5-22-22,5) X 2 СМ

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекало детали В разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 16 и А, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 3 см на подгиб низа рукавов и 1 см на подгиб низа изделия.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали.
- Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой.
- С изнаночной стороны переда обработать вытачки. Заутюжить наверх.
- Совместить внутреннюю и внешнюю детали планки левой стороны застежки с бейкой горловины переда. Обтачать внешние срезы. Заутюжить припуски на внутреннюю деталь. Настрочить в край. Аналогично подготовить планку правой стороны застежки с бейкой горловины переда, продолжая строчку до уголка основания планки.
- Притачать внешнюю деталь каждой планки к срезу застежки. Вывернуть, подрезая припуски в углах. Отогнуть внутренние детали на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуски открытых срезов внутренних деталей. Закрепить в край к припускам притачивания внешних деталей, заутюженным на планки (кроме выступающего уголка правой планки). Притачать совмещенные нижние срезы планки левой стороны застежки с изнаночной стороны к срезу основания застежки переда. Заутюжить припуски вниз.
- Наложить правую планку на левую планку так, чтобы уголок закрывал шов основания застежки. Закрепить уголок строчкой в край по контуру, фиксируя попутно и припуски шва основания застежки.
- На спинке заложить складки в указанном направлении, закрепить строчкой.
- Совместить кокетки спинки. Вложить между ними верхний срез спинки. Проложить строчку. Отогнуть кокетки изнаночными сторонами внутрь. Настрочить в край. Подогнуть внутрь припуски плечевых срезов кокеток спинки. Вложить между ними припуски плечевых срезов переда, располагая перед лицевой стороной к лицевой стороне внешней кокетки. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков каждого плеча. Сметать совмещенные срезы горловины кокеток спинки.
- Сложить обтачку горловины спинки вдоль по пунктирной линии разметки изнаночной стороной внутрь. Притачать совмещенные срезы обтачки к срезу горловины спинки. Заутюжить припуски на обтачку. Настрочить в край. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону, подогнув внутрь припуски поперечных срезов. Застрочить в край сгиб обтачки



горловины спинки. • Выполнить боковые швы до контрольных знаков («т»). Заутюжить обработанные припуски на спинку. • Заутюжить подгиб низа изделия на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. • Сложить пату рукава пополам лицевой стороной внутрь. Обтачать по контуру (кроме прямых поперечных срезов). Вывернуть и отделать строчкой в край. • По разметке наложить паты на рукава с изнаночной стороны. Уголки пат должны быть направлены вниз. Подогнуть внутрь припуски прямых поперечных срезов пат и приметать их к рукавам по разметке. Закрепить, формируя строчкой прямоугольник. • Выполнить нижний шов рукава, как были выполнены боковые швы. • Заутюжить подгиб рукава на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. • Втачать рукава в срезы пройм. • По разметке обметать петли на правой планке застежки и на патах рукавов. Пришить пуговицы на левой планке в соответствии с петлями. С лицевой стороны на рукавах пришить по разметке пуговицы для пат рукавов.

25 КУРТКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

- — — — — размер 46
- — — — — размер 48
- — — — — размер 50
- — — — — размер 52

Длина по СРЕДНЕЙ ЛИНИИ спинки: 75 (76,5-78-79,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 2,50 (2,55-2,65-2,70) м однотонного непромокаемого полиэстерового материала шириной 150 см
- 1,80 (1,85-1,90-1,95) м непромокаемой (из вискозы для альтернативных материалов) подкладки с полосками в тон и контрастного цвета, ширина – 140 см
- 80 см (разм. 46/48), 85 см (разм. 50/52) непромокаемого материала для дублирования (или обычного клеевого прокладочного материала для альтернативных материалов) шириной 140 см
- 3,70 (3,80-3,90-4) м эластичного шнура в тон, диаметр – 3 мм
- 12 металлических блочек по размеру шнура
- 6 клипсовых цилиндрических зажимов-фиксаторов по размеру шнура
- 1 разъемная застежка-молния в тон, длина – 55 (56-57-58) см (центральная застежка)
- 1 разъемная застежка-молния в тон, длина – 45 (46-47-48) см (капюшон)
- 8 металлических кнопок, диаметр – 15 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

габардин, диагональ, мебельный (вощенный) ситец, шандунг (вид чесучи).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Для выкраивания деталей подкладки использовать лекало переда от разметки подборта, соединенное с лекалом бочка переда; лекала частей капюшона от разметки обтачки переднего среза капюшона; лекала спинки, подкладок карманов и частей рукава – без изменений.

СПИНКА	1
ПЕРЕД	2
БОЧОК ПЕРЕДА	3
ВОРОТНИК 4 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ	
СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КАПЮШОНА	5
БОКОВАЯ ЧАСТЬ КАПЮШОНА	6
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	7
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	8
КУЛИСКА ЛИНИИ ТАЛИИ СПИНКИ	А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 1
ЛЕВЫЙ ПОДБОРТ	В = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2
СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ПРАВОГО ПОДБОРТА	С = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2
БОКОВАЯ ЧАСТЬ ПРАВОГО ПОДБОРТА	Д = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	Е = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2
КЛАПАН КАРМАНА	Ф = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 3
ОБТАЧКА ЗАСТЕЖКИ КАПЮШОНА	Г = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 4;
ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ	
ОБТАЧКА ПЕРЕДНЕГО СРЕЗА КАПЮШОНА	Н = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 6,
СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 5; ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ	
ОБТАЧКА ШЛИЦЫ СПИНКИ	І = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 1

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали F). Лекала деталей В, С, D и Н разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей, как на основном материале. На непромокаемом материале для дублирования, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 4 и G так, чтобы средняя линия каждой детали приходилась на сгиб, и лекало детали F, как на основном материале. Лекала деталей В, С и D разложить на прокладочном материале в разворот. При раскладке на клеевом материале (для альтернативных материалов) детали можно разворачивать. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 4 см на подгиб низа рукавов и изделия из основного материала. Выкроить без припусков нижние срезы подкладки и низ рукавов из подкладочного материала, нижние срезы подбортов. Эти срезы будут убраны под подгиб изделия из основного материала и застрочены.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Приметать материал для дублирования с изнаночной стороны соответствующих деталей из основного материала. Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали (для альтернативных материалов).
- Стачать средние срезы частей спинки до шлицы. Заутюжить припуски налево. Настрочить на расстоянии 7 мм. • За-



утюжить припуски поперечных срезов кулиски линии талии спинки на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. Изнаночной стороной по разметке наложить кулиску на изнаночную сторону спинки. Настрочить кулиску в край по продольным сторонам. ● Наложить продублированный (= внутренний) клапан на непродублированный (= внешний) клапан. Обтачать по внешнему контуру. Вывернуть и отделать строчкой на расстоянии 7 мм. ● Приколоть клапаны, отогнутые на середину детали, к срезам входов в карманы частей переда. Наложить на клапаны части подкладок карманов из подкладочного материала. Выполнить шов входа в каждый карман. Подрезать припуски в углах входов в карман. Отогнуть части подкладок карманов на изнаночную сторону, а клапаны – от середины детали. С лицевой стороны отделать шов притачивания каждого клапана строчкой на расстоянии 7 мм. С изнаночной стороны наложить части подкладок карманов из основного материала на части подкладок карманов из подкладочного материала. Стачать по контуру. Затем приметать подкладки карманов к срезам рельефов частей переда. ● Притачать бочки переда к частям переда, закрепляя подкладки карманов. Заутюжить припуски на части переда. Вывернуть, настрочить на расстоянии 7 мм. ● По разметке установить на каждом клапане головку кнопки (с углублением). Отогнуть клапаны на бочки переда. Закрепить строчками на расстоянии 7 мм (т. е. строчками в отделочные швы по контуру клапанов) поперечные края клапанов к бочкам переда. Закрепить уголки клапанов обметочными стежками. На бочках переда установить основания кнопок (с выступом) в соответствии с головками кнопок. ● Выполнить плечевые швы. Заутюжить припуски на спинку. Настрочить на расстоянии 7 мм. ● Выполнить боковые швы, оставляя отверстия для входов во внутреннюю кулиску спинки. Заутюжить припуски на перед. ● Стачать локтевые срезы частей рукава. Заутюжить припуски на верхние части рукавов. Настрочить на расстоянии 7 мм. Выполнить нижний шов рукава. Заутюжить припуски на задние части рукавов. ● Втачать рукава в проймы спинки и переда. Настрочить только верхние части пройм строчкой на расстоянии 7 мм. ● Наложить непродублированный (= внешний) воротник на продублированный воротник. Обтачать по внешнему контуру. Вывернуть и отделать строчкой в край. ● Подготовить обтачку застежки капюшона, как было выполнено для воротника. Наложить обтачку застежки капюшона на внешний воротник. Закрепить поперечные края детали к воротнику, прокладывая строчки в отделочные швы. ● Разъединить ленты застежки-молнии (капюшон). Вложить застежку-молнию между воротником и обтачкой, на участке между контрольными знаками (кружочки), располагая лицевую сторону застежки-молнии ко внутренней стороне обтачки капюшона. Приметать нижнюю ленту застежки-молнии к срезам горловины воротника и обтачки. ● Разъединить ленты застежки-молнии (для центральной застежки). ● Наложить лицевой стороной правую ленту застежки-молнии со звеньями, отогнутыми на середину детали, на лицевую сторону средней части правого подборта по разметке на участок между контрольными знаками (кружочки). Приметать. ● Притачать боковую часть правого подборта к средней части с лентой застежки-молнии. Заутюжить припуски на среднюю часть правого подборта. Отложить, т. к. отделка будет произведена позднее. ● Наложить изнаночной стороной левую ленту застежки-молнии, отогнутую звеньями на середину детали, на лицевую сторону среза борта левого подборта между контрольными знаками (кружочки) и приметать. ● Притачать части переда из подкладочного материала к срезам подборт. Заутюжить припуски на части переда из подкладочного материала. ● Изнаночной стороной наложить обтачку шлицы на лицевую сторону части спинки из подкладочного материала. Подогнуть внутрь припуски срезов внутреннего контура обтачек. Застрочить в край. Затем приметать к частям спинки остальные срезы обтачек шлицы. ● Соединить детали подкладки, как было сделано для деталей из основного материала, не прокладывая отделочных строчек. ● Установить блокки по разметке в нижней части изделия из основного материала у боковых швов. Аналогично установить блокки на частях капюшона из основного материала. Затем установить блокки внизу у боковых швов на частях переда подкладки, используя для усиления под блокки обрезки основного материала. ● Наложить подборт с подкладкой на изделие. Обтачать срезы бортов, втачивая застежку-молнию в левый срез борта. Вложить воротник, отогнутый вниз и лицевой стороной внешней детали с настроченной обтачкой застежки капюшона к лицевой стороне изделия из основного материала, между срезами горловины. Выполнить шов горловины. Отогнуть подборт с подкладкой на изнаночную сторону. Вдеть рукава подкладки в рукава изделия из основного материала. Отогнуть воротник наверх. Левую ленту застежки-молнии отогнуть на середину детали. Настрочить борта в край. Настрочить двойной строчкой шов притачивания правой лен-




ты застежки-молнии, захватывая строчкой и правую часть переда. ● Подогнуть внутрь припуски шлицы подкладки с обтачкой шлицы и изделия из основного материала. С изнаночной стороны проложить строчку вдоль линии сгиба припусков. Настрочить двойной строчкой. ● Добавляя 1 см на припуски, отрезать от эластичного шнура следующие куски: один кусок длиной 140 (144-148-152) см (линия талии спинки); два куска по 70 (72-74-76) см (низ изделия); один кусок длиной 70 (72-74-76) см (капюшон). ● Вдеть соответствующий шнур в кулиску линии талии спинки, продевая концы шнура сначала в блокки подкладки, совмещенные с лицевой стороны с зажимами-фиксаторами, затем, с изнаночной стороны, – в саму кулиску. С изнаночной стороны совместить поперечные срезы шнура и стачать шнур в кольцо. ● Через блокки, совмещенные с зажимами-фиксаторами, продеть шнуры в нижнюю часть изделия. Притачать один поперечный срез шнура низа изделия к соответствующей стороне шлицы, а другой – к соответствующему борту. ● Заутюжить подгиб низа и рукавов на изнаночную сторону, подвернув внутрь половину ширины подгиба и вкладывая внутрь срезы низа подкладки и низа рукавов подкладки. Застрочить прямой строчкой. ● Притачать боковые части к средней части капюшона. Заутюжить припуски на среднюю часть. Настрочить на расстоянии 7 мм. Аналогично стачать части подкладки капюшона, не прокладывая отделочных строчек. ● Притачать подкладку капюшона ко внутреннему срезу обтачки переднего среза капюшона. Заутюжить припуски на обтачку. Отложить, т. к. отделка будет произведена позднее. ● Верхнюю часть открытой ленты застежки-молнии для капюшона, отогнутую звеньями вверх, притачать к указанному отрезку среза горловины капюшона из основного материала. Перед прокладыванием строчки следует проверить, что ленты расположены правильно! Заутюжить припуски наверх. Вывернуть. ● Наложить подкладку на капюшон из основного материала. Стачать передние срезы. Вывернуть. Подогнуть внутрь припуски горловины подкладки капюшона. Закрепить их строчкой в край к припускам притачивания ленты застежки-молнии. Продолжить строчку по переднему краю капюшона. Настрочить сквозной строчкой в край шов притачивания обтачки к подкладке капюшона, захватывая и капюшон из основного материала. Должна сформироваться кулирка для шнура. ● Вдеть шнур в блокки переднего среза капюшона. ● Установить головки кнопок по разметке на правом борту и на правой стороне воротника. Застегнуть центральную застежку-молнию. Установить слева основания кнопок в соответствии с головками кнопок.

26 БРЮКИ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 46
— — — — — размер 48
— — — — — размер 50
— — — — — размер 52



Длина по боковой линии от линии талии:
110 (111,5-113-114,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,60 (1,65-1,70-1,75) м легкого однотонного эластичного смесового (полиэстер + хлопок) денима (джинсовый материал) шириной 150 см ● 25 см бязи в тон (подкладка), ширина – 140 см ● 10 см клеевого прокладочного материала шириной 140 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 13 см ● 1 металлическая пуговица-«гвоздик», диаметр – 16 мм ● 8 заклепок со стразами, диаметр – 8 мм ● контрастные нитки для отделочных строчек

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

диагональ, поплин, льняное полотно, габардин, мебельный (вожженный) ситец, хлопковый атлас (легкие и эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали C, F, G, I.


КОКЕТКА ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК	27
ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	28+28A
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	29+29A
БОЧОК + ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	30
ЗАДНИЙ КАРМАН	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 28
ОБТАЧКА ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 29
ОТКОСОК ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	C = 15 X 7 CM
БОЧОК	D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 30
МАЛЕНЬКИЙ ПРАВЫЙ ПЕРЕДНИЙ КАРМАН	E = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 30
ПОЯС	F = 43,5 (45,5-47,5-49,5) X 7 CM
ШЛЕВКИ	G = 40 X 2 CM
ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	H = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 29
ОБТАЧКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	I = 14 X 2 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекала деталей B, C, E и G разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала детали F, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 2 см для средних срезов передних половинок брюк на участке застежки и по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 3 см на подгиб низа изделия и на подгиб задних карманов и 2 см на подгиб маленького правого переднего кармана.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанную деталь. ● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. Для отделочных строчек использовать нитки контрастного цвета. ● Притачать кокетки задних половинок изделия к верхним срезам задних половинок изделия. Заутюжить обработанные припуски наверх. Настрочить двойной строчкой. ● Заутюжить подгиб заднего кармана на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Изнаночной стороной по разметке наложить задние карманы на лицевую сторону задних половинок брюк. Подогнуть внутрь припуски карманов. Настрочить двойной строчкой. ● Заутюжить подгиб маленького правого переднего кармана на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Изнаночной стороной наложить по разметке маленький карман на лицевую сторону правого бочка. Подогнуть внутрь припуск среднего среза кармана. Застрочить двойной строчкой. Приметать боковой и нижний срезы маленького кармана к срезам бочка. ● Подложить часть подкладки переднего кармана (Н) изнаночной стороной по разметке под переднюю половинку брюк с изнаночной стороны. Сметать срезы входа в передний карман. Сложить обтачку переднего кармана вдоль по пунктирной линии разметки изнаночной стороной внутрь. Притачать совмещенные срезы обтачки с лицевой стороны к срезу входа в передний карман. Отогнуть обтачки на изнаночную сторону, накладывая их поверх частей подкладок передних карманов. Настрочить двойной строчкой. ● Наложить изнаночной стороной бочок на лицевую сторону бочка с подкладкой кармана и приметать. Закрепить вдоль внутреннего припуска зигзагом, а затем – обычной строчкой. Выполнить закрепку у среднего края маленького правого кармана. ● Наложить части подкладок передних карманов по разметке на части подкладок передних карманов, цельнокроенные с бочками. Стачать по контуру. Обработать совмещенные припуски. Приметать подкладки передних карманов к боковым и верхним срезам передних половинок изделия. Выполнить закрепку у поперечного края входа в передний карман. ● Стачать средние срезы задних половинок изделия. Заутюжить обработанные припуски направо. Настрочить двойной строчкой. ● Аналогично стачать средние срезы передних половинок изделия до участка застежки. ● На передних половинках изделия выполнить застежку-молнию с подкройной обтачкой, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, отделявая шов притачивания обтачки правой стороны застежки строчкой в край, а внутренний контур обтачки правой стороны застежки – двойной строчкой. ● Выполнить боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на задние половинки брюк. Настрочить от линии талии до линии бедер (около 19 см) в край. ● Выполнить шаговые швы одной непрерывной строчкой. Заутюжить обработанные припуски на передние половинки изделия. Настрочить двойной строчкой. ● Сложить деталь для шлевок вдоль пополам. Стачать продольные срезы. Вывернуть деталь. Отделать двойной центрированной строчкой. Разрезать деталь на пять одинаковых частей. Наложить каждую шлевку, отогнутую вниз, по разметке на линию талии изделия и приметать. Закрепить горизонтальной строчкой на расстоянии 1 см от линии талии. ● Подготовить и выполнить притачной пояс, не выполняя выступ пояса. ● Отогнуть шлевки наверх, накладывая их на пояс. Подогнуть припуски верхних срезов шлевок. Закрепить их обметочными стежками. Аналогично закрепить низ шлевок. ● Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Обметать по разметке петлю на правой стороне пояса. Пришить пуговицу на левой стороне пояса в соответствии с петлей. ● Укрепить углы передних и задних карманов, установив заклепки.




27 КУРТКА ■ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

- — — — — размер 46
- — — — — размер 48
- — — — — размер 50
- — — — — размер 52

Длина по средней линии спинки: 67,5 (69-70,5-72) см



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 2,30 (2,35-2,40-2,45) м однотонного непромокаемого полиэстерового материала шириной 150 см ● 35 см сетчатого полиэстерового трикотажного полотна в тон, ширина – 90 см ● 75 см (разм. 46/48), 80 см (разм. 50/52) клеевого прокладочного материала шириной 140 см ● 11,20 (11,40-11,70-12,10) м готовой косой нейлоновой бейки в тон, ширина – 1,5 см ● 1 разъемная застежка-молния в тон, длина – 70 (71-72-73) см (центральная застежка) ● 2 застежки-молнии в тон, длина – 15 см (карманы) ● 10 металлических кнопок, диаметр – 15 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

габардин, диагональ, мебельный (вощенный) ситец, шандунг (вид чесучи).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А, В и С.

КОКЕТКА СПИНКИ	1
СПИНКА	2
БОЧОК СПИНКИ	3
КОКЕТКА ПЕРЕДА	4
ПЕРЕД	5
БОЧОК ПЕРЕДА	6
ПОДБОРТ	7
ПЛАНКА ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	8
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	9
ВОРОТНИК	10
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	11
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	12
МАНЖЕТА	A = 33,5 (34,5-36,5) X 10 CM
ОБТАЧКА КАРМАНА	B = 15 X 3 CM
ПЛАНКА ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	C = 73,5 (74,8-76,1-77,4) X 3 CM
ВНУТРЕННЯЯ КОКЕТКА СПИНКИ	D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 1, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛАМИ ДЕТАЛЕЙ 2 И 3

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На непромокаемом материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей 9, 10, А и В), как показано на схеме. На сетчатом трикотажном полотне, сложенном в сгиб, разложить лекало детали D, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 8 и С (два раза лекала деталей 10 и А), как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 4 см на подгиб низа изделия. Выкроить без припусков нижние срезы подбортов. Эти срезы будут убраны под подгиб изделия из основного материала и застрочены.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● Соединять детали, окантовывая косой бейкой совмещенные припуски (5 мм). Окантовывать припуски, прокладывая строчку в край. ● Притачать бочки спинки к спинке. Заутюжить окантованные косой бейкой припуски на середину детали. Настрочить в край и на расстоянии 1,2 см. ● Притачать кокетку к верхнему срезу спинки. Заутюжить окантованные припуски наверх. Настрочить в край и на расстоянии 1,2 см. ● Аналогично соединить части переда и бочки переда. ● Притачать к верхним срезам частей переда кокетки. Заутюжить окантованные припуски наверх. Настрочить в край и на расстоянии 1,2 см. ● Окантовать, прокладывая строчку в край, нижний срез внутренней кокетки спинки косой бейкой. ● Изнаночной стороной приметать внутреннюю кокетку спинки по разметке с изнаночной стороны спинки. ● На части переда выполнить прорезной карман в рамку, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, со следующими изменениями: с изнаночной стороны части переда приметать по разметке изнаночной стороной часть подкладки кармана, а не накладывать ее на обтачку; продолжить, как в инструкции, прокладывая строчку на расстоянии 7,5 мм и формируя рамку (каждая обтачка – 7,5 мм); после того как будет сформирована рамка, подколоть снизу, центрируя, застежку-молнию; закрепить ленты застежки-молнии строчками в швы притачивания обтачек; с лицевой стороны настрочить в край шов притачивания средней обтачки; стачать части подкладки кармана; настрочить сквозной строчкой в край, прошивая все слои, шов притачивания боковой обтачки. Закрепить стежками «вперед-назад иголкой» поперечные края входа в каждый карман. Окантовать косой бейкой совмещенные припуски частей подкладки кармана. ● Выполнить плечевые и боковые швы. Заутюжить окантованные припуски на спинку. Настрочить только припуски плечевых швов строчкой в край и на расстоянии 1,2 см. ● Сложить внутреннюю и внешнюю планки левой стороны застежки изнаночными сторонами внутрь. Стачать средние срезы (один продольный). Заутюжить припуски на внутреннюю деталь. Настрочить в край. Обтачать верхние и нижние (поперечные) срезы планки левой стороны застежки. Отогнуть деталь на изнаночную сторону. Сметать оставшиеся срезы. ● Окантовать, прокладывая строчку в край, внутренние срезы подбортов. ● Втачать один воротник в срез горловины изделия, а другой воротник – в срезы горловины подбортов. Заутюжить припуски наверх. ● Наложить подборта по разметке на части переда. Совместить воротники. Стачать верхние срезы воротников. ● Разъединить ленты застежки-молнии. Приколоть ленту, отогнутую звеньями от середины детали, лицевой стороной к правому и левому срезу борта части переда (с воротником) с лицевой стороны на отрезке между контрольными знаками (кружочки), приметать. ● Наложить планку левой стороны застежки, отогнутую от середины детали, на левый край борта с лентой застежки-молнии и приметать. ● Заутюжить подгиб низа на лицевую сторону, подвернув 1 см припуска. ● Отогнуть подборта с воротником на лицевую сторону частей переда, накладывая левый подборт поверх подгиба и левой ленты застежки-молнии с левой планкой застежки. Выполнить швы бортов. Отогнуть подборта с воротником и подгибом низа на изнаночную сторону. Отогнуть планку левой стороны застежки на середину детали. ● Настрочить борта строчкой на расстоянии 7 мм. Продолжить строчку по верху воротника. ● Подогнуть внутрь припуск открытого среза внутреннего воротника. Закрепить строчкой в край к припускам втачивания внешнего воротника. ● Застро-




чить ранее отогнутый на изнаночную сторону подгиб низа прямой строчкой. ● Сметать срезы пройм изделия и подбортов. ● Совместить внутреннюю и внешнюю планки правой стороны застежки. Обтачать по контуру (кроме одного продольного среза). Вывернуть детали изнаночной стороной внутрь. Отделать строчкой на расстоянии 7 мм. ● По разметке установить головки кнопок (с углублением) на внутренней планке правой стороны застежки так. ● Наложить планку, отогнутую от середины детали, на правую часть переда с воротником. Притачать совмещенные срезы планки, прокладывая строчку по линии разметки вдоль борта. Обрезать 3 мм припусков. Отогнуть планку на середину детали. Настрочить на расстоянии 7 мм, закрывая припуски. ● Заутюжить цельнокроеный припуск шлицы нижней части рукава на изнаночную сторону. Застрочить в край. ● Заутюжить цельнокроеный припуск шлицы верхней части рукава на изнаночную сторону, подогнув внутрь 1 см припуска. Застрочить в край сгиб. Затем проложить дополнительную отделочную строчку на расстоянии 1,2 см. ● Стачать локтевые срезы частей рукава до шлицы. Заутюжить окантованные припуски на верхние части рукавов. Настрочить в край и на расстоянии 1,2 см. ● Выполнить нижний шов рукава. Заутюжить припуски на задние части рукавов. ● Втачать рукава в проймы спинки и переда. Окантовать, прокладывая строчку в край, совмещенные припуски шва втачивания рукава косой бейкой. ● Подготовить и выполнить притачные манжеты со следующими изменениями: совместить две детали манжеты, обтачать по внешнему контуру; продолжить, как в инструкции, отделявая шов втачивания и контур манжеты дополнительной строчкой на расстоянии 1,2 см. ● Установить по разметке головки кнопок на передних краях манжет. Установить основания кнопок (с выступом) на задних краях манжет в соответствии с головками кнопок. Установить основания кнопок на лицевой стороне левого борта с воротником в соответствии с головками кнопок.

ТРИКОТАЖНОЕ ПОЛОТНО



НЕПРОМОКАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ



28 БЛУЗКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— размер 46
— размер 48
— размер 50
— размер 52

Длина по средней линии спинки:
68,5 (70-71,5-73) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 80 см (разм. 46/48), 85 см (разм. 50/52) однотонного эластичного вискозного джерси шириной 150 см ● 90 см сатина с морским контрастным рисунком, ширина – 90 см ● 10 см крепдешина в тон основного материала, ширина – 90 см

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ДЖЕРСИ:

трикотажное полотно, лайкра (эластичные и однотонные).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ САТИНУ:

крепдешин, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, жатка (с рисунком).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КРЕПДЕШИНУ:

сатин, жатка, полотно с высоким коэффициентом драпируемости (однотонные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А.

СПИНКА	20
РУКАВ	21
ПЕРЕД	22
ОКАНТОВКА ГОРЛОВИНЫ	A = 28,9 (29,5-30,1-30,7) X 1,5 CM


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 1,5 см на подгиб низа спинки и рукавов, 1 см на подгиб низа переда и шлиц. Выкроить без припусков срез горловины.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Стачать окантовку горловины в кольцо. Сложить окантовку вдоль по пунктирной линии разметки изнаночной стороной и припусками продольных срезов внутрь. Окантовать, прокладывая строчку в край, срез горловины. ● Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм. ● Выполнить боковые швы до шлиц и нижний шов рукава. Разутюжить обработанные припуски на участках шлиц. Заутюжить остальные обработанные припуски на спинку. ● Заутюжить подгиб низа спинки на изнаночную сторону. Застрочить двойной строчкой. Аналогично обработать низ рукавов. Заутюжить, подвернув, подгиб низа переда и шлиц на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой.


КРЕПДЕШИН



ДЖЕРСИ



САТИН



29 ПОЛО ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 13/14/15/16 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ C ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— на 13 лет
— на 14 лет
— на 15 лет
— на 16 лет

Длина по средней линии спинки:
60,5 (63-65,5-68) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 95 см (13/14 лет), 105 см (разм. 15/16) однотонного эластичного хлопкового джерси, ширина – 150 см ● 15 см эластичного хлопкового трикотажа в тон и в резинку 1/1, ширина – 140 см ● 20 см хлопковой бязи в тон и с контрастным мелким цветочным рисунком, ширина – 90 см ● 20 см клеевого прокладочного материала шириной 90 см ● 30 см диагональной хлопковой тесьмы в тон, ширина – 1 см ● 2 пуговицы в тон, диаметр – 12 мм

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ДЖЕРСИ:

трикотажное полотно с вафельным переплетением, лайкра (эластичные и сочетающиеся с материалом в резинку).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ БЯЗИ:

поплин, пике, рами (ткань из китайской крапивы).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

СПИНКА	11
ПЕРЕД	12
РУКАВ	13
ПЛАНКА ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	14
ВНЕШНЯЯ СТОЙКА	15 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ВОРОТНИК	16
МАНЖЕТА	17
ПЛАНКА ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 14 БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
ВНУТРЕННЯЯ СТОЙКА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 15 БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На джерси, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей. Лекала деталей 14 и 15 разложить на джерси в разворот, как показано на схеме. На материале в

резинку, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На бязи, сложенной в сгиб, разложить лекало детали В. Лекало детали А разложить на бязи в разворот, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей В и 15 так, чтобы средняя линия лекал приходилась на сгиб. Лекала деталей 14 и А разложить на клеевом прокладочном материале в разворот, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на подгиб низа изделия.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Притачать внешней стороной продольные срезы планки к соответствующей стороне застежки. Вывернуть, подрезая припуски у основания застежки. Отогнуть внутренние части планок на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуски открытых продольных срезов планок. Закрепить их в край к припускам притачивания, заутюженным на планки. ● Наложить левую планку на правую. Выполнить шов основания застежки. Заутюжить обработанные припуски вниз. Настрочить в край. С лицевой стороны закрепить совмещенные планки горизонтальной строчкой на расстоянии 1 см от основания застежки. ● Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на перед. Настрочить двойной строчкой. ● Подготовить и выполнить воротник с отрезной стойкой, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, со следующими изменениями: сложить воротник вдоль по пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь, обтачать поперечные срезы, вывернуть; притачать к воротнику стойку; продолжить, как в инструкции. ● Сложить манжету вдоль по пунктирной линии разметки изнаночной стороной внутрь. Притачать, выполняя посадку низа рукава, совмещенные срезы манжеты к низу рукава. Заутюжить обработанные припуски наверх. ● Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм. ● Выполнить боковые швы (от шлиц) и нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. Настрочить припуски нижних швов рукавов только на участках манжет строчкой на расстоянии 7 мм. ● Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить двойной строчкой. ● Наложить кусок тесьмы соответствующего размера на боковые припуски на участке шлицы. Сформировать уголок у верхнего основания шлицы. Настрочить тесьму в край по линии сгиба припусков. Отогнуть на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуски поперечных срезов тесьмы. Застрочить в край, прокладывая строчку по открытой стороне тесьмы. ● Обметать петли по разметке на планке левой стороны застежки и на левой стороне стойки. Пришить пуговицы справа в соответствии с петлями.




30 БЕРМУДЫ ■ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 13/14/15/16 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

- — — — — на 13 лет
- — — — — на 14 лет
- — — — — на 15 лет
- — — — — на 16 лет

Длина по боковой линии от линии талии: 47,5 (49-50,5-52) см



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,20 (1,25-1,30-1,35) м смесовой (с хлопком) диагонали с вертикальными полосками, ширина – 140 см ● 55 см бязи в горошек и в тон (подкладка), ширина – 140 см ● 50 см (13/14 лет), 55 см (15/16 лет) клеевого прокладочного материала шириной 90 см ● 85 (90-95-100) см хлопковой косой готовой бейки в тон, ширина – 1,5 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 15 см ● 4 пуговицы в тон, диаметр – 15 мм ● 1 металлический брючный крючок

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

деним (джинсовый материал), пике, шандунг (вид чесучи), мебельный (вощенный) синтец, габардин.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали F, G, H, I.

ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БЕРМУД	18
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БЕРМУД	19
ПРАВАЯ ЧАСТЬ ПОЯСА	20
ОТКОСОК ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	21
БОКОВОЙ КАРМАН + СКЛАДКА КАРМАНА-ПОРТФЕЛЯ	22
КЛАПАН БОКОВОГО КАРМАНА	23
БОЧОК + ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	24
ПОДКЛАДКА ЗАДНЕГО КАРМАНА	25 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ С НИЖНЕЙ ЛИНИЕЙ
ОБТАЧКА ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 19
ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ПОЯСА	В = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 20
ПОДЗОР ЗАДНЕГО КАРМАНА	С = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 25
ОБТАЧКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	Д = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 24
БОЧОК	Е = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 24
ПОДКЛАДКА МАЛЕНЬКОГО ПРАВОГО ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	F = 8 X 7,5 CM
ОБТАЧКА ЗАДНЕГО КАРМАНА	G = 13,5 X 3 CM
НАВЕСНАЯ ПЕТЛЯ ЗАДНЕГО КАРМАНА	H = 5 X 1,5 CM
ШЛЕВКИ	I = 54 X 2 CM
ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	L = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 24

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей 23 и G). Лекала деталей 21, А, F и I разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей. Лекала деталей 21 и F разложить на подкладке в разворот, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 20, 23, В (два раза лекало детали G), как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 2 см для средних срезов передних половинок бермуд на участке застежки, для средних срезов бочков с подкладками передних карманов (24), средних срезов подкладок передних карманов и для средних задних срезов частей пояса. Выкроить детали с припусками на швы по 2 см для средних срезов задних половинок бермуд, постепенно уменьшая припуск до 1 см у шаговых срезов. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 3 см на подгиб низа изделия и 2 см на подгиб боковых карманов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● С изнаночной стороны задних и передних половинок изделия обработать вытачки. Заутюжить на середину деталей. ● Сложить деталь для изготовления навесной петли вдоль по пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь. Стачать продольные срезы. Вывернуть и отделать строчкой в край. Сложить деталь, формируя навесную петлю. ● На задней половинке изделия выполнить прорезной карман в рамку, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, со следующими изменениями: изнаночной стороной наложить подзор заднего кармана по разметке на лицевую сторону подкладки заднего кармана, закрепить подзор по контуру сначала зигзагом, а затем – обычной строчкой; с изнаночной стороны задней половинки изделия приметать по разметке изнаночной стороной другой срез (без подзора) подкладки кармана, а не накладывать его на обтачку; продолжить, как в инструкции; стачать срезы подкладки заднего кармана; центрируя, вложить поперечные срезы навесной петли между верхними срезами входа в карман, оставляя саму петлю, отогнутую вниз, с лицевой стороны; проложить с изнаночной стороны сквозную строчку по верху входа в карман, закрепляя подзор, подкладку кармана и навесную петлю. Закрепить поперечные края входов в задние карманы строчками, формируя полукруги. Приметать подкладки карманов к верхним срезам задних половинок изделия. ● Притачать часть подкладки маленького правого переднего кармана из подкладочного материала к срезу входа в карман линии талии правой передней половинки изделия на участке между контрольными знаками («т»). Подрезать припуски в углах. Заутюжить их на часть подкладки маленького правого переднего кармана. Настрочить в край. С изнаночной стороны наложить часть подкладки из основного материала на часть подкладки из подкладочного материала. Стачать по контуру. Приметать подкладку кармана к верхнему срезу правой передней половинки изделия. Закрепить поперечные края входа в маленький правый передний карман обметочными стежками. ● Наложить изнаночной стороной бочок на лицевую сторону бочка с подкладкой кармана и приметать. Подогнуть внутрь припуски внутренних срезов. Закрепить строчкой в край. Аналогично наложить обтачку переднего кармана (D) на срез подкладки переднего кармана и притачать. ● На передней половинке изделия выполнить карман с отрезным бочком, отделявая вход в карман строчкой на расстоянии 5 мм. Закрепить поперечные края входов в передние карманы обметочными стежками. Приметать подкладки передних карманов к передним половинкам изделия. ● Выполнить боковые швы. Разутюжить обработанные припуски. ● Обработать верхний срез бокового кармана-портфеля зигзагом. Заутюжить подгиб боковых карманов на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Заутюжить складки кармана-портфеля (цельнокроенные отлетные детали с трех сторон) на лицевую сторону. Обтачать углы. Разутюжить припуски. Обрезать излишки припусков в углах складок. Отогнуть складки кармана-портфеля на изнаночную сторону. С лицевой стороны проложить строчку в край по линии сгиба складок кармана-портфеля. ● По разметке наложить боковые карманы изнаночной стороной (и лицевой стороной складок кармана-портфеля) на лицевую сторону половинок изделия. Подогнуть внутрь припуски складок кармана-портфеля. Настрочить их в край к половинкам изделия. ● Наложить непродублированный клапан на продублированный. Обтачать по внешнему контуру. Вывернуть и отделать строчкой на расстоянии 5 мм. ● По разметке притачать клапаны, отогнутые наверх, над боковыми карманами. Отогнуть клапаны вниз. Настрочить на расстоянии 7 мм. ● Выполнить шаговые швы. ● Стачать средние срезы передних половинок изделия до участка застежки. ● Наложить откосок правой стороны застежки из подкладочного материала на откосок из основного материала. Обтачать по внешнему контуру. Вывернуть. Сметать оставшиеся срезы деталей. ● На

передних половинках изделия выполнить застежку-молнию с подкройной обтачкой со следующими изменениями: поменять направление застежки (на мужскую сторону); следует помнить, что откосок уже подготовлен; отделать заутюженные на обтачку припуски шва притачивания обтачки левой стороны застежки строчкой в край, а ее внутренний контур – прямой строчкой. ● Сложить деталь для шлевок вдоль пополам. Стачать продольные срезы. Обрезать 5 мм припусков. Вывернуть деталь так, чтобы шов был посредине с изнаночной стороны. Разрезать деталь на шесть одинаковых частей. Наложить каждую шлевку, отогнутую вниз, по разметке на линию талии изделия и приметать. Закрепить горизонтальной строчкой на расстоянии 1,5 см от линии талии. ● Окантовать, прокладывая строчку в край, нижний срез частей внутреннего пояса косой бейкой. Совместить внутреннюю и внешнюю детали левой части пояса. Стачать верхние срезы. Заутюжить припуски на внутреннюю деталь. Настрочить в край. Аналогично подготовить правую часть пояса. ● Обтачать передние срезы пояса и выступ (для левой части пояса). Вывернуть. ● Притачать внешней стороной части пояса к верхним срезам половинок изделия так, чтобы слева над застежкой сформировался выступ. Заутюжить припуски наверх. ● На внутренней левой части пояса установить по разметке крючок. С лицевой стороны правой части пояса установить петлю в соответствии с крючком. ● Стачать средние задние срезы частей пояса, оставляя сверху V-образный вырез. Продолжить строчку, выполняя средний шов задних половинок изделия. Разутюжить припуски. Отогнуть пояс на лицевую сторону. Обтачать срезы V-образного выреза. Отогнуть внутренний пояс на изнаночную сторону. Закрепить строчкой в край открытый срез внутреннего пояса к припускам притачивания внешнего пояса, заутюженным наверх. ● Отогнуть шлевки наверх, накладывая их на пояс. Подогнуть внутрь припуски верхних срезов шлевок. Закрепить их обметочными стежками к изделию. ● Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Обметать по разметке петли на краях пояса. Пришить пуговицы в соответствии с петлями. Пришить пуговицы на задних половинках изделия, захватывая соответствующие части подкладок задних карманов, в соответствии с навесными петлями задних карманов.



31 СОРОЧКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 13/14/15/16 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Е ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— на 13 лет
— на 14 лет
— на 15 лет
— на 16 лет

Длина по средней линии спинки:
68,5 (70-71,5-73) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,40 (1,45-1,50-1,55) м однотонной льняной марлевки шириной 140 см ● 35 см (13/14 лет), 40 см (15/16 лет) контрастной льняной марлевки шириной 90 см ● 65 см (13/14 лет), 70 см (15/16 лет) клеевого прокладочного материала шириной 90 см ● 7 пуговиц под перламутр в тон, диаметр – 10 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

хлопковый муслин, полотно, рами (ткань из китайской крапивы), пике, поплин, панاما, шандунг (вид чесучи), сатин.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали В и С.

КОКЕТКА СПИНКИ	13 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
СПИНКА	14
ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА	15
ПРАВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА	16

ВОРОТНИК	17 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
РУКАВ	18
ОБТАЧКА РУКАВА	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 18
КАНТ ВЕРХНЕГО СРЕЗА ВОРОТНИКА	B = 34 (35-36-37) X 0,5 CM
КАНТ РУКАВА	C = 31,6 (32,4-33,2-34) X 0,5 CM


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей. Лекала деталей 15, 16 и В разложить материал в разворот, как показано на схемах. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекало детали А. Лекало детали 17 и цельнокроеный подборт лекала детали 15 разложить на клеевом прокладочном материале в разворот, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1,5 см для боковых срезов и нижних срезов рукавов, по 2 см для срезов пройм и верхних срезов рукавов. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 1,5 см на подгиб низа изделия. Выкроить без припусков срезы бортов.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● С изнаночной стороны спинки обработать вытачки. Заутюжить от середины детали. ● Заутюжить, дважды подвернув, цельнокроеный подборт правой части переда на изнаночную сторону и приметать. ● Заутюжить цельнокроеный подборт левой части переда на изнаночную сторону. Настрочить сгиб строчкой на расстоянии 3 мм. Заложить складку борта по разметке, вложить в нее подборт с изнаночной стороны. Проложить строчку по ширине складки, закрепляя подборт. Приутюжить. ● Совместить кокетки спинки лицевыми сторонами внутрь. Вложить между ними верхний срез спинки, располагая лицевую сторону спинки к лицевой стороне внешней кокетки. Проложить строчку. Отогнуть кокетки изнаночными сторонами внутрь. Настрочить в край. Подогнуть внутрь припуски плечевых срезов кокеток спинки. Вложить между ними припуски плечевых срезов частей переда, располагая части переда лицевой стороной к лицевой стороне внешней кокетки. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков плеча. Настрочить в край. ● Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм *запошивочным швом*, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. Заутюжить припуски на проймы. Настрочить прямой строчкой. ● Выполнить боковые швы и нижний шов рукава *запошивочным швом*. Заутюжить припуски на перед. Настрочить двойной строчкой. ● Стачать кант рукава в кольцо. Аналогично подготовить обтачки. Сложить кант вдоль пополам изнаночной стороной внутрь. Надеть отогнутые наверх канты на низ рукавов. Затем наложить обтачки. Выполнить шов низа каждого рукава. Отогнуть обтачки на изнаночную сторону, а канты – вниз. Подогнуть внутрь припуски открытых срезов обтачек. Застрочить прямой строчкой. ● Сложить кант воротника вдоль пополам изнаночной стороной внутрь. Приколоть кант, отогнутый вниз, к верхнему срезу одного воротника на участке между контрольными знаками («т»). Совместить внутренний и внешний воротники. Обтачать по внешнему контуру. Вывернуть. Втачать лицевой стороной продублированный воротник в срез горловины с изнаночной стороны. Заутюжить припуски наверх. Вывернуть. Подогнуть внутрь припуск открытого среза непродублированного воротника. Закрепить в край к припускам втачивания продублированного воротника. Продолжить строчку в край по всему контуру воротника. ● Обработать низ изделия швом вподгибку, застрочить прямой строчкой. ● По разметке обметать петли на левом борту и на левой стороне воротника. Пришить пуговицы на правом борту и на правой стороне воротника в соответствии с петлями.

КОНТРАСТНАЯ МАРЛЕВКА



ОДНОТОННАЯ МАРЛЕВКА



32 БРЮКИ ■ ■ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 13/14/15/16 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Е ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

- — — — — на 13 лет
- — — — — на 14 лет
- — — — — на 15 лет
- — — — — на 16 лет

Длина по боковому шву от линии талии: 90 (92-94-96) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,30 (1,35-1,40-1,45) м смесового (лен + хлопок) твида шириной 150 см
- 55 см подкладки в тон, ширина – 140 см
- 50 см (13/14 лет), 55 см (15/16 лет) клеевого прокладочного материала шириной 90 см
- 90 (95-100-105) см косой хлопковой готовой бейки в тон, ширина – 1,5 см
- 1 застежка-молния в тон, длина – 13 см
- 6 пуговиц в тон, диаметр – 15 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

габардин, пике, хлопковый атлас, креп-сатин, шандунг (вид чесучи).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали F, G, H, I.

ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	5+5A
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	6+6A
ПРАВАЯ ЧАСТЬ ПОЯСА	7
ОТКОСОК ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	8
БОЧОК + ПОДКЛАДКА БОКОВОГО КАРМАНА	9
ПОДКЛАДКА ЗАДНЕГО КАРМАНА	10 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ С НИЖНЕЙ ЛИНИЕЙ
ОБТАЧКА ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 6
ВНУТРЕННЯЯ ПАТА ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ПОЯСА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 7
ПОДЗОР ЗАДНЕГО КАРМАНА	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 10
ОБТАЧКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 9
БОЧОК	E = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 9
ПОДКЛАДКА МАЛЕНЬКОГО ПРАВОГО ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	F = 8,25 (8,5-8,75-9) X 8 CM
ОБТАЧКА ЗАДНЕГО КАРМАНА	G = 11 X 3 CM
НАВЕСНАЯ ПЕТЛЯ ЗАДНЕГО КАРМАНА	H = 6 X 1,5 CM
ШЛЕВКИ	I = 72 X 2 CM
ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ПОЯСА	L = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 7
ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	M = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 9

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали G). Лекала деталей 8, A, F и I разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей. Лекала деталей 8 и F разложить на подкладке в разворот, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 7, L (два раза лекало детали G), как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 2 см для средних срезов передних половинок брюк и бочков с подкладками карманов на участке застежки, для средних задних срезов частей пояса и для средних срезов задних половинок брюк, постепенно уменьшая припуск до обычного (у шаговых срезов). Выкроить детали с припусками на швы по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 7 см на подгиб низа.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


- Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали.
- С изнаночной стороны задних и передних половинок брюк обработать выточки. Заутюжить на середину деталей.
- Сложить деталь для изготовления навесной петли вдоль по пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь. Стачать продольные срезы. Вывернуть и отделать строчкой в край. Сложить каждую деталь, формируя навесную петлю.
- На задней половинке изделия выполнить прорезной карман в рамку, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, со следующими изменениями: изнаночной стороной наложить подзор заднего кармана по разметке на лицевую сторону подкладки заднего кармана, закрепить подзор по контуру сначала зигзагом, а затем – обычной строчкой; с изнаночной стороны задней половинки изделия приметать по разметке изнаночной стороной другой срез (без подзора) подкладки кармана, а не накладывать его на обтачку; продолжить, как в инструкции; стачать срезы подкладки заднего кармана; центрируя, вложить поперечные срезы навесной петли между верхними срезами входа в карман, оставляя саму петлю, отогнутую вниз, с лицевой стороны; проложить с изнаночной стороны сквозную строчку по верху входа в карман, закрепляя подзор, подкладку кармана и навесную петлю. Закрепить поперечные края входов в задние карманы строчками, формируя полукруги. Приметать подкладки карманов к верхним срезам задних половинок изделия.
- Притачать часть подкладки маленького правого переднего кармана из подкладочного материала к срезу входа в карман линии талии правой передней половинки изделия на участке между контрольными знаками («т»). Подрезать припуски в углах. Заутюжить их на часть подкладки маленького правого переднего кармана. Настрочить в край. С изнаночной стороны наложить часть подкладки из основного материала на часть подкладки из подкладочного материала. Стачать по контуру. Приметать подкладку кармана к верхнему срезу правой передней половинки изделия. Закрепить поперечные края входа в маленький правый передний карман обметочными стежками.
- Наложить изнаночной стороной бочок на лицевую сторону бочка с подкладкой кармана и приметать. Подогнуть внутрь

припуски внутренних срезов. Закрепить строчкой в край. Аналогично наложить обтачку переднего кармана (D) на срез подкладки переднего кармана и притачать.- На передней половинке изделия выполнить карман с отрезным бочком, отделяя вход в карман строчкой на расстоянии 5 мм. Закрепить поперечные края входов в передние карманы обметочными стежками. Приметать подкладки передних карманов к передним половинкам изделия.
- Выполнить боковые и шаговые швы.
- Стачать средние срезы передних половинок брюк до участка застежки-молнии.
- Наложить откосок из подкладочного материала на откосок из основного материала. Обтачать по внешнему контуру. Вывернуть. Сметать остальные срезы.
- На передних половинках брюк выполнить застежку-молнию с подкройной обтачкой со следующими изменениями: изменить направление застежки (на мужскую сторону); следует помнить, что откосок уже подготовлен; отделать припуски шва притачивания обтачки левой стороны застежки, заутюженные на обтачку, строчкой в край; настрочить внутренний контур обтачки левой стороны застежки прямой строчкой.
- Совместить внешнюю и внутреннюю детали внутренней паты левой стороны пояса. Обтачать по внешнему контуру. Вывернуть.
- Притачать пату, отогнутую от середины детали, по разметке к левой внутренней части пояса. Отогнуть пату на середину детали. Настрочить шов притачивания в край.
- Сложить деталь для шлевов вдоль пополам. Стачать продольные срезы. Обрезать 5 мм припусков. Вывернуть деталь, центрируя шов с изнаночной стороны. Разрезать деталь

для шлевов на восемь одинаковых частей. Наложить шлевку, отогнутую вниз, по разметке на линию талии изделия и приметать. Закрепить горизонтальной строчкой на расстоянии 1,5 см от линии талии. Окантовать нижние срезы внутренних деталей пояса куском косой бейки соответствующего размера, прокладывая строчку в край.- Совместить две детали левой части пояса. Стачать верхние срезы. Заутюжить припуски на внутренний пояс. Настрочить в край. Аналогично подготовить правую часть пояса.
- Стачать передние поперечные срезы частей пояса, обтачать выступ левой части пояса. Вывернуть.
- Внешним срезом притачать каждую часть пояса к соответствующей половинке брюк. Слева над застежкой пояс должен выступать. Заутюжить припуски наверх. Вывернуть.
- Стачать средние задние срезы частей пояса, оставляя небольшой V-образный вырез. Продолжить строчку, стачивая средние срезы задних половинок брюк. Разутюжить припуски. Отогнуть пояс на лицевую сторону. Обтачать V-образный вырез. Отогнуть пояс на изнаночную сторону. Закрепить открытый внутренний срез пояса строчкой в край к припускам притачивания внешнего пояса, заутюженным наверх.
- Отогнуть шлевки наверх, накладывая их на пояс. Подогнуть припуски верхних срезов шлевов. Закрепить обметочными стежками.
- Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Закрепить потайными стежками.
- Обметать петли по разметке на краях пояса, на откоске и на пате пояса. Пришить пуговицы на поясе и на входе в задний карман (захватывая часть подкладки кармана) в соответствии с петлями и с навесными петлями.


ТВИД

ALTEZZA cm 150



ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

ALTEZZA cm 140



33 БЕРМУДЫ ■ ■ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 13/14/15/16 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

- — — — — на 13 лет
- — — — — на 14 лет
- — — — — на 15 лет
- — — — — на 16 лет


Длина по боковой линии от линии талии: 43,5 (45-46,5-48) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1 м (13/14 лет), 1,10 м (15/16 лет) эластичного смесового (с хлопком) материала с тканым узором, ширина – 150 см
- 50 см бязи в тон (подкладка), ширина – 140 см
- 25 см клеевого прокладочного материала шириной 140 см
- 80 (85-90-95) см хлопковой косой готовой бейки в тон, ширина – 1,5 см
- 1 застежка-молния в тон, длина – 13 см
- 4 пуговицы в тон, диаметр – 15 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

пике, шандунг (вид чесучи), мебельный (вощенный) ситец, габардин, рами (ткань из китайской крапивы), хлопковый атлас (эластичные).



ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали E, F, G.

ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БЕРМУД	16
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БЕРМУД	17
ОТКОСОК ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	18
БОЧОК + ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	19
ПОДКЛАДКА ЗАДНЕГО КАРМАНА	20 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ С НИЖНЕЙ ЛИНИЕЙ
ОБТАЧКА ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 17
ПОДЗОР ЗАДНЕГО КАРМАНА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 20
ОБТАЧКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 19
БОЧОК	D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 19
ОБТАЧКА ЗАДНЕГО КАРМАНА	E = 11 X 5 CM
ПОЯС	F = 37 (39-41-43) X 7 CM
ШЛЕВКИ	G = 54 X 2 CM
ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	H = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 19

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекала деталей 18, A и G разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей E и F. Лекало детали 18 разложить на клеевом прокладочном материале в разворот, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 2 см для средних срезов передних половинок бермуд на участке застежки, для средних срезов бочков с подкладками передних карманов (19), средних срезов подкладок передних карманов и для средних задних срезов частей пояса. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 3 см на подгиб низа изделия.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● С изнаночной стороны задних половинок изделия обработать вытачки. Заутюжить на середину детали. ● С изнаночной стороны передних половинок изделия заложить в указанном направлении складки. Проложить строчку изнутри по разметке. Приметать складки к верхним срезам передних половинок изделия. ● На задней половинке изделия выполнить прорезной карман с одной обтачкой, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, со следующими изменениями: с изнаночной стороны задней половинки изделия приметать изнаночной стороной одним срезом подкладку заднего кармана; с лицевой стороны приметать по разметке обтачку заднего кармана, отогнутую вниз, и подзор заднего кармана, отогнутый вверх; продолжить как в инструкции; после того как обтачка будет сформирована, настрочить в край шов притачивания обтачки; наложить подзор изнаночной стороной по разметке на лицевую сторону открытого среза подкладки кармана, закрепить по контуру зигзагом, а затем – обычной строчкой; стачать срезы подкладки кармана; с лицевой стороны настрочить в край верх входа в карман, прошивая все слои. Закрепить поперечные края входов в задние карманы обметочными стежками и строчками, формируя полукруги. Приметать подкладки карманов к верхним срезам задних половинок изделия. ● Наложить изнаночной стороной бочок на лицевую сторону бочка с подкладкой кармана и приметать. Закрепить по внутреннему контуру зигзагом, а затем – обычной строчкой. Аналогично наложить обтачку переднего кармана (C) на срез подкладки переднего кармана и притачать. ● На передней половинке изделия

выполнить карман с отрезным бочком, отделявая вход в карман строчкой в край. Закрепить поперечные края входов в передние карманы обметочными стежками. Приметать подкладки передних карманов к передним половинкам изделия. ● Наложить непродублированный откосок правой стороны застежки на продублированный. Обтачать по внешнему контуру. Вывернуть и отделать строчкой в край. Сметать оставшиеся срезы деталей. ● Стачать средние срезы задних половинок изделия. Заутюжить обработанные припуски налево. ● Стачать средние срезы передних половинок изделия до участка застежки. Заутюжить обработанные припуски налево. Настрочить в край. ● На передних половинках изделия выполнить застежку-молнию с подкройной обтачкой со следующими изменениями: поменять направление застежки (на мужскую сторону); следует помнить, что откосок уже подготовлен; отделать припуски шва притачивания обтачки левой стороны застежки строчкой в край, а ее внутренний контур – прямой строчкой. ● Выполнить боковые швы. Затем выполнить шаговые швы одной непрерывной строчкой. Заутюжить обработанные при-




пуски на задние половинки изделия. ● Сложить деталь для шлевок вдоль пополам. Стачать продольные срезы. Обрезать 5 мм припусков. Вывернуть деталь так, чтобы шов был посередине с изнаночной стороны. Отделать прямой строчкой. Разрезать деталь на восемь одинаковых частей. Наложить каждую шлевку, отогнутую вниз, по разметке на линию талии изделия и приметать. Закрепить горизонтальной строчкой на расстоянии 1,5 см от линии талии. ● Окантовать, прокладывая строчку в край, нижний срез внутренней части пояса косой бейкой. Подготовить и выполнить притачной пояс, не выполняя выступ пояса и закрепляя строчкой окантованный припуск открытого среза пояса, не подгибая его. ● Заутюжить низ изделия на изнаночную сторону по сплошной линии, подогнув внутрь 1 см припуска. Застрочить в край. Отогнуть отвороты на лицевую сторону по пунктирной линии разметки. Закрепить потайными строчками в боковые и шаговые швы. ● Обметать по разметке петлю на левом краю пояса, на откоске и на задних половинках изделия, захватывая соответствующие части подкладок задних карманов. Пришить пуговицы на пояс в соответствии с петлями. Пришить пуговицы на задних половинках изделия, захватывая соответствующие части подкладок задних карманов, в соответствии с петлями задних карманов.

34 СОРОЧКА ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 6/7/8/9 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

--- на 6 лет
--- на 7 лет
--- на 8 лет
--- на 9 лет



Длина по средней линии спинки:
50,5 (52,5-54,5-56,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 85 (90-95-100) см смесового (хлопок + полиэстер) материала с контрастным геометрическим рисунком, ширина – 140 см ● 55 см (6/7 лет), 60 см (8/9 лет) клеевого прокладочного материала шириной 90 см ● 5 металлических пуговиц, диаметр – 12 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

оксфорд (рубашечная ткань), поплин, пике, рами (ткань из китайской крапивы).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.


КОКЕТКА СПИНКИ	21 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
СПИНКА	22
ПЕРЕД	23
ПЛАНКА ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	24
СТОЙКА	25 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ВОРОТНИК	26 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
РУКАВ	27
ПЛАНКА ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 23
ЛЕВЫЙ КАРМАН	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 23

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекала деталей 21, 24, A и B разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 25 и 26. Лекала деталей 24 и A разложить на клеевом прокладочном материале в разворот, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 1,5 см на подгиб низа изделия, 2 см на подгиб кармана и 3 см на подгиб рукавов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● С изнаночной стороны спинки и частей переда обработать вытачки. Заутюжить на середину деталей. ● Лицевой стороной притачать планку правой стороны застежки к срезу правого борта с изнаночной стороны. Отогнуть планку на лицевую сторону. Настрочить в край шов притачивания. Подогнуть внутрь припуск открытого продольного среза планки. Застрочить в край. ● Притачать планку левой стороны застежки к срезу левого борта, как было сделано для правой планки, настрачивая левый борт строчкой на расстоянии 6 мм. Затем отогнуть по пунктирной линии разметки внутреннюю часть планки на изнаночную сторону. Настрочить на расстоянии 6 мм, формируя складку. ● Заутюжить подгиб левого кармана на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● По разметке наложить карман изнаночной стороной на лицевую сторону левой части переда. Подогнуть внутрь припуски



кармана. Настрочить карман двойной строчкой. ● Притачать кокетку спинки к верхнему срезу спинки. Заутюжить обработанные припуски наверх. Настрочить двойной строчкой. ● Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. Настрочить на расстоянии 6 мм. ● Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм. Заутюжить обработанные припуски на проймы. Настрочить двойной строчкой. ● Выполнить боковые швы и нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на перед. Настрочить двойной строчкой. ● Подготовить и выполнить *воротник с отрезной стойкой*, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, отделявая контур воротника до притачивания стойки к воротнику строчкой на расстоянии 6 мм, а не строчкой в край. ● Обработать низ изделия швом вподгибку, застрочить прямой строчкой. ● Заутюжить подгиб низа рукавов на изнаночную сторону, подвернув внутрь 1 см припусков. Застрочить прямой строчкой. ● По разметке обметать петли на левом борту и на левой стороне стойки. Пришить пуговицы на правом борту и на правой стороне воротника в соответствии с петлями.

35 ЖИЛЕТ ■ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 6/7/8/9 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ■ ■ ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — на 6 лет
..... на 7 лет
- - - - - на 8 лет
————— на 9 лет

Длина по средней линии спинки:
34 (35,5–37–38,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 70 см (6/7 лет), 80 см (8/9 лет) ворсового смесового (хлопок + полиэстер) однотонного джерси шириной 140 см ● 10 см клеевого прокладочного материала шириной 90 см (или обрезки клеевого прокладочного материала по размеру указанных деталей) ● 4 пуговицы в тон, диаметр – 18 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

плотный трикотаж, тяжелая лайкра.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали D и E.


СПИНКА	28
БОЧОК СПИНКИ	29
ПЕРЕД	30
БОЧОК ПЕРЕДА	31
ВНУТРЕННЯЯ КОКЕТКА СПИНКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 28, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 29
ПОДБОРТ	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 30
ОБТАЧКА ПРОЙМЫ ПЕРЕДА	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 31, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 30
ОБТАЧКА ЛОЖНОГО КАРМАНА	D = 8,5 X 3 CM
ПОДЗОР ЛОЖНОГО КАРМАНА	E = 10,5 X 4,5 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекало детали D, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 1,5 см на подгиб низа изделия (до срезов притачивания подборттов). Выкроить без припусков срезы пройм, бортов, горловины и нижние срезы (т. е. подгиб). Эти срезы останутся без обработки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● *Продублировать* клеевым прокладочным материалом указанную деталь. ● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Притачать бочки (29, 31) к срезам частей спинки и частей переда. Заутюжить обработанные припуски от середины деталей. ● Стачать средние срезы частей спинки. Заутюжить обработанные припуски налево. ● На части переда выполнить *прорезной карман с одной обтачкой*, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, со следующими изменениями: т. к. карман ложный, он выполняется без подкладки кармана; приколоть подзор к срезу входа в карман (вместо части подкладки кармана из основного материала); продолжить, как в инструкции, отделявая строчкой в край шов притачивания обтачки кармана; затем наложить обтачку на подзор, отогнутый вниз; уравнивать обтачку и подзор, обрезая излишки, и стачать их; настрочить в край поперечные края входа в карман. ● Выполнить плечевые и боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Стачать плечевые срезы подборттов с обтачками пройм переда и внутренней кокетки спинки. Разутюжить обработанные припуски. Стачать боковые срезы внутренней кокетки спинки и обтачек проймы переда, как были стачаны боковые срезы спинки и частей переда. ● Заутюжить припуск нижнего среза кокетки спинки на из-




наночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Заутюжить подгиб низа изделия на изнаночную сторону. Наложить изнаночной стороной по разметке подборта с обтачками пройм переда и внутренней кокеткой спинки на изделие с изнаночной стороны. Выполнить швы пройм. Настрочить двойной строчкой. Затем обтачать нижние срезы, срезы бортов и горловины, прокладывая строчку на расстоянии 7 мм. Закрепить подгиб двойной строчкой. Затем выполнить разрез по линии сгиба подгиба, создавая эффект необработанного низа. ● Обметать по разметке петли на левом борту. Пришить пуговицы на правом борту в соответствии с петлями.

36 ПИДЖАК ■ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 6/7/8/9 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ■ ■ ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— — — — — на 6 лет
..... на 7 лет
- - - - - на 8 лет
————— на 9 лет



Длина по средней линии спинки:
47,5 (49,5–51,5–53,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,10 (1,15–1,20–1,25) м эластичного хлопкового габардина в мелкий ромбик контрастного цвета, ширина – 140 см ● 25 см эластичного хлопкового габардина в тон, ширина – 140 см ● 60 см (6/7 лет), 65 см (8/9 лет) клеевого прокладочного материала шириной 140 см ● 2,40 (2,50–2,60–2,70) м хлопковой косой готовой бейки в тон, ширина – 1,5 см ● 2 металлические пуговицы, диаметр – 18 мм ● 6 металлических пуговиц, диаметр – 12 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

хлопковый атлас, мебельный (вощенный) ситец, легкая шерстяная ткань, шандунг (вид чесучи), лен (эластичные; сочетая с материал с рисунком с однотонным материалом).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали C, D.

СПИНКА	26
ПЕРЕД + БОЧОК	27
СТОЙКА ВЕРХНЕГО ВОРОТНИКА	28
ВЕРХНИЙ ВОРОТНИК	29
ЛИСТОЧКА МАЛЕНЬКОГО ЛЕВОГО ВЕРХНЕГО КАРМАНА	30
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	31
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	32
ПОДБОРТ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 27
ПОДКЛАДКА МАЛЕНЬКОГО ЛЕВОГО ВЕРХНЕГО КАРМАНА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 27; ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ С НИЖНЕЙ ЛИНИЕЙ
ПОДКЛАДКА НИЖНЕГО КАРМАНА	C = 13 (13,5–14–14,5) X 25 (26–27–28) CM
ОБТАЧКА НИЖНЕГО КАРМАНА	D = 11 (11,5–12–12,5) X 3 CM
ВНУТРЕННЯЯ КОКЕТКА СПИНКИ	E = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 26
ДЕКОРАТИВНЫЙ НАЛОКОТНИК	F = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 31, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 32
СТОЙКА НИЖНЕГО ВОРОТНИКА	G = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 28; ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
НИЖНИЙ ВОРОТНИК	H = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 29; ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На габардине с рисунком, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали D). Лекала деталей 30 и B разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На однотонном габардине, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекала деталей G и H разложить на однотонном габардине в разворот, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 28, 29, A (два раза лекало детали D). Лекало детали 30 разложить на клеевом прокладочном материале в разворот, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 4 см на подгиб низа и рукавов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● *Продублировать* клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● Соединять детали, окантовывая косой бейкой припуски. Окантовывать припуски, прокладывая строчку в край. ● С изнаночной стороны частей переда обработать вытачки. Заутюжить их на середину детали. Настрочить средние вытачки в край. ● На левой части переда по разметке выполнить *прорезной карман с листочкой с настрочными концами*, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, со следующими изменениями: приколоть цельную подкладку маленького левого верхнего кармана, отогнутую наверх, по разметке ко входу в карман; отогнуть подкладку на изнаночную сторону, сложить по линии низа лицевой стороной внутрь и притачать к совмещенным припускам притачивания листочки; настрочить в край шов притачивания листочки; подогнуть припуски вертикальных срезов подкладки кармана, проложить с лицевой стороны строчку в край, стачивая их. ● На части переда выполнить по разметке *прорезной карман в рамку* со следующими изменениями: приколоть и притачать обтачки нижнего кармана, как в инструкции, но без подкладки; сформировать рамку; настрочить в край шов притачивания нижней обтачки; притачать подкладку нижнего кармана к припускам притачивания нижней обтачки и отогнуть вниз; сложить подкладку пополам лицевой стороной внутрь; притачать открытый срез подкладки к верхней обтачке; подогнуть припуски вертикальных срезов подкладки кармана, про-




ложить с лицевой стороны строчку в край, стачивая их; настрочить сквозной строчкой в край шов притачивания верхней обтачки, прошивая все слои; продолжить строчку по поперечным краям входа в карман с подогнутыми внутрь треугольными припусками. ● Притачать бочки, цельнокроенные с частями переда, к срезам частей спинки. Окантовать совмещенные припуски косой бейкой. Заутюжить их на спинку. ● Стачать средние срезы частей спинки. Заутюжить окантованные косой бейкой припуски налево. ● Выполнить плечевые швы. ● Окантовать нижний срез внутренней кокетки спинки косой бейкой. Обработать внутренние срезы подборов швом вподгибку. Стачать плечевые срезы подборов и внутренней кокетки спинки. ● Притачать стойку верхнего воротника к верхнему воротнику, а стойку нижнего воротника – к нижнему воротнику. Разутюжить припуски. Расстрочить в край по сторонам. Совместить воротники. Обтачать по внешнему контуру. Вывернуть. Отделать строчкой на расстоянии 7 мм. Сметать оставшиеся срезы. ● Окантовать нижний срез изделия косой бейкой. ● Приколоть отогнутый вниз воротник к срезу горловины на участке между контрольными знаками (кружочки). Лицевая сторона нижнего воротника должна быть расположена к лицевой стороне изделия. ● Наложить подборт со внутренней кокеткой спинки на изделие с воротником. Обтачать нижние срезы, срезы бортов и горловины. Отогнуть подборт и внутреннюю кокетку спинки на изнаночную сторону. Заутюжить на изнаночную сторону подгиб низа. Отогнуть воротник вверх. Сметать срезы пройм подборов с внутренней кокеткой спинки и изделия. С лицевой стороны настрочить борта от низа до участка втачивания воротника строчкой на расстоянии 7 мм. Продолжить строчку по низу подборов, по поперечным краям подгиба и по подгибу низа. ● Стачать локтевые срезы частей рукава. Заутюжить обработанные зигзагом припуски на верхние части рукавов. ● Наложить по разметке декоративные налокотники изнаночной стороной на лицевую сторону рукавов. Подогнуть внутрь припуски налокотников. Настрочить налокотники в край по контуру. ● Выполнить нижний шов рукава. Заутюжить обработанные зигзагом припуски на задние части рукавов. ● Выполнить втачивание рукавов в проймы, обрабатывая совмещенные припуски втачивания зигзагом. ● Заутюжить подгиб рукавов на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● На левом борту обметать по разметке петли. Одну ложную петлю обметать по разметке на левом лацкане. Пришить пуговицы на правом борту в соответствии с петлями. ● На верхних частях рукавов пришить по разметке декоративные пуговицы.



37 БЕРМУДЫ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 6/7/8/9 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ С ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

- на 6 лет
- на 7 лет
- на 8 лет
- на 9 лет



Длина по боковой линии от линии талии: 32 (34,5-37-39,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 70 см (6/7 лет), 80 см (8/9 лет) ворсового начесанного хлопкового трикотажа в контрастную клетку, ширина – 140 см
- 10 см контрастной бязи в мелкий ромбик в тон, ширина – 90 см
- 40 см бязи в тон (подкладка), ширина – 90 см
- 15 см клеевого прокладочного материала шириной 140 см
- 55 см эластичной тесьмы с петлями, ширина – 2 см
- 1 застежка-молния в тон, длина – 7 см
- 1 металлическая пуговица, диаметр – 18 мм
- 2 прозрачные пуговицы по размеру петель эластичной тесьмы (диаметр – 15 мм)

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

джерси, трикотажное полотно (сочетающиеся с контрастной бязью с рисунком и с подкладкой в тон).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали C, D, E, G, H, I.

ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БЕРМУД	18
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БЕРМУД	19
ВНЕШНИЙ ПОЯС	20
БОЧОК + ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	21
ПОДКЛАДКА ЗАДНЕГО КАРМАНА	22 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ С НИЖНЕЙ ЛИНИЕЙ
БОЧОК	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 21
ОБТАЧКА ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 19
ОТКОСОК ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	C = 10 X 6 CM
ПОДЗОР ЛОЖНОГО МАЛЕНЬКОГО ПРАВОГО ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	D = 6,5 X 3 CM
ОБТАЧКА ЛОЖНОГО МАЛЕНЬКОГО ПРАВОГО ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	E = 4,5 X 5 CM
ПОДЗОР ЗАДНЕГО КАРМАНА	F = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 22
ОБТАЧКА ЗАДНЕГО КАРМАНА	G = 11 X 5 CM
ДИАГОНАЛЬНЫЕ БОКОВЫЕ ШЛЕВКИ	H = 14 X 2,5 CM
ПРЯМЫЕ ШЛЕВКИ	I = 19 X 2,5 CM
ВНУТРЕННИЙ ПОЯС	L = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 20 БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале и подкладке, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей. Лекала деталей 20, B, C, D, E, H и I разложить на материале в разворот, как показано на схемах. На изнаночной стороне контрастной бязи с рисунком разложить лекало детали L, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекало детали G. Лекала деталей 20 и E разложить на клеевом прокладочном материале в разворот, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 2 см для средних срезов передних половинок бермуд на участке застежки и по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 2 см на подгиб низа изделия.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали.
- Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой.
- С изнаночной стороны задних половинок обработать вытачки. Заутюжить на середину детали. Настрочить сгиб в край по внутренней стороне каждой вытачки.
- На задней половинке изделия выполнить прорезной карман с одной обтачкой, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, со следующими изменениями: с изнаночной стороны задней половинки изделия приметать изнаночной стороной одним срезом подкладку заднего кармана; с лицевой стороны приметать по разметке обтачку заднего кармана, отогнутую вниз, и подзор заднего кармана, отогнутый вверх; продолжить как в инструкции; после того как обтачка будет сформирована, настрочить в край шов притачивания обтачки; наложить подзор изнаночной стороной по разметке на лицевую сторону открытого среза подкладки кармана, закрепить по контуру зигзагом, а затем – обычной строчкой; стачать срезы подкладки кармана; с лицевой стороны настрочить в край верх входа в карман, прошивая все слои. Закрепить поперечные края входов в задние карманы обметочными стежками. Приметать подкладки карманов к верхним срезам задних половинок изделия.
- На правой передней половинке изделия выполнить прорезной карман с одной обтачкой со следующими изменениями: т. к. карман ложный, он выполняется без подкладки; продолжить как в инструкции; после того как обтачка будет сформирована, наложить ее на отогнутый вниз подзор ложного маленького правого переднего кармана; с изнаночной стороны проложить сквозную строчку в шов притачивания обтачки, прошивая все слои; настрочить в край верх и низ входа в карман. Закрепить поперечные края входа в ложный маленький правый передний карман обметочными стежками.
- Наложить изнаночной стороной бочок на лицевую сторону бочка с подкладкой кармана и приметать. Закрепить по внутреннему контуру зигзагом, а затем – обычной строчкой.
- На передней половинке изделия выполнить карман с отрезным бочком, отделявая вход в карман двойной строчкой. Закрепить поперечные края входов в передние карманы обметочными стежками. Приметать подкладки карманов к передним половинкам изделия.
- Стачать средние срезы задних половинок изделия. Заутюжить обработанные припуски налево. Настрочить двойной строчкой.
- Аналогично стачать средние срезы передних половинок изделия до участка застежки.
- На передних половинках изделия выполнить застежку-молнию с подкройной обтачкой со следующими изменениями: поменять направление застежки (на мужскую сторону); отделать шов притачивания обтачки левой стороны застежки строчкой в край, а ее внутренний контур – прямой строчкой.
- Выполнить боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на задние половинки изделия. Настрочить двойной строчкой.
- Выполнить шаговые швы одной непрерывной строчкой. Заутюжить обработанные припуски на задние половинки изделия.
- Обметать по разметке петли на

БЯЗЬ



ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ



ВОРСОВЫЙ ТРИКОТАЖ



внутреннем поясе для вдевания эластичной тесьмы. Вдеть эластичную тесьму в пояс, пропуская через задние петли поперечные края эластичной тесьмы на лицевую сторону. Подогнуть поперечные припуски эластичной тесьмы, проходя через передние петли. Обрезать излишки. Закрепить эластичную тесьму строчками в край к поясу рядом с петлями. ● Выполнить *притачной пояс* со следующими изменениями: наложить внутренний пояс на внешний пояс, обтачать по контуру, не выполняя выступ пояса; продолжить как в инструкции. ● Сложить деталь для шлевок вдоль пополам. Стачать продольные срезы. Обрезать 5 мм припусков. Вывернуть деталь так, чтобы шов был посередине с изнаночной стороны. Отделать прямой строчкой. Разрезать деталь для косых шлевок на две одинаковые части, а деталь для прямых шлевок – на три одинаковые части. Наложить каждую шлевку по разметке на линию талии изделия и пояса. Подогнуть внутрь припуски шлевок. Закрепить обметочными стежками. ● Заутюжить подгиб низа изделия на изнаночную сторону. Застрочить двойной строчкой. ● Обметать по разметке петлю на левом краю пояса. Пришить пуговицу на правом краю пояса в соответствии с петлей. ● На внутренней стороне пояса пришить пуговицы по разметке под эластичной тесьмой. Застегнуть петли эластичной тесьмы на пуговицы.

38 КОМБИНЕЗОН ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 6/7/8/9 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

- — — — — на 6 лет
- — — — — на 7 лет
- — — — — на 8 лет
- — — — — на 9 лет

Длина по средней задней линии от линии талии: 65 (69,5–74–78,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 45 см (6/7 лет), 50 см (8/9 лет) эластичного хлопкового джерси с контрастными горизонтальными полосками, ширина – 140 см ● 90 (95–100–105) см смесового (полиэстер + хлопок) кружева в тон, ширина – 140 см ● 45 см (6/7 лет), 50 см (8/9 лет) эластичного хлопкового джерси в тон, ширина – 140 см ● 65 см (6/7 лет), 70 см (8/9 лет) эластичной тесьмы шириной 3,5 см ● 5 пуговиц под перламутр в тон и со стразами, диаметр – 10 мм
- ДЛЯ ОТДЕЛКИ: ● 4 плоских цветка из вышитой атласной органзы в тон, украшенных стразами, диаметр – 6 см

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ДЖЕРСИ:

трикотажное полотно, лайкра (эластичные).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КРУЖЕВУ:

вышитый тюль, трикотажное полотно или джерси с прорезным рисунком (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А, В, D.

СПИНКА + РУКАВ	13
ПЕРЕД + РУКАВ	14
ВНЕШНИЙ ПОЯС СПИНКИ	15
ВНЕШНИЙ ПОЯС ПЕРЕДА	16
ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	17
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	18
БОЧОК + ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	19
ОКАНТОВКА ГОРЛОВИНЫ	A = 21 (21,4–21,8–22,2) X 2 CM
ОТВОРОТ НИЗА БРЮК	B = 23,5 (24,5–25,5–26,5) X 5 CM
ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА БРЮК	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 18
ВНУТРЕННИЙ ПОЯС	D = 34 (35–36–37) X 3,5 CM
ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА ВНУТРЕННИХ ШОРТ	E = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 17
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА ВНУТРЕННИХ ШОРТ	F = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 18

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 1,5 см на подгиб рукавов и низа внутренних шорт. Выкроить без припусков срезы горловины.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Заутюжить цельнокроеные подборта частей спинки на изнаночную сторону и приметать. Наложить левую часть спинки на правую часть спинки. Закрепить совмещенные нижние срезы строчкой. ● Выполнить плечевые швы, продолжая строчку по средним срезам частей цельнокроеного рукава. Затем выполнить боковые швы и нижний шов рукава. ● Сложить окантовку горловины вдоль пополам изнаночной стороной и припусками внутрь. Окантовать, прокладывая строчку в край, срез горловины. ● Заутюжить подгиб рукава на изнаночную сторону. Застрочить двойной строчкой. ● На передней половинке брюк выполнить *карман с отрезным бочком*, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, отделявая вход в карман двойной строчкой на расстоянии 1 см. Приметать подкладки передних карманов к боковым и верхним срезам передних половинок изделия. ● Выполнить боковые и шаговые швы. Заутюжить обработанные припуски на задние половинки изделия. ● Стачать средние срезы от линии талии задних половинок брюк до линии талии передних половинок. Заутюжить обработанные припуски налево. ● Стачать отворот низа брюк комбинезона в кольцо. ● Сложить отворот вдоль

по пунктирной линии разметки изнаночной стороной внутрь. Притачать лицевой стороной совмещенные срезы отворота к низу брюк с изнаночной. Заутюжить обработанные припуски наверх. Отогнуть отвороты на лицевую сторону. Закрепить отвороты потайными строчками в боковые и шаговые швы. ● Соединить детали внутренних шорт, как было выполнено для деталей брюк комбинезона, заутюживая припуски в противоположную сторону. Обработать нижние срезы внутренних шорт, как было сделано для срезов низа рукавов. ● Лицевой стороной вложить внутренние шорты в брюки с изнаночной стороны. Сметать верхние срезы внутренних шорт и брюк комбинезона. ● Стачать боковые срезы внешнего пояса спинки и переда. Разутюжить припуски. ● Стачать внутренний пояс в кольцо. Разутюжить припуски. Наложить внешний пояс изнаночной стороной на изнаночную сторону внутреннего пояса. Совместить левые боковые швы. Притачать нижние срезы к верхнему срезу брюк комбинезона (с шортами), располагая лицевую сторону внешнего пояса к лицевой стороне брюк. Заутюжить обработанные припуски вниз. ● Отрезать, добавляя на припуски, кусок эластичной тесьмы чуть короче линии талии. Мы советуем 56 (58–60–62) см. Стачать эластичную тесьму в кольцо. Вложить в пояс. Сметать верхние срезы поясов. ● Притачать верхние срезы поясов к низу лифа комбинезона, как было сделано для нижних срезов поясов и верхнего среза брюк. Закрепить эластичную тесьму потайными строчками в боковые швы пояса. ● Обметать петли по разметке на левой стороне застежки спинки. Пришить пуговицы на правой стороне застежки в соответствии с петлями. ● На левой стороне переда лифа комбинезона пришить по разметке цветы из органзы, закрепляя середину цветка обметочными стежками.

39 БЛУЗКА ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 6/7/8/9 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ C ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

- — — — — на 6 лет
- — — — — на 7 лет
- — — — — на 8 лет
- — — — — на 9 лет

Длина по средней линии спинки: 40 (42–44–46) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 65 (70–75–80) см эластичного однотонного смесового (вискоза + полиамид) джерси шириной 140 см ● 15 см клеевого прокладочного материала шириной 90 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 10 см (6/7 лет), 12 см (8/9 лет)

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

трикотажное полотно, лайкра (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

СПИНКА	8
ПЕРЕД	9
РУКАВ	10
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 8
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ ПЕРЕДА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 9

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей А и В, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на подгиб рукавов и низа изделия.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- В специализированной мастерской заказать печать контрастного цветочного рисунка (термотрансферная печать с пленкой) со стразами на обозначенном участке левой стороны переда. ● *Продублировать* клеевым прокладочным материалом указанные


ДЖЕРСИ В ПОЛОСКУ



КРУЖЕВО



ОДНОТОННОЕ ДЖЕРСИ






детали. • Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. • Стачать средние срезы частей спинки до участка застежки. Разутюжить обработанные припуски. • В среднем шве спинки выполнить застежку-молнию, притачанную на машине, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. • Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. Аналогично стачать плечевые срезы обтачек горловины спинки и переда. Заутюжить припуски на обтачку горловины переда. • Наложить обтачку горловины на изделие. Выполнить шов горловины. Заутюжить припуски на обтачку. Настрочить в край. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуски обтачки на участке застежки спинки. Закрепить их к лентам застежки-молнии строчкой изнутри или потайными стежками вручную. • Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм. • Выполнить боковые швы и нижний шов рукава. • Заутюжить подгиб низа изделия и рукавов на изнаночную сторону. Застрочить двойной строчкой.



40 юбка ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 6/7/8/9 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

- на 6 лет
- на 7 лет
- - - на 8 лет
- на 9 лет



Длина по средней задней линии от линии талии: 35,5 (37-38,5-40) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 95 (100-105-110) см эластичного смесового (вискоза + полиамид) джерси с цветочным рисунком, ширина – 140 см
- 60 см (6/7 лет), 65 см (8/9 лет) эластичной тесьмы в тон (подкладка), ширина – 3,5 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

трикотажное полотно, лайкра (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекало детали.

ПЕРЕДНЕЕ/ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ


28

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить два раза лекало детали 28, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на подгиб низа.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Выполнить встречные складки полотнищ юбки. Для выполнения встречной складки сложить полотнище юбки по сплошной линии разметки складки. Совместить пунктирные линии и проложить по ним строчку. Вывернуть. Заложить складки в указанном направлении. Приутюжить и приметать их к верхнему срезу полотнища юбки.
- Выполнить боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на заднее полотнище юбки.
- Подогнав по размеру, отрезать, добавляя на припуски, кусок эластичной тесьмы чуть короче линии талии. Мы советуем 52 (54-56-58) см. Стачать эластичную тесьму в кольцо. Разутюжить припуски и расстрочить их по сторонам строчками на расстоянии 7 мм.
- Наложить растянутую эластичную тесьму изнаночной стороной на лицевую сторону изделия и настрочить двойной строчкой. Отогнуть припуск верхнего среза юбки с эластичной тесьмой на изнаночную сторону. Закрепить потайными строчками в боковые швы.
- Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить двойной строчкой.



ШКОЛА КРОЙКИ И ШИТЬЯ

Накладные внутренние и прорезные карманы. Обработка карманов

Простой накладной карман

Срезы кармана обметать. Припуск по верхнему срезу кармана заутюжить на изнаночную сторону (рис. 1) и застрочить. При желании можно проложить отделочную строчку в край по верхнему краю кармана.

Припуски по боковым и нижней сторонам кармана заутюжить на изнаночную сторону (рис. 2). Для заутюживания припусков по краям кармана рекомендуется использовать шаблон из картона, вырезанного по форме кармана в готовом виде.

На основной детали наметить местоположение кармана. На лицевую сторону основной детали наложить подготовленный карман лицевой стороной вверх и настрочить по боковым и нижней сторонам одной или двумя строчками (рис. 3).




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3

Спешите подписаться на 2-е полугодие 2017 года «ШИТЬЕ И КРОЙ»



➔ НА ПОЧТЕ

«Каталог российской
прессы» индекс – **99643**

КОМПЛЕКТ ШИК

(6 номеров, с №8 /2017 по №1/2018) +
6 СПЕЦВЫПУСКОВ (№8 /2017 по №1/2018)

«Каталог российской газеты» индекс – **12443**

Наиболее полную информацию
о всех возможных способах
подписки вы найдете на сайте
www.konliga.ru

АО «КОНЛИГА МЕДИА»,
юр. адрес: 109390, Москва,
ул. Артюхиной, д. 6, корп. 1;
ОГРН 102770016530

АДРЕСА МАГАЗИНОВ, В КОТОРЫХ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ЖУРНАЛЫ «SUSANNA MODEN», «ШИТЬЕ И КРОЙ» И ДРУГУЮ ПРОДУКЦИЮ ИЗДАТЕЛЬСТВА «КОНЛИГА МЕДИА».

ФИРМЕННАЯ ТОЧКА РОЗНИЧНОЙ И МЕЛКООПТОВОЙ ПРОДАЖИ АО «КОНЛИГА МЕДИА»: м. Бауманская, Электрозаводская, ул. Бакунинская, д. 71, стр. 10, 6-й этаж, (495) 775-14-33.

КНИЖНЫЕ МАГАЗИНЫ:

Московский дом книги: м. Арбатская, ул. Н. Арбат, д. 8, (495) 789-35-91;

Дом книги «МОСКВА»: м. Тверская, Пушкинская, Чеховская, ул. Тверская, д. 8, стр. 1, (495) 629-64-83, 797-87-17;

Книжный магазин «Библио-Глобус»: м. Лубянка, Кузнецкий мост, Китай-город, ул. Мясницкая, д. 6/3, стр. 1, (495) 781-19-00, 781-19-25;

Книжный магазин Дом книги на Спартаковской: м. Бауманская, ул. Спартаковская, д. 23, (499) 400-41-03;

Дом книги «Молодая гвардия»: м. Полянка, ул. Большая Полянка, д. 28, стр. 1, (495) 780-33-70.

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ:

www.konliga.biz

«Магазин wellness», <http://www.lekalaim.ru>;

www.kl-lux.ru: 8-926-581-48-30, (495) 736-00-93.

«Мастерица» <http://magazin-tkaney.ru>, masterica.my1.ru: (495) 642-45-71.

«Книт-Мастер» www.knit-master.ru: (499) 122-61-00.

www.kudel.ru: (495) 511-59-99, 505-50-28.

«Все рукоделия» www.vserukodeliya.ru: (495) 482-02-01.

«Ткани всем» www.tkanivsem-pochtoy.ru: 8 (925) 188-35-09.

«Материя.ру» <http://materia.ru>: +7 (499) 677 21 33

«Деловая литература», <http://www.bbook.ru/>: (863) 240-48-89, 299-91-97, 282-63-63;

www.retailbooks.ru: 8-905-588-0768 (заказ по телефону).

http://www.labyrinth.ru: (495) 276-08-63, (495) 733-91-74.

http://www.setbook.ru/: (499) 685-12-91.

http://read.ru/: (495) 780-07-08, 8-800-250-07-08.

www.ozon.ru: (495) 510-27-27, 8-800-100-05-56.

Оптовый: shop.firma-gamma.ru

Оптовый: spb-shop.firma-gamma.ru

Оптовый: nsk-shop.firma-gamma.ru

Оптовый: pnov-shop.firma-gamma.ru

ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ «СЕЙЛС», МОСКВА И МО.

СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ «АШАН», МОСКВА, МО И РЕГИОНЫ.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МАГАЗИНЫ:

Фирма «Гамма» (www.firma-gamma.ru, www.igla.ru): Москва, м. Авиамоторная, 5-я Кабельная ул., д. 3, (495) 784-77-88, 913-53-25, 741-70-07.

Магазины ткани «Фру-Фру»: Москва, Бескудниковский б-р, д. 19, корп. 2, (499) 704-68-98.

Гиперцентр хобби и творчества «ЛОФТ»: Москва, м. Семеновская, Семеновская пл., д. 1, ТРЦ «Семеновский», 5-й этаж, (495) 746-22-22.

Магазин «Мир шитья»: Москва, м. Бауманская, ул. Бауманская, д. 32, стр. 1, (495) 982-51-68.

Магазины «Сам себе кутюрье»: Москва:

м. Братиславская, ул. Братиславская, д. 14, (495) 347-94-04;

м. Текстильщики, Волгоградский пр-т, д. 53, (499) 178-16-55;

Магазины «Ткани»:

Москва, Яковоапостольский переулок, д. 15, (495) 234-7947.

Компания «КАРАВЕЛЛА ТКАНИ»: (www.k-tkani.ru), (495) 220-88-83, 8(925) 335-74-07.

Москва, м. Тимирязевская, ТК «Депо-Молл», ул.Яблочкова, д. 21/3, пав. 30-31, 2-й этаж.

Москва, м. Автозаводская. Обувной центр, ул.Мастеркова, д. 6, пав. 67 А, 2-й этаж.

Москва, м. Савеловская. ТЦ «Станколит», ул. Складочная, д.1, стр.1, пав. 75 А, 1-й этаж.

Салон-магазин «Ткани всем + все рукоделия»: Москва, м. Петровско-Разумовская, Дмитровское ш., д. 40, корп. 1, (495) 482-02-01.

Салон-магазин «Ткани и фурнитура»: Москва, м. Владыкино, Бескудниковский б-р, д. 6, корп. 3, (499) 231-07-25.

Магазин «Пуговицы»: МО, г. Реутов, ул.Южная, 2, «Универмаг», 2-й этаж, (495) 791-31-61.

Магазин «Канцелярский мир»: МО, г. Серпухов, ул. Ворошилова, д.94, 8 (4967) 128-194.

Магазин ткани «Удача»: Москва, м. Автозаводская, Ленинская слобода, д. 19, стр. 1, (495) 953-41-98, 953-42-70.

СЕТЬ МАГАЗИНОВ «ЛЕОНАРДО», МОСКВА И РЕГИОНЫ (www.leonardohobby.ru):

Воронеж, ул. Парковая, д. 3, Сити-парк «ГРАД», (473) 260-48-37;

Екатеринбург, ул. Халтурина, д. 55, ТРЦ «Карнавал», (343) 310-14-99;

Казань, пр-т Ибрагимова, д. 56, ТРК «Тандем», (843) 518-83-31;

Казань, пр-т Ямашева, д. 46/33, «ПАРК ХАУС», (843) 513-08-96;

Краснодар, ул. Дзержинского, д. 100, Мегацентр «Красная Площадь», (861) 217-05-29;

Красноярск, ул. 9 мая, д. 77, ТРЦ «Планета», (391) 279-19-19;

Москва, м. Владыкино, Сигнальный пр-д, д. 17, ТЦ «МОЛЛ ГЭЛЛЕРИ», (495) 783-28-88;

Москва, м. Авиамоторная, м. Площадь Ильича, ш. Энтузиастов, д. 12, корп. 2, (495) 660-02-94;

Москва, м. Домодедовская, Ореховый бульвар, 22а, ТРК «Облака», 3-й этаж, (495) 783-28-87;

Москва, м. Комсомольская, Комсомольская пл. д. 6, стр. 1, (495) 916-57-64;

Москва, м. Теплый стан, Новоясеневский пр-т, д. 1, ТРЦ «Спектр», (499) 550-25-60;

Новосибирск, м. Пл. Ленина, м. Октябрьская, ул. Военная, д. 5, ТРЦ «Аура», (383) 230-50-57;

Омск, ул. 70 лет Октября, д. 25, корп. 1, ТЦ «Континент», (3812) 92-52-80;

Самара, ул. Дыбенко, д. 30, ТРЦ «Космопорт», (846) 276-48-65;

Санкт-Петербург, м. Купчино, Балканская пл., д. 5, ТК «Балкания NOVA», (812) 333-29-45;

Сургут, Нефтеюганское ш., д. 1, ТРЦ «Аура», (3462) 93-26-26;

Тольятти, Автозаводское ш., д. 6, ТЦ «ПАРК ХАУС», (8482) 42-16-24.

РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ «ИГОЛОЧКА», МОСКВА И РЕГИОНЫ:

Москва, м. Ак. Янгеля, ул. Академика Янгеля, д. 6 корп. 1, ТЦ «Калач», 2-й этаж, (495) 916-86-65;

Москва, р-н Братеево, ул. Паромная, д. 11/31, (495) 660-15-53, 655-93-62, 655-94-03;

Москва, м. Войковская, м. Петровско-Разумовская, Михалковская ул., д. 9, (499) 154-31-76, 154-42-53;

Москва, м. Нагатинская, Варшавское ш., д. 32, (499) 611-25-36;

Москва, м. Петровско-Разумовская, ул. Лобненская, д. 4а, ТЦ «Зиг-Заг», (495) 229-86-24;

Москва, м. Первомайская, 11-я Парковая ул., д. 9/35, (495) 974-92-65, 965-52-46, (служба доставки (495) 603-87-59);

Москва, м. Проспект Вернадского, пр-т Вернадского, д. 39, (495) 926-42-87;

Москва, м. Полежаевская, пр-т Маршала Жукова, д. 17, (499) 191-48-48;

Москва, м. Речной вокзал, ул. Петрозаводская, д. 34, (499) 767-16-04, (495) 451-23-67;

Москва, м. Сходненская, Химкинский б-р, д. 13, (499) 493-44-41, 493-51-36;

Москва, м. Текстильщики, Люблинская ул., д. 27/2, (495) 660-05-90;

Москва, м. Улица Горчакова, ул. Южнобутовская, д. 58, ТЦ «Ампурия», 2-й этаж, (495) 640-62-21;

МО, Реутов, ж/д ст. «Реутово», м. Новокосино, ул. Ленина, д. 1-а, ТЦ «Карат», 3-й этаж, (495) 777-58-56;

МО, Королев, ж/д ст. «Подлипки Дачные», ул. Карла Маркса, д. 1а, «Дом быта», (495) 926-49-60, 516-54-75;

МО, Раменское, ж/д ст. «Пл. 47 км», ул. Михалевича, д. 39, корп. 43, ТЦ «Авиатор», (495) 745-07-92;

Казань, ул. Сафиуллина, д. 30, (843) 261-36-75;

Киров, ул. К. Маркса, д. 42, (8332) 32-22-02;

Набережные Челны, п. ГЭС, ул. Гагарина, д. 31, (8552) 31-31-37;

Набережные Челны, пр-т Мира, ст. Театр кукол, ТД «БУМ», д. 1/19а, (8552) 38-53-35;

Ставрополь, пр-т Кулакова, д. 296, (8652) 39-69-44, 965-52-46;

Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 35в, (8652) 65-08-86.

Ставрополь, ул. Карла Маркса, д. 38, (8652) 26-27-00;

Челябинск, ТРК «ГОРКИ», ул. Артиллерийская, д. 136, (351) 238-08-28, 233-44-91, 8-902-896-98-28.

МАГАЗИНЫ «ШВЕЙНЫЙ МИР», МОСКВА:

м. Алексеевская, пр-т Мира, д. 102, (495) 640-31-54;

м. Варшавская, Чонгарский б-р, д. 6, (499) 610-00-82;

м. ВДНХ, ВВЦ, пав. № 12, (499) 760-23-34;

м. Курская, ул. Земляной Вал, д. 23, стр. 1, (495) 648-18-33;

м. Марьино, ул. Люблинская, д. 171, (495) 345-74-10;

м. Пражская, ТК «Электронный рай», пав. 3П-13, 8-926-112-84-03;

м. Пролетарская, Волгоградский пр-т, д. 12, (495) 676-72-08;

м. Сокол, Ленинградское ш., д. 3, (499) 158-69-95;

м. Улица 1905 года, ул. 1905 года, д. 10, стр.1, (499) 259-23-57;

м. Шаболовская, ул. Шаболовская, д. 24, (499) 237-53-42.

МАГАЗИНЫ «ШВЕЙНЫЙ МИР», РЕГИОНЫ:

Астрахань, ул. Бакинская, д. 39, ТЦ «вАСТОPr», (8512) 63-15-46;

Белгород, ул. Щорса, д. 40А, (4722) 55-12-26;

Брянск, ул. Ромашина, д. 32, (4832) 41-26-89;

Иваново, ул. Театральная, д. 9/1, (4932) 41-01-70, 41-03-65;

Калуга, ул. Поле Свободы, д. 129, (4842) 54-99-33;

Кострома, ул. Ленина, д. 4, (4942) 37-00-34;

Краснодар, ул. Коммунаров, д. 282/1, (861) 255-87-70, 255-80-76;

Курск, ул. Ленина, д. 90/2, (4712) 56-87-46;

Мурманск, пр-т Ленина, д.102, (8152) 45-97-90;

Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 37А, (4862) 49-50-66;

Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, д. 84, к. 2, (812) 764-77-77;

Санкт-Петербург, м. Сенная площадь, Спасский пер., д. 2, (812) 600-23-98;

Санкт-Петербург, м. Академическая, пр-т Науки, д. 19, к. 2, (812) 536-22-92;

Саратов, пр-т 50-летия Октября, д. 128, (8452) 35-28-09;

Тула, ул. Первомайская, д. 18, (4872) 31-84-88.

НОВОСИБИРСК И ОБЛАСТЬ:

Магазины прессы «Хорошие журналы»:

м. Заельцовская, Красный пр-т, д. 153/1, (383) 225-63-50, текстиль-центр «Логос»;

ул. Первомайская, д. 5/6, (383) 413-91-33;

м. Площадь Маркса, ул. Ватутина, д. 30;

м. Сибирская, подземный переход;

м. Студенческая, пр-т Карла Маркса, д. 47/2, текстиль-центр «Логос», (383) 346-19-44;

ул. Учительская, д. 17, магазин «Для тех, кто шьет», (383) 271-03-21.

Бердск, ул. Бориса Богаткова, д. 239, (383) 246-05-01, текстиль-центр «Логос».

Новочебоксарск, ул. Винокурова, д. 48, «Орион».

Протвино МО, ул. Московская, д. 3, магазин «Росток от Бурда Моден», (4967) 74-56-77.

Ульяновск, ул. А. Матросова, д. 34, Арт-Ателье «ШиК», (951) 098-52-91.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ:

м. Елизаровская, пр-т Обуховской обороны, д. 105, ДК им. Крупской, главный зал (1-й зал от центр. входа, место № 11); книжная ярмарка.

Оптовая торговля **ООО «Айрис»:** м. «Нарвская», ул. Промышленная, д. 5, (812) 335-95-35, 252-87-75, www.airis.spb.ru

Магазины «Марья Искусница» (www.iskusnica.spb.ru):

м. Автово, ул. Автозаводская, дом 4, (812) 785-07-08.

м. Академическая, пр. Науки, д. 19, корп. 2, (812) 536-22-71;

м. Академическая, пр. Гражданский, д. 88, (812) 249-00-38;

м. Комендантский проспект, пр. Испытателей, д. 33, (812) 393-63-81;

м. Озерки, пр. Энгельса, д. 111, (812) 510-54-92;

м. Парк Победы, пр. Московский, д. 167, (812) 369-07-93;

м. Пл. Восстания, пр. Лиговский, д. 31, (812) 717-74-46;

м. Проспект Просвещения, пр-т Просвещения, д. 34, (812) 497-63-32;

м. Проспект Просвещения, пр-т Художников, д. 26, корп. 1, (812) 598-07-40;

м. Сенная площадь, Садовая ул., д. 28/30, (812) 931-67-08;

м. Площадь Мужества, 2-й Мурунский пр, д. 37, (812) 552-22-18;

Магазины «Мир шитья»:

м. А. Невского, пр-т Невский, д. 150, (812) 334-01-11;

м. Комендантский проспект, пр-т Испытателей, д. 26, (812) 334-51-55;

м. Гостиный Двор, Садовая ул., д. 23/6, (812) 334-28-22;

м. Московская, Московский пр-т, д. 189, (812) 334-01-12;

м. Площадь Восстания, Невский пр-т, д. 150, (812) 334-01-11;

м. Проспект Просвещения, пр-т Просвещения, д. 54/4, (812) 334-51-56.

Магазины «Нева-Пресс»:

м. Достоевская, ул. Рубинштейна, д. 10;

м. Звездная, ул. Звездная, д. 8;

м. Новочеркасская, Заневский пр-т, д. 20;

м. Парк Победы, ул. Фрунзе, д. 2;

м. Площадь

Лучшие книги для тех, кто создает одежду



СИСТЕМА КРОЯ «М.МЮЛЛЕР И СЫН» – универсальная система конструирования одежды, более ста лет сохраняющая лидирующие позиции благодаря своей простоте и эффективности. Является основой европейской школы швейного дела.



«Конструирование. Жакеты и пальто»

«Конструирование. Юбки и брюки»

«Конструирование. Платья и блузки»

«Моделирование. Нарядная одежда и свадебные платья»

«Исправление дефектов посадки»

«Детская одежда. Конструирование»

АНГЛИЙСКИЙ МЕТОД КОНСТРУИРОВАНИЯ – доступный и точный метод конструирования. В каждую книгу Уинифред Алдрич включены иллюстрации, технические рисунки и понятные проверенные инструкции, адаптированные к особенностям российских фигур.



«Английский метод конструирования и моделирования. Женская одежда»

«Английский метод конструирования и моделирования. Детская одежда»

«Английский метод конструирования и моделирования. Мужская одежда»

«Английский метод конструирования и моделирования. Нижнее белье и пляжная одежда». Энн Хаггар

«Английский метод конструирования и моделирования. Женские жакеты». Уинифред Алдрич

ПОСОБИЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

НАСТОЛЬНЫЕ КНИГИ ПРОФЕССИОНАЛОВ ИНДУСТРИИ МОДЫ



«Основы шитья. Практическое пособие» Валери Кок
Детальные пошаговые инструкции и наглядные иллюстрации помогают легко освоить секреты швейного мастерства – от выбора оборудования до декоративной отделки изделий.



«Верхний трикотаж. Конструирование и моделирование» Натали Брей
Оригинальная методика конструирования трикотажных изделий, единственная на сегодняшний день, разработанная российскими специалистами на основе размерной типологии населения нашей страны.



«Опыт профессионалов. Обработка деталей, декорирование и аксессуары». Тереза Вальтер
Технология обработки узлов и деталей одежды, а также различные виды декорирования. Уроки изготовления стильных аксессуаров. Наглядные иллюстрации и пошаговое описание работ.



«Энциклопедия конструирования и моделирования модной одежды». Том 1 и Том 2. Хелен Дж. Армстронг.
В этой книге представлен процесс создания всевозможных моделей одежды по принципу «от А до Я»



«Эскиз и рисунок». Том 1 и Том 2
Основы рисования фигуры человека и эскизов моделей одежды, схемы постановки фигуры и примеры их использования для женской, мужской и детской одежды. Практическое издание для художников, модельеров, дизайнеров и всех интересующихся модой.



«Основы и приемы кроя женской одежды» Натали Брей
Метод плоскостного макетирования известного конструктора русского происхождения считается классикой швейного дела. Каждая тема книги сопровождается доступным описанием и наглядными инструкциями.

По любым вопросам, связанным с приобретением, просьба обращаться по тел. (495) 775 14 36/32, e-mail: podpiska@konliga.ru

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ КНИГ вы можете приобрести по адресу: <http://modanews.ru/books>. ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: www.konliga.biz

Наиболее полную информацию о всех возможных способах покупки вы найдете на сайтах www.konliga.ru, www.modanews.ru

Шить – это интересно и выгодно

Номер
в продаже
с 31 июля

Mosanna
МОДА ДЛЯ ТЕХ, КТО ШЬЕТ

№ 8/2017



В стиле
хиппи-
шик

Модели
из тканей с
этническими
принтами



С любовью
к лету

ШЬЕМ БЕЗ
ВЫКРОЙКИ
КОМБИНЕЗОН
С ОТКРЫТЫМИ
ПЛЕЧАМИ

ТОЛЬКО
ЧЕРНЫЙ И
БЕЛЫЙ
КЛАССИКА,
КОТОРАЯ НЕ
ПЕРЕСТАЕТ БЫТЬ
АКТУАЛЬНОЙ


ПОШИВ ШАГ
ЗА ШАГОМ
ПЛАТЬЕ ИЗ
ИСКУССТВЕННОЙ
ЗАМШИ




WWW.MODANEWS.RU

Несложные
лекала базовых
моделей
с подробными
инструкциями








7

8/8a

9/9a

10




11

12

13

14



15

37

15


molleggiare


A

ШИТЬЕ И КРОЙ

IDEE DA CUCIRE
BOUTIQUE

№9/2017







DIRITTO FILO (p.22)

piegare

DIRITTO FILO (p.8)

sacchetto (p.L.)

piegare

DIRITTO FILO (p.24)

10

9

spalla

DIRITTO FILO (p.4)

16A

13A

A


appoggio tasca


DIRITTO FILO (p.18)


23

25


DAVANTI
FILO (p.27)







T





22

23

24

25





30

31


32

1

2

2





7/7a/7b

8/8a

9/9a

DIRITTO FILO (p.23)

7a


8a

B

6

chino parte
tra (p.6)

6A



10


11


12

23


12


11








В
ШИТЬЕ И КРОЙ
IDEE DA CUCIRE
BOUTIQUE
№9/2017



















16


17

18

19








26

27

28

1/1a

2/2a



3

4

5/5a

6/6a


5a

16A

inserire lampo

19


5




10

11

12






C


ШИТЬЕ И КРОЙ


IDEE DA CUCIRE


BOUTIQUE


№9/2017














15

16

D. FILO (p.17)

20

davanti sinistro

9A

6A

ॐ

6A

9A

64

46


16


20


19


18


17















11/11a

12/12a

13

14



12



smerlatura

LO (p.22)
O (p.3)

28

DIRITTO FILO (p.28)

B

14

15

15


30

46

52

32





16

ins.
spallina

17


C. DIETRO INTERO
DIRITTO FILO (P.4)


C. DAVANTI CUCITI


bordo r.

CENTRO

2








AVANTI CUCITURA


52


31


DIRITTO FILO (p.30)


nel fianco sinistro

















3

4

5/5a

6/6a

19

18

4

5

C. DIETRO INTERO
DIRITTO FILO (p.19)

CENTRO DIETRO INTERO
DIRITTO FILO (p.4)

piegare

apertura centro dietro


16A

7

8

9

9




10

11/11a


12/12a


13





14


15




























25


26


27

28











0

11


12


13
































29/29a

30

31

