



КОМБИНЕЗОН ...





plak-/lijmvlak – niet afknippen =
линия соединения/склейки – не разрезать



ВНИМАНИЕ! Прежде чем начать работу с выкройкой, внимательно изучите информацию на этой странице!

Перед распечаткой всей инструкции распечатайте сначала **ТОЛЬКО ЭТУ СТРАНИЦУ**.

На ней измерьте линейкой контрольный квадрат. Его стороны должны быть длиной строго 10 см.

Если это не так, распечатайте страницу повторно, убедившись, что установлен реальный размер страницы (100 %) и формат бумаги выбран правильно – А4 (210 x 297 мм).

Если на распечатанной странице длина сторон контрольного квадрата составляет точно 10 см, то можно печатать все остальные страницы – **С ТЕМИ ЖЕ ПАРАМЕТРАМИ ПЕЧАТИ** (реальный размер, формат бумаги А4).

На одной из страниц с выкройкой также помещен контрольный квадрат. Перед тем как вы начнете склеивать части выкройки, прокон-

тролируйте еще раз длину сторон контрольного квадрата. Если его размеры строго 10 x 10 см, значит, параметры распечатанной выкройки будут правильными. Можно склеивать листы и вырезать выкройки.

Если вы не проделаете все вышеописанные шаги, есть вероятность того, что параметры полученной выкройки будут некорректными.



КАК СНИМАТЬ МЕРКИ И РАБОТАТЬ С ВЫКРОЙКАМИ

Как определить размер

Внимание! Параметры изделий в журнале могут отличаться от размеров готовой одежды. Поэтому прежде чем приступать к раскрою материала и пошиву изделия, сначала следует выполнить основные измерения фигуры и определить подходящий размер по предоставленной таблице.

- Завяжите на талии узкую ленту или тесьму и оставьте ее на все время проведения измерений.
- Запишите все измерения, по ним вы сможете определить, какой размер вам наиболее подходит.
- Обведите в таблице размерных признаков значения, которые ближе всего к вашим измеренным величинам или совпадают с ними. Скорее всего, некоторые цифры будут находиться в разных колонках. Это означает, что при выборе размера следует ориентироваться на ключевые измерения для конкретного изделия. А в некоторых случаях выкройки потребуют подгонки по фигуре.
- Для плечевых изделий (платья, блузки, жакеты и т. п.) ориентируйтесь на обхват груди, а для поясных изделий (юбки, брюки) – на обхват бедер. Сверяйте измерения фигуры только со значениями в таблице. Можно измерить и выкройки, но важно знать: в выкройки, как правило, уже включены различные прибавки на свободное облегание, в зависимости от модели.
- Если ваш рост значительно отличается от данного в таблице в большую или меньшую сторону, вам необходимо внести измене-

ния в выкройки – удлинить или укоротить детали соответственно.

Обратите внимание

Проводить измерения фигуры следует в нижнем белье. Следите, чтобы сантиметровая лента при измерении не утягивала тело, она должна свободно облегать фигуру.

Как выполнять измерения

Рост

Измеряется от макушки до пола.

1. Обхват груди

Измеряется горизонтально вокруг грудной клетки по наиболее выступающим точкам груди.

2. Обхват талии

Измеряется горизонтально вокруг линии талии, чуть выше пупка. Прибавьте к измерению ок. 2 см, если вы не любите слишком прилегающую по талии одежду.

3. Обхват бедер

Измеряется горизонтально по наиболее выступающим точкам бедер и ягодиц.

4. Длина спины до талии

Измеряется вертикально от уровня седьмого шейного позвонка до ленты, повязанной на линии талии.

5. Длина переда до талии

Измеряется спереди от точки основания

шеи, через выступающую точку груди до ленты, повязанной на линии талии.

6. Длина рукава плюс ширина плеча

Измеряется от точки основания шеи по линии плеча (плечевому скату), далее – по немного согнутой в локте руке до запястья.

7. Длина юбки

Измеряется от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.

8. Длина брюк сбоку

Измеряется сбоку от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.





Таблица размерных признаков детских фигур (мальчики и девочки)

Рост	Дети																Подростки									
	44	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176			
Обхват груди	41	42	43	44	46	48	50	51,5	53	55	57	59	61	63	65	67	69/70	71/73	74/76	77/79	80/82	82/85	84/88			
Обхват талии	41	42	43	44	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	60/60	61/62	62/64	63/66	64/68	65/71	66/74			
Обхват бедер	41	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	74/74	78/77	82/80	86/83	90/86	91/89	92/92			
Длина спины до талии	13	14,5	16	17,5	19	20,2	21,4	22,6	23,8	25	26,2	27,4	28,6	29,8	31	32,2	34,8/33,8	34,8/35,4	36,2/37	37,6/38,6	39/40,2	41,5/41,8	43/44,5			
Размер	44	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176			
Обхват головы	45	46	46	47	47	48	48	49	50	51	51,5	52	52,5	53	53,5	54	55	55,5	56	56	56	57	58			



Как перенести выкройки деталей

В описании каждой модели указано, на каком листе находятся выкройки к ней. Все детали одной модели имеют один цвет – например черный, зеленый, оранжевый или синий.

Как различать выкройки на листе

Номера выкроек на листе соответствуют номерам на плане раскладки, представленном в описании. Контуры деталей разных размеров имеют разное начертание. Размеры обозначены у соответствующих линий.

Как копировать детали

Обведите детали нужного размера фломастером или маркером. Положите прозрачную бумагу для выкроек (кальку) поверх листа с выкройками и скопируйте выкройки по контуру. Перенесите все символы, знаки, внутренние линии и надписи на выкройках. Красная линия между двумя знаками означает, что в этом месте должен быть сгиб или складка. Некоторые детали, например обтачки, располагаются внутри основной детали, их нужно скопировать отдельно.


Зеркально скопировать (выполнить в разворот)

Иногда на листе выкроек дается половина детали, из которой нужно сделать цельную. Расположите скопированную половину детали повторно на бумаге и вырежьте еще раз. Так вы получаете две части детали, которые нужно склеить по средней линии (оси симметрии), чтобы получилась цельная деталь.

СЛОВАРЬ:

Patroondeel = половина детали

Gespiegeld patroondeel = зеркально скопированная часть




m.a. stofvouw = средняя линия, сгиб
m.a. spiegellijn = ось симметрии

Линии соединения частей выкроек

Некоторые крупные детали на листе выкроек разделены на две или более частей. После копирования их нужно склеить между собой по указанным линиям, совмещая контрольные знаки.


СЛОВАРЬ: aansluitlijn = линия соединения; recht van draad = направление нитей основы; figuurnaad = вытачка; middenachter = задняя средняя линия.



Линии разрезов

Некоторые детали нужно разрезать на части перед тем, как выкраивать из ткани. Например, если в модели предусмотрены отделочные швы и т. п. В случае, когда даются несколько вариантов длины моделей, следует определить длину выбранной модели и подрезать выкройки деталей по указанным линиям.


СЛОВАРЬ: zijnaad = боковая линия; doorknijplijn = линия разреза; middenachter = средняя линия; afknijplijn = подрезать.



Начертить детали в виде прямоугольников

Простые прямоугольные детали, например клапан кармана или пояс, не даются на листе выкроек. Их необходимо начертить самостоятельно. Чертеж детали и все параметры без учета припусков на швы даются в описании. Линия сгиба в них обозначена пунктиром.

СЛОВАРЬ: 16 cm breed = ширина 16 см; 10 cm lang = длина 10 см; vouwlijn = линия сгиба



Сколько нужно материала?


Расход материала указан на плане раскладки выкроек в описании к модели.

- Если материал имеет **крупный рисунок**, а также рисунок в клетку или полоску, ткани потребуется больше, поскольку детали раскладываются с учетом расположения швов так, чтобы рисунок красиво смотрелся в готовом изделии;
- **принт/монораппорт** – это один крупный рисунок на материале;
- **важно:** хлопковые и льняные материалы дают усадку после стирки; необходимо выстирать, высушить и отгладить ткань перед раскроем.

Расположение выкроек на материале

Располагайте детали в одном направлении, учитывая направление ворса или рисунок ткани.

СЛОВАРЬ: stofvouw = сгиб материала; recht van draad = направление нитей основы/направление петельных столбиков; zelfkant = кромка материала



Детали следует выкраивать по направлению нитей основы. Линия направления нитей основы всегда указана на выкройках. Следите, чтобы эта линия шла параллельно кромке ткани.

Важно! Внимательно смотрите план раскладки: некоторые детали требуется выкроить несколько раз.

Раскрой деталей из материала

Сгиб материала

Сгиб, который образуется при складывании материала вдвое.

Кромка материала

Обработанный край материала.

Раскладка материала в сгиб

Сложите материал пополам лицевой стороной внутрь, соединив кромки друг с другом.

Раскладка материала в разворот

Разложите материал лицевой стороной вверх. Будьте внимательны: в этом случае нужно выкраивать правую и левую детали изделия в зеркальном отражении.

Раскладка материала в сгиб, кромками встык

Сложите материал в два слоя, располагая кромки встык или перегибая материал на необходимую ширину. Таким образом сгибы получаются с двух сторон.

СЛОВАРЬ: stofbreedte 70 cm = ширина сложенного материала 70 см; stofvouw = сгиб материала; zelfkant = кромки материала




Припуски на швы и подгиб

Выкройки деталей изделия не содержат припуски на швы. Поэтому при выкраивании к срезам необходимо добавить припуски:

- 1 см – к фигурным (дугообразным) срезам деталей и срезам обтачек;
- 1 см – припуск на шов в нижней части проймы, который у плечевого среза увеличивается до 3 см;
- 2 см – по окату рукава;
- 2 см – для остальных швов;
- 3–6 см на подгиб низа;
- 1 см – по периметру прямоугольных деталей.

Закрепляющая строчка


Припуски швов могут закрепляться строчками – настрачиваться: подрезать припуски швов на разную ширину, заутюжить их на обтачку, подкладку или указанную деталь, проложить с лицевой стороны машинную строчку.



Строчка в шов

В некоторых случаях требуется закрепить внутреннюю деталь, например при обработке пояса, при этом закрепляющая строчка прокладывается с лицевой стороны изделия точно в шов притачивания.

СЛОВАРЬ: beleg = подкладка пояса in de naad stikken = строчка в шов




platstikken = настроченный шов

Подгонка застежки-молнии по длине


Разъемная застежка-молния

Подрезать верхние концы лент разъемной застежки-молнии на одинаковую величину. Выполнить плотные закрепки у верхних звеньев застежки-молнии.



Обычная застежка-молния


Неразъемную застежку-молнию подрезают у нижнего конца. Выполнить плотную закрепку на уровне, определяющем новую длину застежки-молнии. Подрезать застежку-молнию на 1,5 см ниже закрепки.



ШИТЬЕ ТЕХНОЛОГИЯ


КРОМКА ДЛЯ ШВОВ

Срезы горловины, проймы и плечевые срезы деталей из эластичных материалов не должны растягиваться. Поэтому для укрепления этих срезов используется специальная узкая клеевая лента — кромка для швов. Горячим утюгом приклеить кромку клеевой стороной к изнаночной стороне детали вдоль или поверх линии указанного среза.




НАДСЕЧКА ПРИПУСКОВ ВДОЛЬ ШВОВ

Надсечь припуски указанного шва в нескольких местах, не доходя до строчки 2 мм.



НАДСЕЧКИ В УГЛАХ

Надсечь припуски указанных швов в углу по биссектрисе угла, не доходя до строчки 2 мм.



СКЛАДКИ


Перенести линии складок с выкройки на деталь с помощью копировальных стежков. Расположить деталь лицевой стороной вверх. Заложить складку в направлении, указанном стрелкой, перегибая материал по намеченным линиям. Заколоть складку булавками.




Наметать припуск складки по соответствующему срезу детали. Аналогично заложить другие складки.

ПОТАЙНАЯ ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ


Стачать срезы деталей изделия до метки, определяющей длину застежки.




Открыть застежку-молнию. Наложить одну часть застежки-молнии внешней стороной вниз на лицевую сторону припуска шва так, чтобы звенья застежки-молнии располагались строго на линии шва, и приметать мелкими прямыми стежками. Закрывать застежку-молнию, чтобы проконтролировать, что обе части застежки-молнии находятся на одном уровне. Уровень верхнего конца другой части застежки-молнии можно отметить булавкой на соответствующем припуске застежки.




Наложить и приметать вторую часть застежки-молнии по аналогии с первой.




Открыть застежку-молнию. Сместить замок застежки до конца вниз. Установить специальную лапку для притачивания застежек-молний или однорозжувую лапку и расположить ее как можно ближе к звеньям застежки, отгибая их.



Притачать одну часть застежки-молнии сверху вниз, прокладывая строчку рядом с отогнутыми звеньями (т. е. по линии шва изделия). Притачать вторую часть застежки-молнии снизу вверх, также прокладывая строчку рядом с отогнутыми звеньями.




Закрывать застежку-молнию. Внизу с изнаночной стороны проложить несколько прочных поперечных стежков, ограничивающих длину застежки и закрепляющих звенья. Теперь можно подрезать (при необходимости) лишнюю длину застежки-молнии. Настроить ленту застежки-молнии по припускам шва (не обязательно).




ЗАСТЕЖКА БРЮК С ЗАСТЕЖКОЙ-МОЛНИЕЙ И ОТКОСКОМ


Подрезать припуск по внутреннему (здесь: левому) краю застежки до ширины 2 см от средней линии передней части брюк.




Стачать средние срезы передних частей брюк от застежки и не доходя до шаговых срезов ок. 3 см. Заутюжить припуск шириной 1 см по внутреннему краю застежки на изнаночную сторону.




Приколоть/приметать одну часть застежки-молнии к внутреннему краю застежки брюк так, чтобы звенья застежки-молнии располагались рядом (2–4 мм) с краем застежки изделия.



Перегнуть откосок вдоль посередине изнаночной стороной наружу и обтачать нижние срезы детали. Подрезать излишки шва обтачивания, вывернуть откосок на лицевую сторону, выправить обтачанный край и заутюжить вдоль посередине. Приколоть/приметать откосок поверх застежки-молнии.




Соединить все детали сквозной машинной строчкой, прокладывая ее в край. Заутюжить припуск по внешнему (здесь: правому) краю застежки (= цельнокроеная обтачка) на изнаночную сторону. Наложить, совмещая средние линии, внешний край застежки изделия на внутренний край, совмещая средние линии. Расправить края застежки, сметать или сколоть их.




Приколоть и притачать свободную ленту застежки-молнии только к цельнокроеной обтачке внешней стороны застежки, прокладывая строчку на расстоянии 2 см от края застежки.


Проложить с лицевой стороны отделочно-закрепляющую строчку вдоль внутреннего края цельнокроеной обтачки, отгибая откосок, чтобы он не попал под строчку. С лицевой или изнаночной стороны выполнить закрепку у нижнего конца застежки, фиксируя откосок.




ВТАЧИВАНИЕ РУКАВА В ПРОЙМУ




Сложить рукав вдоль посередине лицевой стороной внутрь, совмещая продольные срезы. Сколоть булавками, сметать, а затем стачать продольные срезы; шов разутюжить или заутюжить. Вывернуть рукав на лицевую сторону.



Вдоль верхнего участка оката рукава проложить одну или две параллельные строчки для последующего получения посадки по окату рукава.




Расположить изделие изнаночной стороной к себе, вложить в пройму подготовленный рукав, совместить линии швов, контрольные метки и со стороны рукава вколоть нижний участок оката рукава в пройму до контрольных меток. Стянуть верхний участок оката рукава строчками так, чтобы длина оката стала равной длине проймы.




Равномерно распределить посадку по окату рукава. Приколоть окат рукава в точке плечевого шва. Со стороны рукава вколоть верхний участок оката рукава в пройму. Вметать рукав в пройму (со стороны рукава) с посадкой в верхней части оката. Аккуратно сутюжить посадку по окату рукава так, чтобы передний край подошвы утюга заходил за линию шва на 1 см.

Втачать рукав в пройму (со стороны рукава), прокладывая строчку точно по линии шва, при этом надо следить за тем, чтобы на деталях не образовывались случайные складки или защипы (даже самые мелкие). Если ширина шва втачивания рукава была больше 1 см, подрезать шов до этой величины. Шов втачивания рукава на верхнем участке направить на рукав.


СБОРКИ



Ослабить натяжение верхней нитки в швейной машине и проложить две параллельные строчки по припускам указанных для собирания деталей. Строчки собирания прокладываются на 3 мм выше и ниже линии шва (но если на материале остаются следы от прокола иглой, то строчки прокладываются по припуску с расстоянием между ними 5–6 мм). Оставить длинные концы ниток в начале и конце строчек. Прервать строчки в местах пересечения линии сборки швами детали, чтобы швы не соблакивались.



Вколоть булавку у одного конца участка сборки. Закрепить концы ниток за головку булавки. Сосборить срезы или участки срезов до указанной длины; равномерно распределить сборки.



Сколоть булавками срезы соединяемых деталей, располагая булавки перпендикулярно собранному срезу. Установить нормальное натяжение нити и длину стежка на швейной машине. Стачать срезы деталей, вынимая булавки по ходу движения иглы швейной машины. Удалить временные строчки собирания и, при необходимости, приутюжить шов.

КОМБИНЕЗОН

Размеры 98–134.



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
1,05 м	1,10 м	1,15 м	1,20 м	1,25 м	1,30 м	1,35 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал (например, флизелин Н 180), 5 пуговиц, эластичная тесьма шириной 3,5 см, отделочные нитки.

РАСКРОЙ

- 1** передняя часть комбинезона, цельнокроеная с передней частью рукава
2 задняя часть комбинезона, цельнокроеная с задней частью рукава
1а подборт
2а задняя кулиска
3 воротник – верхний и нижний

Важно! Скопировать отдельно детали подборта **1а** и кулиски **2а** с деталей передней и задней частей комбинезона **1** и **2** соответственно по указанным на выкройках линиям. Деталь **3** выполнить в разворот.

ОСТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ВЫЧЕРТИТЬ ПРЯМО НА ТКАНИ

- 7** – клапан переднего кармана (2 детали): длиной 10–10,5–11–11,5–12–12,5–13 см, шириной 8 см;
8 – передний карман (2 детали): длиной 14–14,5–15–15,5–16–16,5–17 см (длина включает припуск к верхнему краю кармана 2 см), шириной 9–9,5–10–10,5–11–11,5–12 см;
9 – боковая деталь переднего кармана (2 детали): длиной 33–34,5–36–37,5–39–40,5–42 см, шириной 3 см;
10 – задний карман (2 детали): длиной 14–14,5–15–15,5–16–16,5–17 см (длина включает припуск к верхнему краю кармана 2 см), шириной 9–9,5–10–10,5–11–11,5–12 см;
11 – завязка (2 детали): длиной 56–57–58–59–60–61–62 см, шириной 8 см.


ПЛАН РАСКЛАДКИ

- Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.
- Продублировать прокладкой детали и участки деталей, отмеченные серым цветом на плане раскладки, а также нижний воротник **3**.
- Отделочные и внешние строчки прокладываются отделочными нитками.

ПОШИВ

Передние карманы

- Обработать передние карманы-портфели и соединить их с передними частями комбинезона: заутюжить припуск к верхнему краю кармана **8** на изнаночную сторону и застрочить.
- Наложить выкройку кармана на переднюю часть комбинезона **1** по разметке и обвести контуры кармана.
- Обработать верхние срезы боковой детали переднего кармана **9** швом вподгибку. Притачать боковую деталь к боковым и нижнему



срезам **A** переднего кармана. Отогнуть боковую деталь на изнаночную сторону кармана, выправить шов притачивания и застрочить его в край.

- Заутюжить открытый продольный срез **A** боковой детали на изнаночную сторону. Наметать и настрочить боковую деталь на переднюю часть комбинезона по разметке, прокладывая строчку в край.
- У верхнего края кармана заложить боковую деталь складкой и выполнить закрепки у верхних концов кармана.

Клапаны передних карманов

- Сложить каждый клапан **7** вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать боковые срезы. Подрезать излишки припусков, вывернуть клапан на лицевую сторону, выправить края, заутюжить деталь вдоль посередине, сметать продольные срезы **B**.
- На лицевую сторону передней части комбинезона наложить клапан внешней стороной вниз, обработанными краями вверх и притачать над карманом, на расстоянии 1,5 см от его верхнего края. Подрезать припуск шва до 5 мм, отогнуть клапан вниз и настрочить шов на расстоянии 7 мм.

Задние карманы

- Обработать задние карманы и соединить их с задними частями комбинезона: заутюжить припуск к верхнему краю заднего кармана **10** на изнаночную сторону и застрочить. Проложить отделочно-декоративные строчки в виде перекрещивающихся диагональных линий из углов кармана, концы строчек не доходят на 1,5 см до линий боковых и нижнего краев, а также до строчки застрачивания припуска к верхнему краю кармана. Выполнить перпендикулярные закрепки длиной ок. 1 см в концах отделочно-декоративных строчек.
- Заутюжить припуски по боковым и нижней сторонам кармана на изнаночную сторону. Настрочить карман на заднюю часть комбинезона с лицевой стороны по разметке.

Кулиска и завязки

- Стачать средние срезы задних частей комбинезона, не доходя ок. 3 см до шаговых срезов.
- Обработать завязки: перегнуть каждую завязку **11** вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать продольные срезы и один конец деталей. Подрезать излишки швов обтачивания, вывернуть детали, выправить обтаченные края. Проложить 5 продольных параллельных отделочных строчек по завязкам на одинаковом расстоянии друг от друга.

12. Притачать открытые концы завязок **D** к концам **D** кулиски **2a**, верхний и нижний срезы кулиски должны выступать за верхний и нижний края завязок. Заутюжить швы на кулиску.

13. Верхний и нижний срезы кулиски заутюжить на изнаночную сторону и настрочить кулиску на задние части комбинезона по продольным линиям **E**.

14. Отрезать кусок эластичной тесьмы длиной 18–19–20–21–22–23–24 см плюс припуски на швы и продеть в кулиску. Концы тесьмы подогнуть внутрь и настрочить сгибы в край на задние части комбинезона у коротких поперечных линий **D** так, чтобы сгибов тесьмы не было видно после настрочивания концов кулиски **D**. Настрочить концы **D** кулиски (= швы притачивания завязок) на основную деталь сквозными строчками в край.

Основные детали

15. Стачать средние срезы передних частей комбинезона, от застёжки и, не доходя ок. 3 см до шаговых срезов.

16. Обработать верхние (плечевые) швы комбинезона, начиная строчки у линий швов горловины. Обработать боковые швы изделия и нижние швы цельнокроеных рукавов.

Нижний воротник

17. Втачать нижний воротник **3** в горловину изделия, надсекая припуски в углах. Шов разутюжить на участках горловины частей переда. Шов на участке горловины спинки заутюжить на воротник.

Верхний воротник и подборта

18. Притачать подборт к верхнему воротнику, надсекая припуски в углах. Разутюжить швы, заутюживая открытый участок нижнего среза верхнего воротника на изнаночную сторону.

19. Наложить верхний воротник с подбортами лицевой стороной

вниз на лицевую сторону изделия с нижним воротником. Обтачать срезы застёжки/лацканов изделия и срезы воротника. Подрезать излишки шва обтачивания.

20. Настрочить шов обтачивания по внутренним деталям, где возможно.

21. Еще раз сложить изделие и подборт лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижние срезы (выступающие участки) застёжки комбинезона, прокладывая строчки от краев застёжки до линий шагового шва. Надсечь по диагонали припуски к концам строчек. Вывернуть изделие на лицевую сторону, выправить обтачанные края.

22. Заутюженный участок нижнего среза верхнего воротника настрочить в край по шву втачивания нижнего воротника (можно подшить вручную потайными стежками). Скрепить между собой швы горловины изделия и воротника на участках частей переда. Пришить плечевые края подборов к припускам плечевых швов изделия.

23. Вдоль правого края застёжки изделия проложить отделочно-закрепляющую строчку на расстоянии 2,5 см, начиная ее немного выше уровня верхней петли. Расправить края застёжки и настрочить нижний (выступающий) участок правого края застёжки сквозной строчкой на левый край застёжки, прокладывая строчку по отделочно-закрепляющей строчке.

24. Обработать шаговые швы комбинезона.

25. Завершить обработку среднего шва комбинезона.

Завершение обработки

26. Обработать низ цельнокроеных рукавов швом вподгибку шириной 2 см. Обработать низ изделия швом вподгибку шириной 3,5 см.

27. Обметать петли на правом краю застёжки комбинезона. Пришить пуговицы в соответствии с петлями на левом краю застёжки.

ПОДПИСИ НА ВЫКРОЙКАХ

ДЕТАЛЬ 1 (передняя часть комбинезона)

zaklijn model 9, deel 1 = местоположение переднего кармана, модель 9, деталь 1

beleglijn 1a, model 9 = подборт 1a, модель 9

M.V. R.V.DR. 1 = передняя средняя линия, напр. нити основы 1

ДЕТАЛЬ 2 (задняя часть комбинезона)

zaklijn 2 = местоположение заднего кармана 2

M.A. R.V.DR. 2 = задняя средняя линия, напр. нити основы 2

overneemlijn 2a, model 9 = кулиску 2a скопировать по этой линии, модель 9

ДЕТАЛЬ 3 (воротник)

M.A. R.V.DR. 3 = задн. ср. линия, напр. нити основы 3

