



plak-/lijmvlak - niet afknippen =  
линия соединения/склейки - не разрезать



**ВНИМАНИЕ!** Прежде чем начать работу с выкройкой, внимательно изучите информацию на этой странице!

Перед распечаткой всей инструкции распечатайте сначала **ТОЛЬКО ЭТУ СТРАНИЦУ**.

На ней измерьте линейкой контрольный квадрат. Его стороны должны быть длиной строго 10 см.

Если это не так, распечатайте страницу повторно, убедившись, что установлен реальный размер страницы (100 %) и формат бумаги выбран правильно – А4 (210 x 297 мм).

Если на распечатанной странице длина сторон контрольного квадрата составляет точно 10 см, то можно печатать все остальные страницы – **С ТЕМИ ЖЕ ПАРАМЕТРАМИ ПЕЧАТИ** (реальный размер, формат бумаги А4).

На одной из страниц с выкройкой также помещен контрольный квадрат. Перед тем как вы начнете склеивать части выкройки, прокон-

тролируйте еще раз длину сторон контрольного квадрата. Если его размеры строго 10 x 10 см, значит, параметры распечатанной выкройки будут правильными. Можно склеивать листы и вырезать выкройки.

Если вы не проделаете все вышеописанные шаги, есть вероятность того, что параметры полученной выкройки будут некорректными.



A10

9a



# КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР

**ВНИМАНИЕ!** Параметры изделий в журнале могут отличаться от размеров готовой одежды. Поэтому прежде чем приступать к раскрою материала и пошиву изделия, крайне важно сначала выполнить основные измерения фигуры и определить подходящий размер по представленной таблице.

- Завяжите на талии узкую ленту или тесьму и оставьте ее на все время проведения измерений.
- Запишите все измерения, по ним вы сможете определить, какой размер вам наиболее подходит.
- Обведите в таблице размерных признаков значения, которые ближе всего к вашим измеренным величинам или совпадают с ними. Скорее всего, некоторые цифры будут находиться в разных колонках. Это означает, что при выборе размера следует ориентироваться на ключевые измерения для конкретного изделия. А в некоторых случаях выкройки деталей потребуют подгонки по фигуре.
- Для плечевых изделий (платья, блузки, жакеты и т. п.) ориентируйтесь на обхват груди, а для поясных изделий (юбки, брюки) — на обхват бедер. Сверяйте измерения фигуры только со значениями в таблице. Можно измерить и выкройки, но **важно знать:** в выкройке, как правило, уже включены различные прибавки на свободное облегание, в зависимости от модели.
- Если ваш рост значительно отличается от данного в таблице в большую или меньшую сторону, вам необходимо внести изменения в выкройку — удлинить или укоротить детали соответственно.

## ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Проводить измерения фигуры следует в нижнем белье. Следите, чтобы сантиметровая лента при измерении не утягивала тело, она должна свободно облегать фигуру.

## КАК ВЫПОЛНЯТЬ ИЗМЕРЕНИЯ

### Рост

Измеряется от макушки до пола.

### Обхват талии

Измеряется вокруг самого узкого участка в области талии, чуть выше пупка.

### Обхват груди

Измеряется вокруг грудной клетки по самым выступающим точкам. Следите, чтобы сантиметровая лента располагалась горизонтально.

### Обхват бедер

Измеряется по наиболее выступающим точкам бедер и ягодиц. Сантиметровая лента должна располагаться горизонтально.

### Длина спины до талии

Измеряется от седьмого шейного позвонка до повязанной на талии ленты.

### Обхват руки (плеча)

Сантиметровая лента проходит вокруг самой широкой части руки.

### Длина рукава от горловины

Измеряется от горловины посередине плечевого ската, затем по согнутой в локте руке до точки на 1 см ниже запястья.

### Высота сидения

Сядьте прямо на плоский стул. Измеряется вертикальное расстояние от линии талии сбоку до сидения.

**ВНИМАНИЕ!** Сантиметровая лента не должна огибать выпуклость бедра! Для данного измерения **лучше использовать линейку**.

**СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕРЕНИЯ НЕ ВХОДЯТ В ТАБЛИЦУ, НО ОНИ ТАКЖЕ ВАЖНЫ.**

### Длина ноги

#### (по внутренней поверхности)

Измеряется от паховой области по внутренней стороне ноги до пола.

### Обхват бедра


Измеряется вокруг ноги — в самой широкой области бедра.

### Длина плечевого изделия

Измеряется от седьмого шейного позвонка посередине спины до предполагаемого низа изделия в готовом виде.

### Длина поясного изделия

Измеряется от нижнего края ленты на талии до предполагаемого низа изделия в готовом виде.




**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!**  
**УЛУЧШЕННЫЕ ВЫКРОЙКИ!**  
Они оптимизированы для улучшения посадки изделий на фигуре и теперь больше соответствуют параметрам в таблице размеров. Сама таблица осталась без изменений.

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ДЛЯ ЖЕНЩИН РОСТОМ 172 CM, РАЗМЕР ЧАШКИ БЮСТГАЛЬТЕРА – С

| Размер                    | 34   | 36   | 38   | 40   | 42   | 44   | 46   | 48   | 50   | 52   | 54   | 56   |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                           | S    | S    | M    | M    | L    | L    | XL   | XL   | XXL  | XXL  | XXXL | XXXL |
| Обхват груди              | 83   | 87   | 91   | 95   | 99   | 103  | 107  | 113  | 119  | 125  | 131  | 137  |
| Обхват талии              | 67   | 70   | 73   | 77   | 81   | 85   | 89   | 95   | 101  | 107  | 113  | 119  |
| Обхват бедер              | 92   | 95   | 98   | 102  | 106  | 110  | 114  | 120  | 126  | 132  | 138  | 144  |
| Длина спины до талии      | 41,6 | 41,8 | 42   | 42,2 | 42,4 | 42,6 | 42,8 | 43   | 43   | 43   | 43   | 43   |
| Обхват руки (плеча)       | 28   | 29   | 30   | 31,5 | 33   | 34,5 | 36   | 38   | 40   | 42   | 44   | 46   |
| Длина рукава от горловины | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 74,5 | 75,5 | 76,5 | 77,5 | 78,5 | 79,5 | 80,5 | 81,5 |
| Высота сидения            | 26   | 26,5 | 27   | 27,5 | 28   | 28,5 | 29   | 29,5 | 30   | 30,5 | 31   | 31,5 |



# КАК ПЕРЕСНЯТЬ ВЫКРОЙКИ



52  
50  
48  
46  
44  
42  
40  
38

В описании каждой модели указано, на каком листе находятся выкройки к ней. Все детали одной модели имеют один цвет.

## Как различать выкройки на листе

Номера выкроек на листе соответствуют номерам на плане раскладки, представленном в описании. Контуры деталей разных размеров имеют разное начертание. Размеры обозначены у соответствующих линий.

## Копирование деталей

Обведите детали нужного размера фломастером или маркером. Положите прозрачную бумагу для выкроек (кальку) поверх листа с выкройками и скопируйте выкройки по контуру. Перенесите все символы, метки, внутренние линии и надписи на выкройки. Красная линия между двумя метками означает, что в этом месте должен быть сгиб или складка. Некоторые детали, например обтачки, располагаются внутри основной детали, их нужно скопировать отдельно.

## Зеркально скопировать (выполнить в разворот)

Иногда на листе выкроек дается половина детали, из которой нужно сделать целую. Расположите скопированную половину детали повторно на бумаге и вырежьте еще раз. Так вы получаете две части детали, которые нужно склеить по средней линии (оси симметрии), чтобы получилась целая деталь.




## Линии соединения частей выкроек

Некоторые крупные детали на листе выкроек разделены на части. После копирования их нужно склеить по указанным линиям, совмещая одноименные контрольные метки.



## Линии разрезов

Некоторые детали нужно разрезать на части перед тем, как выкраивать из ткани (если в модели предусмотрены кокетки, рельефы, отделочные швы и т. п.). Если даны несколько вариантов длины моделей, следует определить длину выбранной модели и подрезать выкройки деталей по указанным линиям.



## Начертить детали в виде прямоугольников

Простые прямоугольные детали, например листочка кармана или пояс, не даются на листе выкроек. Их необходимо начертить самостоятельно. Чертеж детали и все параметры без учета припусков на швы даются в описании. Линия сгиба обозначена пунктиром.



## СКОЛЬКО НУЖНО МАТЕРИАЛА?

Расход материала указан на плане раскладки выкроек в описании к модели.

● В описаниях план раскладки дается для материалов шириной 140 см. Если ваш материал имеет другую ширину, следует продумать, сколько материала понадобится в вашем случае. Можно разложить выкройки на столе, обозначив ширину предполагаемого материала, чтобы примерно понять, как оптимально сделать раскладку и какое количество материала необходимо.


● Если материал имеет крупный рисунок, рисунок в клетку или полоску (требующий подгонки), ткани потребуется больше, поскольку детали раскладываются с учетом расположения швов, так чтобы рисунок красиво смотрелся в готовом изделии;

● **принт/монораппорт** — это один крупный рисунок на материале;

● **важно:** хлопковые и льняные материалы дают усадку после стирки; необходимо выстирать, высушить и тщательно отутюжить ткань перед раскроем.

## РАСПОЛОЖЕНИЕ ВЫКРОЕК НА МАТЕРИАЛЕ

Располагайте детали в одном направлении, учитывая направление ворса и/или рисунок ткани.



Детали следует выкраивать в направлении нитей основы (на трикотажных полотнах — в направлении петельных столбиков). Линия направления нитей основы всегда указана на выкройках. Следите, чтобы эта линия шла параллельно кромке материалов.

**Важно!** Смотрите план раскладки: некоторые детали нужно выкроить несколько раз.

## РАСКРОЙ ДЕТАЛЕЙ ИЗ МАТЕРИАЛА

### Сгиб материала

Сгиб, который образуется при складывании материала вдвое.

### Раскладка материала в сгиб

Сложите материал пополам лицевой стороной внутрь, соединив кромки друг с другом.

### Раскладка материала в разворот

Разложите материал лицевой стороной вверх. Выкраивать правую и левую детали изделия нужно в зеркальном отражении.

### Раскладка материала в сгиб, кромками встык

Сложите материал в два слоя, располагая кромки встык или перегибая материал на необходимую ширину. Сгибы получаются с двух сторон.



**Важно!** Редакция журнала не может нести ответственность за возможные ошибки в расчете количества материала или его выбор. Чтобы избежать проблем, сначала следует выполнить макет модели из недорогого материала, напоминающего по свойствам материал изделия, затем выполнить примерку на фигуре, откорректировать посадку, размер и местоположение отделочных деталей и т. д., и после этого выкраивать изделие из основного материала.

## ПРИПУСКИ НА ШВЫ И ПОДГИБ

### Выкройки деталей изделия не содержат припуски на швы!

Поэтому при раскрое к срезам необходимо добавить припуски:

- 1 см — к фигурным (дугообразным) срезам деталей и срезам обтачек;
- 1 см — припуск на шов в нижней части проймы, который у плечевого среза увеличивается до 3 см.
- 2 см — по окату рукава;
- 2 см — для остальных швов;
- 3-6 см на подгиб низа;
- 1 см — по периметру прямоугольных деталей.

B10

Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode. Ничто из этого документа или выкройки не может быть сохранено в электронном виде, опубликовано либо воспроизведено любым другим способом, полностью или частично, без письменного разрешения издательства.

© 2020. Издательский дом «Бурда». Перевод с голландского. 2020

C10


9с



# ШИТЬЕ ТЕХНОЛОГИЯ


## КРОМКА ДЛЯ ШВОВ

Срезы горловины, проймы и плечевые срезы деталей из эластичных материалов не должны растягиваться. Поэтому для укрепления этих срезов используется специальная узкая клеевая лента — кромка для швов. Горячим утюгом приклеить кромку клеевой стороной к изнаночной стороне детали вдоль или поверх линии указанного среза.




## НАДСЕЧКА ПРИПУСКОВ ВДОЛЬ ШВОВ

Надсечь припуски указанного шва в нескольких местах, не доходя до строчки 2 мм.



## НАДСЕЧКИ В УГЛАХ

Надсечь припуски указанных швов в углу по биссектрисе угла, не доходя до строчки 2 мм.



## СКЛАДКИ


Перенести линии складок с выкройки на деталь с помощью копировальных стежков. Расположить деталь лицевой стороной вверх. Заложить складку в направлении, указанном стрелкой, перегибая материал по намеченным линиям. Заколоть складку булавками.




Наметать припуск складки по соответствующему срезу детали. Аналогично заложить другие складки.

## ПОТАЙНАЯ ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ


Стачать срезы деталей изделия до метки, определяющей длину застежки.




Открыть застежку-молнию. Наложить одну часть застежки-молнии внешней стороной вниз на лицевую сторону припуска шва так, чтобы звенья застежки-молнии располагались строго на линии шва, и приметать мелкими прямыми стежками. Закрывать застежку-молнию, чтобы проконтролировать, что обе части застежки-молнии находятся на одном уровне. Уровень верхнего конца другой части застежки-молнии можно отметить булавкой на соответствующем припуске застежки.




Наложить и приметать вторую часть застежки-молнии по аналогии с первой.




Открыть застежку-молнию. Сместить замок застежки до конца вниз. Установить специальную лапку для притачивания застежек-молний или однорожковую лапку и расположить ее как можно ближе к звеньям застежки, отгибая их.



Притачать одну часть застежки-молнии сверху вниз, прокладывая строчку рядом с отогнутыми звеньями (т. е. по линии шва изделия). Притачать вторую часть застежки-молнии снизу вверх, также прокладывая строчку рядом с отогнутыми звеньями.




Закрывать застежку-молнию. Внизу с изнаночной стороны проложить несколько прочных поперечных стежков, ограничивающих длину застежки и закрепляющих звенья. Теперь можно подрезать (при необходимости) лишнюю длину застежки-молнии. Настроить ленты застежки-молнии по припускам шва (не обязательно).




## ЗАСТЕЖКА БРЮК С ЗАСТЕЖКОЙ-МОЛНИЕЙ И ОТКОСКОМ

Подрезать припуск по внутреннему (здесь: левому) краю застежки до ширины 2 см от средней линии передней части брюк.



Стачать средние срезы передних частей брюк от застежки и не доходя до шаговых срезов ок. 3 см. Заутюжить припуск шириной 1 см по внутреннему краю застежки на изнаночную сторону.




◁ C10

9d




D10 ▷


Приколоть/приметать одну часть застежки-молнии к внутреннему краю застежки брюк так, чтобы звенья застежки-молнии располагались рядом (2-4 мм) с краем застежки изделия.



Перегнуть откосок вдоль посередине изнаночной стороной наружу и обтачать нижние срезы детали. Подрезать излишки шва обтачивания, вывернуть откосок на лицевую сторону, выправить обтачанный край и заутюжить вдоль посередине. Приколоть/приметать откосок поверх застежки-молнии.




Соединить все детали сквозной машинной строчкой, прокладывая ее в край. Заутюжить припуск по внешнему (здесь: правому) краю застежки (= цельнокроеная обтачка) на изнаночную сторону. Наложить, совмещая средние линии, внешний край застежки изделия на внутренний край, совмещая средние линии. Расправить края застежки, сметать или сколоть их.




Приколоть и притачать свободную ленту застежки-молнии только к цельнокроеной обтачке внешней стороны застежки, прокладывая строчку на расстоянии 2 см от края застежки.


Проложить с лицевой стороны отделочно-закрепляющую строчку вдоль внутреннего края цельнокроеной обтачки, отгибая откосок, чтобы он не попал под строчку. С лицевой или изнаночной стороны выполнить закрепку у нижнего конца застежки, фиксируя откосок.




## ВТАЧИВАНИЕ РУКАВА В ПРОЙМУ




Сложить рукав вдоль посередине лицевой стороной внутрь, совмещая продольные срезы. Сколоть булавками, сметать, а затем стачать продольные срезы; шов разутюжить или заутюжить. Вывернуть рукав на лицевую сторону.



Вдоль верхнего участка оката рукава проложить одну или две параллельные строчки для последующего получения посадки по окату рукава.




Расположить изделие изнаночной стороной к себе, вложить в пройму подготовленный рукав, совместить линии швов, контрольные метки и со стороны рукава вколоть нижний участок оката рукава в пройму до контрольных меток. Стянуть верхний участок оката рукава строчками так, чтобы длина оката стала равной длине проймы.




Равномерно распределить посадку по окату рукава. Приколоть окат рукава в точке плечевого шва. Со стороны рукава вколоть верхний участок оката рукава в пройму. Вметать рукав в пройму (со стороны рукава) с посадкой в верхней части оката. Аккуратно сутюжить посадку по окату рукава так, чтобы передний край подошвы утюга заходил за линию шва на 1 см.

Втачать рукав в пройму (со стороны рукава), прокладывая строчку точно по линии шва, при этом надо следить за тем, чтобы на деталях не образовывались случайные складки или защипы (даже самые мелкие). Если ширина шва втачивания рукава была больше 1 см, подрезать шов до этой величины. Шов втачивания рукава на верхнем участке направить на рукав.


## СБОРКИ



Ослабить натяжение верхней нитки в швейной машине и проложить две параллельные строчки по припускам указанных для ссбаривания деталей. Строчки ссбаривания прокладываются на 3 мм выше и ниже линии шва (но если на материале остаются следы от прокола иглой, то строчки прокладываются по припуску с расстоянием между ними 5-6 мм). Оставить длинные концы ниток в начале и конце строчек. Прервать строчки в местах пересечения линии сборки швами детали, чтобы швы не ссбаривать.



Вколоть булавку у одного конца участка сборки. Закрепить концы ниток за головку булавки. Ссбарить срезы или участки срезов до указанной длины; равномерно распределить сборки.



Сколоть булавками срезы соединяемых деталей, располагая булавки перпендикулярно ссборенному срезу. Установить нормальное натяжение нити и длину стежка на швейной машине. Стачать срезы деталей, вынимая булавки по ходу движения иглы швейной машины. Удалить временные строчки ссбаривания и, при необходимости, приутюжить шов.

E10

# 5 ПЛАТЬЕ-РУБАШКА ...

Длина по средней линии спинки 99,5 см.

## ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

| 34 и 36                                                                                                                                                                                              | 38 и 40 | 42 и 44 | 46 и 48 | 50     | 52 и 54 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|
| Основной материал, ширина 140 см.<br>Если вы используете материал с монораппортным рисунком,<br>то лучше взять с собой в магазин выкройки платья, чтобы<br>правильно подобрать количество материала. |         |         |         |        |         |
| 2,10 м                                                                                                                                                                                               | 2,20 м  | 2,25 м  | 2,30 м  | 2,35 м | 2,75 м  |



**Дополнительно:** клеевой прокладочный материал (например, флизелин Н 180),  
13 пуговиц.

## РАСКРОЙ:

- перед
- стойка воротника – внешняя и внутренняя
- воротник – верхний  
и нижний
- спинка
- рукав
- карман
- треугольная вставка

**Важно!** Объединить части выкроек **1** и **4** в цельные детали, соединяя знаки  $\bigcirc$   $\bullet$  детали **1** и  $\star$   $\square$  детали **4**. Подрезать левую деталь переда **1** по указанной линии. Подрезать деталь **5** до указанной длины. Детали **2, 3, 4** и **7** выполнить в разворот.

## ПЛАН РАСКЛАДКИ:

- Разложить детали на ткани в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Проконтролировать наличие левых и правых деталей.
- Продублировать прокладкой участки деталей, отмеченные серым цветом на планах раскладки, а также внутреннюю стойку **2** и нижний воротник **3**.

## ПОШИВ:

### Вытачки

- Обработать вытачки на перед **1**.


### Левая часть переда

- Отгнуть припуск планки левой части переда **1** на изнаночную сторону и приутюжить. Перегнуть планку вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать нижний конец планки. Вывернуть планку на лицевую сторону и притачать по внешнему срезу на ширину планки.

### Планка застежки правой части переда

- Наметить с помощью копировальных стежков **1-ю, 2-ю** и **3-ю** линии сгибов на правой планке застежки **1**.
- Заутюжить планку по **1-й** линии сгиба лицевой стороной наружу. Отгнуть внутреннюю сторону планки по **3-й** линии сгиба лицевой стороной внутрь и наложить на внешнюю сторону планки. Припуск к продольному срезу внутренней стороны планки заутюжить по линии **С** на изнаночную сторону. Обтачать нижние срезы планки. Вывернуть планку.
- Заутюжить внутреннюю сторону планки по **3-й** линии сгиба. Обметать **12** петель на внутренней планке.

Основной материал, размеры 34–50  
1/2 ширины ткани = 70 см



кромка ткани, лицевой стороной вверх

plak-/lijmvlak - niet afknippen

F10 ▶

◀ E10



6. Продольный сгиб внутренней стороны планки настроить по 2-й линии сгиба, прокладывая строчку с лицевой стороны изделия сверху вниз, насколько возможно. Перегнуть планку с петлями для пуговиц лицевой стороной внутрь и приутюжить планку. Закрепить промежутки между петлями несколькими стежками. Закрепить верхний участок планки по срезу горловины **В**.

#### Складка-ножницы на спинке

7. Наметить линии складок копировальными стежками на спинке **4**. Заложить складку лицевой стороной внутрь, совмещая линии **А**, и стачать складку на 5 см вниз от верхнего среза. Заутюжить припуск складки в сторону правого плечевого среза и наметать припуск складки по срезу горловины.

8. Заложить складку лицевой стороной внутрь, совмещая линии **С**, и стачать складку на 5 см вниз от верхнего среза. Заутюжить припуск складки в сторону левого плечевого среза и наметать припуск складки по срезу горловины.

#### Карманы в швах

9. Наложить подкладку кармана **6** лицевой стороной на лицевую сторону переда по разметке и обтачать вход в карман. Надсечь припуски шва в концах строчки.

10. Отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону. Проложить отделочную строчку вдоль входа в карман.

11. С изнаночной стороны наложить другую часть подкладки кармана и стачать внешние срезы.

#### Воротник со стойкой

12. Стачать плечевые срезы переда и спинки.

13. Сложить верхний и нижний воротники **3** лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы отлета и концов воротника. Подрезать излишки припусков шва обтачивания, вывернуть воротник, выправить обтачные края. Проложить отделочную строчку по обтачным краям воротника.

14. Сметать срезы **Е** внутренней стойки **2** и верхнего воротника. Заутюжить внутрь срез горловины **В** внутренней стойки на изнаночную сторону и приметать.

15. Наложить внешнюю стойку на нижний воротник и приколоть. Обтачать срезы **Е** стоек, втачивая воротник. Подрезать излишки припусков шва, вывернуть стойку изнаночными сторонами внутрь, выправить края.

16. Втачать внешнюю стойку в горловину изделия с лицевой стороны. Надсечь припуски в нескольких местах вдоль шва **В**, не доходя 2 мм до строчки. Шов заутюжить на стойку. Настрочить сгиб внутренней стойки в край по шву втачивания внешней стойки, прокладывая строчку с лицевой стороны изделия. Не прерывая строчки, проложить отделочную строчку по краям стойки.

#### Рукава

17. Втачать рукава **5** в проймы изделия, совмещая контрольные знаки. Настрочить швы пройм по изделию.

18. Сложить перед и спинку лицевыми сторонами друг к другу, сложить рукава вдоль посередине, обработать продольные швы рукавов и, не прерывая строчку, обработать боковые швы изделия, оставляя открытыми входы в карманы.

#### Треугольные вставки


19. Перегнуть вставку **7** пополам, сметать срезы **Ф**. Притачать треугольную вставку к боковым срезам переда и спинки на участках **Ф**, совмещая метки.

20. Обработать низ изделия швом вподгибку шириной 0,75 см и, не прерывая строчку, настрочить швы притачивания **Ф** треугольных вставок.


#### Завершение обработки

21. Обработать низ рукавов швом вподгибку шириной 2 см.

22. Обметать петлю на стойке воротника. Пришить пуговицы.



**Обратите внимание!** Первые листы выкройки содержат оригинальное описание пошива на нидерландском языке. Эти листы печатать не обязательно!



plak-/lijmvlak - niet afknippen

◀ G10

9h





9b

## СЛОВАРЬ

AANSLUITLIJN - линия соединения  
 AFKNIPLIJN BOVENZAK - линия отреза, подкладка кармана  
 AFKNIPLIJN MODEL - линия отреза  
 AFKNIPLIJN RECHTS - линия отреза, правая деталь  
 AFKNIPLIJN ZAKINGANG - линия отреза, вход в карман  
 BELEGLIJN - линия/срез обтачки, подборта  
 BELEG - обтачка, подборт  
 DEEL - деталь  
 DOORKNIPLIJN - линия разреза/прореza  
 DRUKKER - кнопка  
 FIGUURNAAD - вытачка  
 HALS - горловина  
 Кпоор - пуговица  
 KNOOPS GAT - прорезная петля  
 Kleplijn - линия клапана  
 LINKS - слева, левая деталь  
 M.A. - MIDDENACHTER - ср. лин. спинки/зад. ср. лин. детали  
 M.A. R.V.DR. - MIDDENACHTER RECHT VAN DRAAD - ср. лин. спинки/зад. ср. лин. детали, напр. нити основы  
 M.V. - MIDDENVOOR - ср. лин. переда/пер. ср. лин. детали  
 M.V. R.V.DR. - MIDDENVOOR RECHT VAN DRAAD - ср. лин. переда/пер. ср. лин. детали, напр. нити основы  
 NESTEL - люверс  
 OPENING RECHTS - открытый участок/отверстие, правая деталь  
 OVERNEEMIJN - скопировать по этой линии

PLOOI - складка  
 PLOOILIJN - линия складки  
 RECHT VAN DRAAD - направление нити основы  
 RIMPELEN - сосборить  
 RITS - застежка-молния  
 RITS LINKS MODEL - застежка-молния, слева/левая деталь  
 R.V.DR. - направление нити основы  
 SPLIT - застежка/разрез/шлица  
 SPLIT MODEL - застежка/разрез/шлица  
 STIKLIJN - линия строчки/шва  
 STIKLIJN MODEL - линия строчки/шва  
 STIKLIJN PLOOI - линия стачивания складки  
 VERLENGEN - удлинить  
 VOOR - передняя часть, к переду  
 VOUWLIJN - линия сгиба  
 VOUWLIJN BELEG - линия сгиба обтачки/подборта  
 VOUWLIJN BELEG MODEL - линия сгиба обтачки/подборта  
 VOUWLIJN BELEG SPLIT - линия сгиба обтачки/подборта, застежка/разрез/шлица  
 VOERINGLIJN - линия (срез) подкладки  
 ZAKINGANG - вход в карман  
 ZIJNAAD - боковая линия/шов  
 ZAK - карман  
 ZAKLIJN - линия притачивания кармана  
 ZELFKANT - кромка ткани  
 ZELFKANT STOF ENKEL - кромка ткани, материал в один слой



◀ A9

B9 ▶

8b

