

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

123 Платье ●●●

Размеры для невысоких 17, 18, 19, 20, 21

Длина от талии 65 см.

Вам потребуется:

Креп 2,45–2,45–2,45–2,55–2,55 м шириной 135 см; флизелин G 785; 1 потайная застежка-молния длиной 22 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; 4 кнопки для пришивания; 8 пуговиц.

Рекомендуемые ткани: мягко драпирующиеся плательные ткани.

Бумажная выкройка:



Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Детали a–d вычертить прямо на ткани.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см. Для деталей a–d припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

- | | |
|--|----|
| 1 Лиф переда со сгибом | 1x |
| 2 Лиф спинки со сгибом | 1x |
| 3 Рукав | 2x |
| 4 Обтачка горловины переда со сгибом | 1x |
| 5 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1x |
| 6 Средний клин юбки со сгибом | 2x |
| 7 Промежуточный клин юбки | 4x |
| 8 Боковой клин юбки | 4x |
| a) 2 планки рукавов длиной по 64–64,5–65–65,5–66 см и шириной по 7 см, включая припуски; | |
| b) 2 манжеты длиной по 23,5–24–24,5–25–25,5 см и шириной по 15 см, включая припуски; | |




c) 2 косые бейки для окантовки разрезов рукавов длиной по 17 см и шириной по 3 см, включая припуски;

d) припуск под застежку левого края застежки длиной 11 см и шириной 7 см, включая припуски.

Прокладка: см. детали и участки деталей на плане раскладки, выделенные серым цветом.

План раскладки

Креп шириной 135 см



Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

Пошив:

■ На лифе переда стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз.

■ Выполнить плечевые швы на платье и на обтачке горловины.

■ Обтачку притачать к срезу горловины лицевой стороной к лицевой стороне. Припуски шва срезать близко к строчке. Обтачку отвернуть вверх и настроить на припуски шва притачивания близко к шву. Обтачку горловины отвернуть на изнаночную сторону и пришить к припускам плечевых швов.

■ На лифе платья выполнить боковые швы, оставив в левом боковом шве открытым разрез для потайной застежки на молнию.

■ Припуск под застежку сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. На концах припуска под застежку стачать короткие срезы. Припуск под застежку вывернуть и приутюжить. Продольные срезы припуска под застежку вместе к краю разреза лифа спинки, при этом припуск по нижнему срезу лифа спинки выступает. Припуск под застежку отвернуть вперед, припуски шва притачивания заутюжить на лиф спинки. Припуск по краю разреза лифа переда заутюжить на изнаночную сторону. К припуску переднего края разреза пришить верхние части 2 кнопок, при этом иглу на лицевую сторону не выводить. Нижние части кнопок пришить к припуску на застежку соответственно верхним частям кнопок.

■ Нижние срезы лифов переда и спинки присборить до длины по 33–35–37–39–41 см.

■ На передних и задних клиньях юбки стачать рельефные срезы — промежуточные клинья юбки притачать к средним клиньям юбки, боковые клинья юбки — к промежуточным клиньям юбки. На юбке выполнить правый боковой шов. Припуски швов разутюжить.

■ Вдоль левых боковых срезов притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 2. Выполнить левый боковой шов от низа до нижнего конца потайной застежки на молнию. Припуски шва разутюжить.

■ На лифе платья припуск по переднему краю разреза еще раз разложить. Юбку приколоть к лифу платья, при этом припуск по переднему краю разреза лифа платья выступает. Припуск переднего края разреза

отвернуть на лицевую сторону и приколоть поверх юбки к срезам притачивания юбки. Юбку притачать к платью. Припуск по краю разреза лифа платья отвернуть на изнаночную сторону, припуски шва притачивания юбки отвернуть вверх.

■ Каждую планку рукава сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь, продольные срезы стачать. Припуски шва срезать до ширины 1 см и разутюжить на краю гладильной доски. Планку вывернуть и сложить так, чтобы шов лежал посередине с задней стороны, приутюжить. Планку наложить на рукав, конец планки приметать к верхнему срезу рукава между поперечными метками. Планку приколоть по поставленным меткам пуговиц, при этом между пуговицами планка должна быть на 1 см длиннее, чем расстояние между пуговицами. Планку закрепить на рукаве пуговицами. Нижний конец планки приметать к нижнему срезу рукава между поперечными метками.

■ Разрезы рукавов — выполнить по разметке. Край разреза разложить в прямую линию и притачать как можно ближе к одному продольному срезу окантовочной бейки (a). Бейку заутюжить поверх шва притачивания на разрез, затем сложить до ширины 1 см, с изнаночной стороны подвернуть и приметать над швом притачивания. С лицевой стороны бейку отстрочить вдоль шва притачивания близко к шву, закрепляя внутренний срез. У нижнего конца разреза бейку с изнаночной стороны сшить наискосок, как вытачку. Окантовку передних краев разрезов отвернуть на изнаночную сторону, внизу приметать.

■ На рукавах выполнить швы. Нижние срезы рукавов присборить.

■ Манжеты. Каждую манжету притачать к нижнему срезу рукава. Припуски шва притачивания и припуск по другому продольному срезу манжеты заутюжить на манжету. Манжету сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь, на концах манжеты стачать короткие срезы. Вывернуть. Внутренний заутюженный срез манжеты приметать. Манжету отстрочить вдоль шва притачивания близко к шву. Манжету закрыть на кнопку.

■ Рукава втачать, припосадив их по окатам. ■ Припуск на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

Это надо знать

Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спираль ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на

нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настроить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Стачать срезы деталей кроя ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец

застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

