

Данные для разных размеров указаны последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

115 Жилет

Размеры 34, 36, 38, 40, 42
Длина по спинке ок. 93 см.

Вам потребуется

Смешанная шерстяная ткань 2,10 м шириной 140 см для всех размеров; флизелин G 785; 1 большая кнопка для пришивания; лоскут подкладочной ткани для мешковины карманов.

Рекомендуемые ткани: среднетяжелые шерстяные или смешанные ткани.

Бумажная выкройка

Переснять детали выкройки. Обратить внимание на линии и данные именно для модели 115. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Деталь а вычертить прямо на ткани.

Припуски

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см. Для детали а припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой

Из смешанной шерстяной ткани:

21 Полочка	2х
22 Спинка	2х
23 Боковая часть	2х
24 Подборт	2х
25 Обтачка горловины спинки со сгибом	1х
26 Обтачка проймы	2х
27 Мешковина кармана	2х

а) завязывающийся пояс длиной 167–171–175–179–183 см и шириной 13 см, включая припуски.
Из лоскута подкладочной ткани: деталь 27.


Подкладка: приутюжить к деталям 24–26 с изнаночной стороны.

Пошив

■ Выполнить передние рельефные швы (контрольная метка 1), при этом полочки приподнять между метками и оставить открытыми входы в карманы между поперечными метками. В начале и в конце строчек выполнить закрепки. Припуски швов обметать и разутюжить. Мешковину каждого кармана из подкладочной ткани притачать к припуску входа в карман полочки между поперечными метками. Мешковину кармана из основной ткани притачать к припуску входа в карман боковой части. Мешковины кармана заутюжить на полочку и стачать. Припуски шва обметать вместе.


■ На частях спинки стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки.

■ Выполнить средний шов спинки от верха до метки шлицы. В начале и в конце строчки



Выкройка с красными контурами на листе выкроек В

Детали 21–27
размер 34
размер 36
размер 38
размер 40
размер 42



выполнить закрепки. Припуски шва и обтачки шлицы обметать. Припуск правой части спинки надсечь в уголке у верхнего конца припуска под шлицу. Припуски среднего шва спинки разутюжить, обтачки шлицы заутюжить на левую часть спинки. Припуск по продольному срезу припуска под шлицу правой части спинки заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Верхние концы обтачки левого края шлицы и припуска под шлицу приколоть к левой части спинки, с лицевой стороны у верхнего конца шлицы проложить строчку наискосок по разметке. В начале и в конце строчки выполнить закрепки.

■ Выполнить рельефные швы по спинке (контрольная метка 2). Припуски швов обметать и разутюжить.

■ Обтачки пройм притачать к обтачке горловины спинки (контрольная метка 5) и к подбортам (контрольная метка 4). Припуски швов разутюжить. Внутренние срезы подбортов и обтачек обметать. Припуски по плечевым срезам подбортов и обтачки горловины спинки надсечь в

уголках и заутюжить на изнаночную сторону.

■ Подборта, обтачку горловины спинки и обтачки пройм приколоть к жилету лицевой стороной к лицевой стороне, совместив швы. Проложить строчки вдоль нижних срезов полочек, срезов бортов, пройм и среза горловины спинки. Припуски швов срезать близко к строчкам, на участках скругления надсечь, на уголках срезать наискосок. Припуски на подгибку низа срезать близко к строчке от срезов бортов, не доходя по ок. 2 см до внутренних срезов подбортов.

■ Подборта и обтачки отвернуть на изнаночную сторону, края выметать и приутюжить. Внутренние срезы подбортов и обтачек пришить вручную к припускам рельефных швов и среднего шва спинки.

■ **Плечевые швы.** Полочки наложить на спинку лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть плечевые срезы (контрольная метка 3), не закрепляя подборта. Припуски швов надсечь в уголках (рисунок 1). Припуски швов разутюжить и спрятать под подборта и обтачку горловины спинки. Заутюженные плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки шить вручную (рисунок 2).

■ Низ подбортов и обтачки шлицы еще раз разложить. Припуски на подгибку низа жилета обметать, заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками. Подборта и обтачки шлицы снова отвернуть на изнаночную сторону и пришить к подгибке низа.

■ Завязывающийся пояс сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь. Срезы стачать, оставив в шве открытым небольшой участок для выворачивания. В начале и в конце строчки выполнить закрепки. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках — наискосок. Пояс вывернуть, приутюжить.

■ По рельефным швам спинки от поперечных меток выполнить шлевки для завязывающегося пояса. Для этого закрепить по несколько нитей, нитяные перемычки туго обметать петлеобразными стежками.

■ Верхнюю часть кнопки пришить с изнаночной стороны к правому подвороту по разметке равномерными стежками, выводя иглу на лицевую/изнаночную сторону. Нижнюю часть кнопки пришить к левой полочке соответственно верхней части кнопки.




Рис. 1





Рис. 2

ЖЕНЩИНЫ, РОСТ 168 см

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Рост см	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
Обхват грудисм	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Обхват талиисм	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Обхват бедерсм	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Длина плечасм	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14
Длина рукавсм	59	59	60	60	61	61	61	61	62	62

План раскладки

Смешанная шерстяная ткань шириной 140 см



Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь. Деталь а выкроить в последнюю очередь из разложенного в один слой лоскута ткани.