

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

109 Платье •••

Размеры 36, 38, 40 и 42

Длина от талии 64 см.

Важно: модель выполнена из легкой прозрачной ткани, поэтому некоторые детали дублируются основной тканью.

Вам потребуется:

Вискозный креп 3,95–4,00–4,05–4,10 м шириной 150 см; флизелин G 785; 1 потайная застежка-молния длиной 40 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; 13 маленьких пуговиц.

Рекомендуемые ткани: легкие, прозрачные ткани.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Деталь 1 — осноровочное лекало, по которому выкраиваются детали кроя только после того, как на лоскутах ткани будут застроены защипы. Для внутренней части переда переснять деталь 1 второй раз только до линии подкладки (передний край).

На детали 1 метки петель поставлены для размера 36. Для размеров 38–42 метку верхней петли поставить на таком же расстоянии от горловины, как у размера 36. Метка нижней петли одна для всех размеров. Метки остальных петель поставить между верхней и нижней метками с одинаковыми интервалами.

Припуски:

На швы, по срезам и на подгибку низа — 1,5 см. По продольным срезам внутренней части переда припуски не выкраивать.

Раскрой:

1 Осноровочное лекало для переда

1 Внутренняя деталь переда

до линии подкладки 2х

2 Спинка со сгибом 2х

3 Рукав 2х

4 Воротник-стойка со сгибом 2х

5 Переднее полотнище со сгибом 1х


6 Заднее полотнище со сгибом 1х

7 Внутреннее полотнище со сгибом 2х

а) 2 Лоскута ткани для переда

длинной по 55 см и шириной по 45 см,

включая припуски;



Детали 1–7	
размер 36	-----
размер 38	-----
размер 40	-----
размер 42	-----

б) 2 манжеты длиной по 23–23,5–24–24,5 см и шириной по 4 см, в готовом виде 2 см;

с) 2 бейки для окантовки разрезов рукавов длиной по 15 см и шириной по 3 см, включая припуски. **Прокладка:** см. план раскладки.

Пошив:

- На лицевой стороне каждого лоскута ткани для переда (а) разметить сметочными нитками линии для защипов: первую линию на расстоянии 10 см от одного продольного среза лоскута (для правой и левой части переда симметрично); сгибы остальных 3 защипов — с интервалами 1,2 см. Лоскуты ткани сложить по размеченным линиям изнаночной стороной вовнутрь и приутюжить. Сгибы отстрочить на расстоянии 2 мм как защипы. Защипы отвернуть вбок и заутюжить. Лоскуты ткани сложить лицевыми сторонами, точно сколоть защипы. Осноровочное лекало для переда (деталь 1) наложить сверху и приколоть так, чтобы первый защип находился на расстоянии 2,5 см от линии середины переда. Вычертить припуски шириной 1,5 см, продольный срез обтачки остается без припуска. Выкроить части переда.

- На передне и спинке стачать вытачки. Также стачать вытачки на внутренних деталях. Глубины вытачек переда срезать до ширины 1 см и разутюжить. Вершины вы-

Это надо знать

Потайная застежка на молнию


Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спираль ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы

спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию. Стачать срезы деталей кроя ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.



чек приутюжить плоско. Глубины вытачек спинки заутюжить к линии середины. Внутренние детали переда сметать с деталями переда изнаночными сторонами, совместив передний край с линией сгиба обтачки. Внутреннюю деталь спинки приметать к спинке. Далее обрабатывать детали как однослойные.

- Цельнокроенные обтачки сложить по линии сгиба на изнаночную сторону и приутюжить. Сложенные вдвое обтачки отвернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Передние края отстрочить

по разметке. На правой части переда обметать петли. Правую часть переда наложить на левую часть переда, совместив линии середины переда, нижние срезы сметать.

- На верхней части платья выполнить правый боковой шов. Стачать плечевые срезы.

- **Воротник-стойка.** Детали воротника сложить лицевыми сторонами. Стачать по передним и верхним срезам, начав/закончив шов впереди точно у линии шва втачивания воротника. Припуски шва срезать близко к строчке.

Воротник вывернуть, приутюжить. Внешний воротник втачать в горловину, внутренний воротник подвернуть и приметать к шву втачивания. Воротник отстрочить вдоль шва втачивания близко к шву.

- На полотнищах выполнить правый боковой шов. Припуски шва срезать до ширины 7 мм, взять вместе и заутюжить в одну сторону. По верхнему срезу полотнища заложить и заметать складки в направлении стрелок. Юбку притачать к верху. Припуски шва заутюжить вверх.

- Потайную застежку-молнию притачать вдоль левых боковых краев — см. «Это надо знать». Верхние концы тесьмы застежки-молнии оставить свободными. Зубчики должны начинаться у метки разреза. Выполнить левый боковой шов выше и ниже застежки на молнию.


- На внутреннем полотнище выполнить швы, оставив открытым разрез для застежки-молнии. Внутреннюю юбку вложить в платье изнаночной стороной к изнаночной стороне и притачать к припускам шва притачивания юбки, при этом у разреза на максимально возможную длину. Край разреза внутренней юбки подвернуть и пришить к тесьмам потайной застежки-молнии. Оставшийся верхний край пришить к припускам. На платье и внутренней юбке припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и настрочить.

- На рукавах выполнить разрезы — см. модель 133. Выполнить швы рукавов. Манжеты — см. модель 133.

- Втачать рукава, припосадив их по окатам.

- На правом конце воротника и передних концах манжет обметать по одной петле.

План раскладки при ширине ткани 150 см



Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

Детали, выступающие на плане раскладки за сгиб ткани, выкроить в последнюю очередь из разложенного в один слой лоскута ткани. Правую и левую детали выкроить симметрично!