

burda

1/2016 style

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

119 А, В Брюки ●●●

Размеры для высоких 72, 76, 80, 84, 88

Длина от талии: А — 105 см, В — 99 см (верхний край брюк лежит на 5 см выше талии).


Ширина половинки брюк по нижнему краю: А — ок. 33 см, В — ок. 35 см.

Вам потребуется:

Брюки А. Трикотажное полотно с ворсованной/махровой изнаночной стороной 1,80–1,85–1,85–1,90–1,90 м шириной 135 см; 1 застежка-молния длиной 22 см; 1 плоская пуговица для внутренней застежки; флизелин G 710.

Брюки В. Креп-сатин 2,05–2,10–2,10–2,15–2,15 м шириной 135 см; 1 застежка-молния длиной 22 см; 1 плоская пуговица для внутренней застежки; флизелин G 785.

Рекомендуемые ткани: брючные ткани с эластаном или без него.



б) 2 шлевки длиной по 13,5 см и шириной по 12 см, включая припуски.

Прокладка: см. детали и участки деталей на плане раскладки, выделенные серым цветом. Прокладкой дублировать обтачку правого края разреза и одну деталь откоса. Прокладку приутюжить к обтачкам верхнего среза брюк.

Пошив:

Брюки А

Рекомендации по работе с трикотажными/вязаными полотнами: детали кроя из трикотажных/вязанных полотен стачиваются специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком.

■ На задних половинках брюк стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки.

■ На передних половинках брюк с изнаночной стороны стачать складки от верхних срезов до меток-стрелок складок. Складки заложить и заутюжить в направлении меток-стрелок, верху складки заметать.

■ Мешковину каждого кармана сложить с передней половинкой брюк лицевыми сторонами и притачать вдоль входа в карман. Мешковину отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву.

■ Мешковину кармана отвернуть на изнаночную сторону. Переднюю половинку брюк наложить на боковую часть передней половинки, совместив вход в карман с размеченной линией входа в карман, и приколоть. С изнаночной стороны стачать срезы мешковины. Вход в карман настрочить на боковую часть передней половинки брюк от верха до размеченной линии шва. Мешковину кармана приметать под верхний и боковой срез половинки брюк.

■ Выполнить боковые и шаговые швы.

■ Половинки брюк вложить одну в другую лицевой стороной к лицевой стороне. Единой строчкой стачать срезы банта ниже метки разреза для застежки на молнию и выполнить задний средний шов. Сзади припуски среднего шва разутюжить от верха до начала шагового скругления. На участке шагового скругления припуски шва приутюжить «на ребро». На обтачке верхнего среза брюк выполнить задний средний шов и боковые швы.

■ На обтачке верхнего среза брюк выполнить задний средний шов и боковые швы.

■ **Застежка на молнию и верхний край брюк.** Цельнокроеные обтачки разреза для застежки на молнию заутюжить на изнаночную сторону: справа — по линии середины переда, слева — не доходя 5 мм до линии середины переда. Застежку-молнию притачать под левый край разреза (припуск под застежку) в край, расположив зубчики застежки-молнии вплотную к сгибу. Край застежки сколоть, совместив линии середины переда. Свободную тесьму застежки-молнии притачать к обтачке правого края

разреза, не закрепляя переднюю половинку брюк. Детали откоса стачать лицевыми сторонами, оставив открытыми прямые срезы притачивания. Припуски шва срезают близко к строчке. Откос вывернуть, приутюжить. Срезы притачивания откоса обметать вместе. Откос подложить под левый край застежки и приколоть к обтачке, при этом припуск по верхнему срезу брюк выступает. Обтачку притачать к откосу вплотную к шву притачивания застежки-молнии. Обтачку правого края разреза отвернуть на лицевую сторону и приколоть к верхнему срезу брюк. Обтачку верхнего среза брюк приколоть к верхнему срезу брюк лицевой стороной к лицевой стороне. У правого края застежки припуск обтачки срезать по линии середины переда. Проложить строчку вдоль верхнего среза брюк. Обтачку верхнего среза отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву. У левого края застежки на молнию обтачку верхнего среза подвернуть. Обтачку верхнего среза и обтачку шлицы отвернуть на изнаночную сторону. У левого края застежки обтачку пришить к припускам шва притачивания откоса. Верхний край брюк отстрочить по разметке от отдельной строчки вдоль застежки на молнию.

■ Припуски на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.


Брюки В

Шить так же, как брюки А. Дополнительно выполнить завязывающийся пояс и шлевки. Шлевки приметать перед обтачиванием верхнего среза.

■ **Шлевки.** Каждую шлевку сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь, продольные срезы стачать. Шлевку вывернуть. Один конец шлевки приметать к верхнему срезу передней половинки брюк между швами складок лицевой стороной к лицевой стороне. Верхний край брюк и застежку на молнию выполнить так же, как для брюк А, закрепляя шлевки. Шлевки отвернуть вниз. Концы шлевок подвернуть и настрочить на передние половинки брюк в край (линии совмещения). На расстоянии по 5 см выше этих строчек проложить еще по одной строчке.

■ **Завязывающийся пояс.** Короткие срезы деталей пояса стачать лицевыми сторонами. Припуски шва разутюжить. Пояс сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь, концы пояса срезать наискосок. Стачать продольные и короткие косые срезы, оставив в шве открытым небольшой участок для выворачивания. Припуски шва срезают на уголках. Пояс вывернуть, приутюжить. Открытый участок шва зашить вручную. Пояс наложить на брюки на расстоянии 4,5 см от верхнего края брюк, совместив шов пояса с задним средним швом. Пояс притачать, проложив строчку точно в задний средний шов.


Детали 1–7
размер 72
размер 76
размер 80
размер 84
размер 88



Планы раскладки


Брюки А

Трикотажное полотно с ворсованной/махровой изнаночной стороной шириной 135 см



Брюки В

Креп-сатин шириной 135 см



Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для моделей 119 А и 119 В. Детали 1 и 4 удлинить на указанную величину.

Детали бумажной выкройки наложить на ткань/трикотажное полотно согласно плану раскладки и приколоть. Детали а и б вычертить прямо на ткани.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см. Для деталей а и б припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

Из трикотажного полотна с ворсованной/махровой изнаночной стороной/креп-сатина:

- | | |
|--|----|
| 1 Передняя половинка | 2x |
| 2 Боковая часть передней половинки, цельнокроеная с мешковиной кармана | 2x |
| 3 Мешковина кармана | 2x |
| 4 Задняя половинка | 2x |
| 5 Передняя обтачка верхнего среза | 2x |
| 6 Задняя обтачка верхнего среза | 2x |
| 7 Откосок левого края застежки на молнию | 2x |

Только для брюк В:

- а) 2 детали завязывающегося пояса длиной по 93–95–97–99–101 см и шириной по 13 см, включая припуски;

Ткань/трикотажное полотно сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.