

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.  
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

# 3 В Пуловер


### ПУЛОВЕР 3 А / РАЗМ. 34–44

С наступлением холодов уютный трикотажный пуловер с длинными рукавами никогда не будет лишним в твоём гардеробе.

Особенно когда он так красив, как наша модель с растительным принтом в осенней гамме! Если тебе нужен базовый вариант, используй однотонный материал.

#### ТКАНЬ

Бизластичное вискозное трикотажное полотно.




Длина по спинке  
ок. 68 см.

### ПУЛОВЕР 3 В / РАЗМ. 34–44

Красный бархат и изысканные рукава с объемной нижней частью превращают пуловер с воротником гольф в шикарный наряд, в котором ты будешь неотразима вечером! Днем скомбинируй пуловер с джинсами и лоферами.

#### ТКАНЬ

Бархат стретч на трикотажной основе.




Длина по спинке  
ок. 68 см.

### ПУЛОВЕР 3 С / РАЗМ. 34–44

Пуловер нежного оттенка с благородным блеском и широкой оборкой по нижнему краю покорит многих модниц. Такую модель можно носить по любому случаю. Она великолепно будет смотреться с белой блузкой, а также с комби-партнерами черного цвета: жакетом, брюками и шпильками.

#### ТКАНЬ


Бизластичное трикотажное полотно с люрексом.



Длина по спинке  
ок. 71 см.

# Как снимать мерки

ЧТОБЫ ПРАВИЛЬНО ОПРЕДЕЛИТЬ СВОЙ РАЗМЕР ПО ТАБЛИЦЕ, НУЖНО ГРАМОТНО СНЯТЬ МЕРКИ. СНИМАТЬ ИХ НУЖНО, НАХОДЯСЬ В НИЖНЕМ БЕЛЬЕ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОВЯЗАВ НА ТАЛИИ ЛЕНТУ. ГДЕ И КАК ПРОИЗВОДИТЬ ИЗМЕРЕНИЯ, ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ.



**1 Рост** измеряется от макушки до ступней (стоя прямо, без обуви).

**2 Обхват груди** измеряется по наиболее выступающим точкам груди.

**3 Обхват талии** измеряется поверх ленты, завязанной на талии.

**4 Обхват бедер** измеряется по наиболее выступающим точкам ягодиц.

Теперь нужно сравнить полученные мерки с данными таблицы Burda и максимально точно определить размер.

Главное правило: для блузок, платьев, жакетов и пальто основной меркой является обхват груди, для юбок и брюк — обхват бедер.

В случае необходимости можно изменить выкройку на столько сантиметров, на сколько снятые мерки расходятся с данными таблицы.

**ВАЖНО:** В выкройках Burda уже предусмотрены припуски на свободное облегание.

Поэтому следует не вымерять детали выкройки, а правильно снять мерки и максимально точно определить размер по таблице Burda.

Таблица размеров burda (данные приведены в см)

| Размеры        | 34  | 36  | 38  | 40  | 42  | 44  |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 Рост         | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| 2 Обхват груди | 80  | 84  | 88  | 92  | 96  | 100 |
| 3 Обхват талии | 62  | 66  | 70  | 74  | 78  | 82  |
| 4 Обхват бедер | 86  | 90  | 94  | 98  | 102 | 106 |



ОТВЕТ НА ЛЮБОЙ ВОПРОС ПО ШИТЬЮ И ВЫКРОЙКАМ BURDA ТЫ ВСЕГДА НАЙДЕШЬ НА САЙТЕ [BURDASTYLE.RU](http://BURDASTYLE.RU)

## ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

**А:** биэластичное вискозное трикотажное полотно 1,40–1,45–1,45–1,45–1,45 м шириной 140 см.

**В:** бархат стретч на трикотажной основе 1,85–1,85–1,90–1,90–1,90–1,95 м шириной 140 см; эластичная лента 50 см шириной 1 см.


**С:** биэластичное трикотажное полотно с люрексом 1,75–1,75–1,80–1,80–1,80–1,85 м шириной 140 см.

### Кроме того:

- карандаш • ножницы для бумаги
- сантиметровая лента • масштабная линейка • портновские булавки
- портновский мелок • ножницы для раскроя и маленькие ножницы для рукоделия • копировальное колесико и копировальная бумага burda • игла джерси • двойная игла швейной машины • ручная игла для шитья • английская булавка • нитки для шитья

**Рекомендуемые ткани:** только биэластичные трикотажные полотна.

## ПОДГОТОВКА ТКАНИ



Чтобы готовая вещь не села после первой стирки, мы рекомендуем перед пошивом выстирать трикотажное полотно и, если качество позволяет, высушить его в сушильной машине. Также предварительная стирка поможет избавиться от нежелательных примесей. Затем полотно следует хорошо отутюжить – это облегчит раскрой.

## ПЕРЕД РАСКРОЕМ

Детали бумажной выкройки для пуловеров приведены на листе выкроек 2. Они расположены так, что все детали можно вырезать. Модели представлены в размерах 34–44.

Каждый размер имеет определенные контурные линии. Таким образом, детали бумажной выкройки следует вырезать по контурным линиям соответствующего размера. Если вам потребуется одна модель в нескольких размерах, то детали бумажной выкройки со всей разметкой следует перенести на шелковую бумагу.

Для деталей а–с детали бумажной выкройки не предусмотрены. Их следует вычертить прямо на трикотажном полотне (см. план раскладки). Размеры, включая припуски шириной 1,5 см, приведены в разделе «Детали выкройки».

## РАСКРОЙ

### План раскладки

План раскладки находится на листе выкроек. Он показывает наиболее рациональный способ расположения деталей бумажной выкройки на трикотажном полотне. Как правило, трикотажное полотно складывают вдвое лицевой стороной внутрь. Сложенное вдвое трикотажное полотно не должно сдвигаться. Сначала следует приколоть/вычертить все детали бумажной выкройки и только затем выкроить их.

### Петельный столбик

Обратить внимание на то, чтобы стрелка направления петельного столбика была параллельна кромкам/сгибу полотна.

### Припуски

Детали бумажной выкройки не содержат припусков на швы и по срезам. Их следует вычертить прямо на трикотажном полотне (см. шаги 1 и 2).

## ДЕТАЛИ ВЫКРОЙКИ

### Пуловер А:


|                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 Перед со сгибом                                                                             | 1x |
| 2 Спинка со сгибом                                                                            | 1x |
| 3 Рукав                                                                                       | 2x |
| а) планка горловины длиной 41,5–42,5–43,5–44,5–45,5–46,5 см и шириной 5 см, включая припуски. |    |

### Пуловер В:

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 Перед со сгибом                                                          | 1x |
| 2 Спинка со сгибом                                                         | 1x |
| 3 Рукав                                                                    | 2x |
| 4 Волан рукава                                                             | 2x |
| б) воротник длиной 45–46–47–48–49–50 см и шириной 31 см, включая припуски. |    |

### Пуловер С:

|                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 Перед со сгибом                                                                             | 1x |
| 2 Спинка со сгибом                                                                            | 1x |
| 3 Рукав                                                                                       | 2x |
| а) планка горловины длиной 41,5–42,5–43,5–44,5–45,5–46,5 см и шириной 5 см, включая припуски; |    |
| с) 2 части оборки длиной по 71–73–75–77–79–81 см и шириной по 21 см, включая припуски.        |    |



Детали 1–4 на листе выкроек 2


|          |           |
|----------|-----------|
| Разм. 34 | ×—×—×—×—  |
| Разм. 36 | ○—○—○—○—  |
| Разм. 38 | — — — — — |
| Разм. 40 | — — — — — |
| Разм. 42 | - - - - - |
| Разм. 44 | — — — — — |

● изнаночная  
сторона

● лицевая  
сторона


● бумажная  
выкройка

📌 Стандартные рисунки могут отличаться  
в деталях от оригинальной модели.




## 1 А-С ДЕТАЛИ ПРИКОЛОТЬ К ТРИКОТАЖНОМУ ПОЛОТНУ

Кромки трикотажного полотна поочередно отвернуть к линии середины лицевой стороной внутрь. Детали бумажной выкройки наложить на полотно согласно плану раскладки и приколоть. План раскладки находится на листе выкроек. Вокруг деталей бумажной выкройки разметить на полотне с помощью линейки и портновского мелка припуски на швы, по срезам и на подгибку низа шириной 1,5 см. Детали выкроить.




## 2 А-С ДЕТАЛИ ПРИКОЛОТЬ К ТРИКОТАЖНОМУ ПОЛОТНУ

Оставшееся полотно сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь. Детали бумажной выкройки наложить на полотно согласно плану раскладки и приколоть. План раскладки находится на листе выкроек. Вокруг деталей бумажной выкройки разметить на полотне с помощью линейки и портновского мелка припуски на швы, по срезам и на подгибку низа шириной 1,5 см.




## 3 А-С ВЫЧЕРТИТЬ ОСТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ/РАСКРОЙ

Остальные детали (а, б, с) вычертить прямо на трикотажном полотне с помощью линейки и портновского мелка. Размеры, включая припуски шириной 1,5 см, приведены в разделе «Детали выкройки». У сгиба трикотажного полотна детали вычертить на половину длины. Все детали выкроить.




## 4 А-С ЛИНИИ ШВОВ И РАЗМЕТКА

Контуры всех деталей выкройки (линии швов и низа), а также все обозначенные на деталях бумажной выкройки поперечные метки перевести на изнаночную сторону деталей кроя с помощью копировального колесика и копировальной бумаги burda (см. инструкцию производителя).




## 5 А-С РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ТРИКОТАЖНЫМИ ПОЛОТНАМИ

Детали кроя из трикотажных полотен стачивают специальным эластичным стежком или узкой зигзагообразной строчкой. При работе с тонким трикотажем рекомендуется использовать иглу джersi с закругленным острием. При прокалывании она раздвигает петли полотна и, таким образом, не повреждает его. Для подгибки низа используется двойная игла швейной машины. Припуски обметывают зигзагом или на оверлоке.




## 6 А-С СКОЛОТЬ И СТАЧАТЬ ДЕТАЛИ

Перед стачиванием детали сложить лицевой стороной к лицевой стороне и сколоть портновскими булавками. Если булавки вколоты перпендикулярно линии шва, строчку можно проложить медленно, не вынимая их. Или: булавки можно удалять при стачивании по одной. Прерывая строчку, следует убедиться, что игла швейной машины осталась в трикотажном полотне.




### 7А-С ПЛЕЧЕВЫЕ ШВЫ

Перед сложить со спинкой лицевой стороной к лицевой стороне и сколоть плечевые срезы. Выполнить плечевые швы (контрольная метка 1). Припуски каждого шва срезать до ширины 7 мм, обметать вместе и заутюжить на спинку.




### 8А, С ПЛАНКА ГОРЛОВИНЫ

Планку горловины (а) сложить поперек лицевой стороной внутрь и стачать короткие срезы (= задний средний шов). Припуски шва разутюжить. Планку сложить вдоль пополам изнаночной стороной внутрь и приутюжить, не растягивая. Сколоть открытые срезы. Разметить на планке середину переда напротив заднего среднего шва. На горловине с помощью портновских булавок разметить середины переда и спинки.




### 9А, С ПРИТАЧАТЬ ПЛАНКУ ГОРЛОВИНЫ

Планку горловины приколоть к срезу горловины лицевой стороной к лицевой стороне, совместив шов планки с серединой спинки, а также булавки середины переда на планке и перед. Планку притачать узкой зигзагообразной строчкой. Припуски шва срезать до ширины 7 мм и обметать вместе. Планку отвернуть в сторону горловины, припуски шва заутюжить на перед и спинку.




### 10 В ВОРОТНИК

Воротник (b) сложить поперек лицевой стороной внутрь. Сколоть и стачать срезы длиной по 31 см (= задний средний шов). Припуски шва разутюжить. Воротник сложить вдоль пополам изнаночной стороной внутрь. Сколоть открытые срезы. Разметить на воротнике середину напротив заднего среднего шва. На горловине с помощью портновских булавок разметить середины переда и спинки.




### 11 В ВТАЧАТЬ ВОРОТНИК

Открытые срезы воротника приколоть к срезу горловины лицевой стороной к лицевой стороне, совместив шов воротника с серединой спинки, а также булавки середины переда на воротнике и перед. Воротник втачать узкой зигзагообразной строчкой. Припуски шва срезать до ширины 7 мм и обметать вместе.




### 12 В ПРИТАЧАТЬ ВОЛАНЫ РУКАВОВ

Волан каждого рукава приколоть и притачать к нижнему срезу рукава лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 2). Припуски шва срезать до ширины 7 мм и обметать вместе. Волан отвернуть вниз, припуски шва заутюжить вверх.




### 13 А–С ВТАЧАТЬ РУКАВА

Каждый рукав вколоть в пройму лицевой стороной к лицевой стороне, совместив поперечные метки 3 на рукаве и перед. Поперечную метку оката рукава совместить с плечевым швом. Рукав вметать и втачать. Припуски шва срезать близко к строчке и обметать вместе.




### 14 А–С БОКОВЫЕ ШВЫ И ШВЫ РУКАВОВ

Перед сложить со спинкой лицевой стороной к лицевой стороне, рукава сложить вдоль. Сколоть сначала концы шва втачивания каждого рукава. Для пуловера В: сколоть срезы воланов. Затем с каждой стороны сколоть боковые срезы и срезы рукава и выполнить шов единой строчкой. Припуски каждого шва срезать до ширины по 7 мм, обметать вместе и заутюжить в одну сторону.




### 15 А, В ПОДГИБКА НИЗА/ А, С ПОДГИБКА НИЗА РУКАВОВ

Припуск на подгибку низа пуловера обметать, заутюжить на изнаночную сторону и приколоть. Край отстрочить на расстоянии 1,2 см. Для этого в швейную машину вставить двойную иглу и заправить вторую нить (см. инструкцию к швейной машине). Строчку проложить с лицевой стороны изделия. Обе нити образуют две параллельные строчки, а нижняя — зигзагообразные стежки. Благодаря этому край останется эластичным. Для пуловеров А и С: таким же образом выполнить подгибку низа рукавов.




### 16 В НИЖНИЕ КРАЯ РУКАВОВ

Припуск по нижнему срезу каждого рукава обметать и заутюжить на изнаночную сторону и приколоть. Край отстрочить с лицевой стороны на расстоянии 1,2 см для кулиски, оставив в шве открытый участок для вдевания эластичной ленты (стрелки). В начале и в конце строчки выполнить закрепки.




### 17 В ЭЛАСТИЧНАЯ КУЛИСКА

Эластичную ленту разрезать на два равных отрезка. С помощью английской булавки каждый отрезок ленты вдеть в кулиску по низу рукава. Концы ленты сколоть. Объем эластичной кулиски определить при примерке. Концы ленты сшить вручную. Открытый участок шва на каждом рукаве застрочить.




### 18 С ОБОРКА/БОКОВЫЕ ШВЫ

Части оборки сложить лицевыми сторонами, сколоть и стачать короткие срезы (= боковые швы). Припуски швов обметать и разутюжить. Припуск по нижнему срезу оборки обметать и заутюжить на изнаночную сторону. Край отстрочить двойной иглой швейной машины (см. шаг 15).




## 19 С ПРИСБОРИТЬ ОБОРКУ

Для присборивания оборки вдоль верхнего среза проложить две параллельные строчки крупным стежком (ок. 4 мм) с интервалом 7 мм, прерывая строчки у боковых швов. Концы нитей строчек присборивания оставить длинными. Оборку присборить на нижних нитях до длины нижнего среза переда и спинки. Нити строчек присборивания завязать на узелки.



## 20 С ПРИТАЧАТЬ ОБОРКУ

Оборку приколоть к нижнему срезу пуловера лицевой стороной к лицевой стороне, совместив боковые швы. Сборку распределить равномерно. Оборку притачать между строчками присборивания. Удалить нити строчек присборивания. Припуски шва срезать до ширины 1 см и обметать вместе.



## 21 С ОБОРКА

Оборку отвернуть вниз, припуски шва аккуратно заутюжить вверх, сборку при этом не приутюживать.

## ПЛАНЫ РАСКЛАДКИ

