

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

113 Платье •

Размеры 34, 36, 38, 40, 42

Длина от талии 60 см.

Вам потребуется:

Полиэстеровый шифон металлик 1,80–1,80–1,85–1,90–1,95 м шириной 130 см; флизелин формбанд.

Рекомендуемые ткани: легкие, мягко драпирующиеся плательные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии низа для модели 113. Деталь 23 удлинить на указанную величину. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Деталь а вычертить прямо на ткани.

Припуски:


На швы, по срезам и на подгибку низа — 1,5 см. Для детали а припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

21 Чашечка	4х
22 Перед со сгибом	1х
23 Спинка со сгибом	1х
24 Обтачка спинки со сгибом	1х
25 Волан спинки	2х

а) 2 бретели длиной по 28–29–29,5–30,5–31,5 см и шириной по 6 см, включая припуски.

Прокладка: флизелин формбанд приутюжить вдоль верхних срезов внутренних деталей чашечек, обтачки спинки, а также переда, не растягивая косые срезы (сверить с бумажными деталями выкройки), при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.



Пошив:

■ На воланах спинки припуски по задним средним, косым нижним и боковым срезам срезать до ширины по 5 мм, обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить в край. Воланы наложить на спинку изнаночной стороной к лицевой стороне, верхние срезы воланов приметать к срезам горловины спинки.

■ Каждую бретель сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. Стачать продольные срезы. Бретель вывернуть и

приутюжить. Один конец каждой бретели приметать к верхнему срезу внешней детали чашечки между поперечными метками лицевой стороной к лицевой стороне.

■ По одной внешней и внутренней детали каждой чашечки сложить лицевыми сторонами и стачать верхние срезы, закрепляя бретели. Припуски швов срезать до ширины по 5 мм. Чашечки вывернуть, края приутюжить. Открытые срезы сметать.

■ Припуск на остром уголке переда отвернуть поперек вниз и приутюжить. Чашечки притачать к переду (контрольная метка 1). Припуски шва обметать вместе и заутюжить вниз.


■ Выполнить боковые швы, при этом припуск по верхнему срезу спинки выступает. Припуски швов заутюжить на спинку.

■ Обтачку спинки приколоть к спинке лицевой стороной к лицевой стороне и притачать, оставив открытыми участки между поперечными метками для бретелей. Припуски шва срезать близко к строчке, по линии середины спинки надсечь. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, край приутюжить. Задние концы бретелей вложить в открытые срезы спинки и приколоть. Топ примерить и проверить длину бретелей. Просунуть руку между обтачкой и спинкой, верхние срезы спинки и обтачки вытянуть и застрочить открытые участки швов. Обтачку настрочить на припуски шва притачивания близко к шву на максимально возможную длину. Обтачку снова отвернуть на изнаночную сторону, концы обтачки подвернуть и пришить к припускам боковых швов.

■ Припуск на подгибку низа срезать до ширины 5 мм, обметать и заутюжить на изнаночную сторону. Нижний край топа отстрочить в край.

План раскладки

Полиэстеровый шифон металлик шириной 130 см



Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх. Правые и левые парные детали выкроить симметрично.