

ШИТЬЕ И КРОЙ

ШИК

№ 1/06

Уменьшенные чертежи выкроек, инструкции, описание моделей, советы по пошиву, таблицы размеров

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Локалы (выкройки) каждой модели представлены на двусторонних листах-вкладышах.

Как измерить фигуру

Обхват груди — сантиметровая лента проходит через выступающие точки лопаток и по наиболее выступающим точкам груди.

Обхват талии — сантиметровая лента проходит горизонтально вокруг туловища на уровне линии талии.

Обхват бедер — сантиметровая лента проходит горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц.

Высота груди — сантиметровая лента проходит от точки основания шеи до выступающей точки груди.

Длина талии спереди — сантиметровая лента проходит от точки основания шеи через выступающую точку груди до линии талии.

Длина спины — сантиметровая лента проходит от шейной точки (сильной шейный позвонок) вдоль позвоночника до линии талии.

Ширина спины — сантиметровая лента проходит горизонтально по лопаткам, между задними углами подмышечных впадин.

Ширина плеча (плечевого ската) — сантиметровая лента проходит от точки основания

шеи до плечевой точки (расположена на середине плечевого сустава) посередине плечевого ската.

Длина руки до запястья — измеряется от плечевой точки до запястья, рука слегка согнута в локте.

Обхват плеча — измеряется горизонтально на уровне заднего угла подмышечной впадины.

Обхват запястья — сантиметровая лента проходит по лучезапястному суставу через головку локтевой кости.

Обхват шеи — сантиметровая лента проходит по основанию шеи над ключицами.

Длина поясного изделия — измеряется от линии талии до желаемой длины.

Как найти деталь на листах-вкладышах

Все детали на листах-вкладышах пронумерованы так же, как на уменьшенных чертежах раскладки.

В инструкции по пошиву модели вы найдете название изделия (платье, брюки и т. д.), номера деталей кроя, номер листа-вкладыша (1, 2 или 3), сторону листа (А или В), вид и цвет пунктирной линии контура.

План раскладки

План раскладки показывает наиболее рациональный способ

расположения деталей на ткани. Обычно ткань раскладывается в сгиб так, чтобы сопали кромки, лицевой стороной внутрь. В разворот (в один слой) ткань раскладывается лицевой стороной вверх (например, при выкраивании асимметричных деталей). Клическая звездочка (1, 2 или 3) в инструкции обозначает уровень сложности работы над моделью.

Контрольные знаки

На деталях расположены контрольные знаки (цифры), которые должны совпасть при соединении деталей кроя.

Контрольные буквы

Крупные детали (полочка, спинка и пр.) вычерчиваются на листах-вкладышах в двух частях. Они обозначены буквами, которые должны совпасть при соединении частей локалов одной детали.

Как скопировать детали локалов (выкроек)

После того как вы нашли деталь на листах-вкладышах, необходимо положить на нее кальку и скопировать контуры, а также перенести на кальку все ее внутренние линии, условные знаки и надписи. Затем вырезать деталь ножницами.

Раскладка локалов на ткани


Сложить ткань в сгиб лицевой стороной внутрь. Разложить локалы согласно уменьшенному плану раскладки и приколоть булавками к ткани. Затем обвести контуры деталей портновским мелом или специальным карандашом и вырезать с припусками на швы по всем срезам. (Припуски на соединительные швы — 2 см, на обработку низа — 3-5 см.) На плане раскладки выкройки каждая деталь кроя обозначена цифрой и буквой латинского алфавита (например, рукав выкройки № 1, деталь 11С). На листах-вкладышах деталь имеет такое же обозначение.

Подготовка изделия к примерке

Сметать изделие по срезам, вытачкам и т. д., совмещая основные контрольные знаки. Примерить изделие, подогнать по фигуре. В случае необходимости устранить недочеты. После этого соединить детали машинной строчкой, удалить строчки временного назначения, обмотать срезы, разутюжить (или заутюжить) припуски швов.

- | | |
|-----|----------------|
| ★ | просто |
| ★★ | требуется опыт |
| ★★★ | сложно |

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ЛИСТАХ-ВКЛАДЫШАХ



СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

apertura	вход, разрез	centro espalda	середина спинки	linea	линия
apertura para cierre	место расположения застежки-молнии	centro manga	середина рукава	linea del centro	линия середины
adelanto	перед, половина, перед няя половина брюк	charretera	погон	manga	рукав
adelante derecha	правая полочка	cierre	застежка молнии	margin	припуск
adelante izquierda	левая полочка	cinta	лента, тесьма	moldre	модель
adorno	кайма, окантовка	cintura	пояс, линия талии	navadura	застежечный складок
adorno manga	кайма рукава, пата рукава, наклад- ная часть рукава	coneshu	кокетка	ojar, ojal	петля, отверстие
adorno cartera	окантовка (центрально- ных срезов переда	cortar (l. izq)	вырезать (левую часть)	pasar	пришить, продеть
adorno cintura	окантовка нижнего среза	oscar	отачать до...	parte central	центральный часть
adorno delant	центральная кайма	costado	боковая часть	parte lateral	боковая часть
aplicar	место соединения	cuello	выручник	pete line	петельки
atras	задняя половина брюк	deracho	лицевая сторона	respuntear	приложить отделочную строчку
bies	косая бейка	doblado	сгиб	pinza	вытачка
bolsillo (bols.)	карман	elastico	эластичная тесьма	plique	складка, сгиб
bolsillo inferior (bols. inf.)	подкладка кармана	embeber	втачать	presilla	шпелек
bolsillo lado izquierdo	левый карман	entretela	прикладочный материал	priming	приподнять на см
borde	край, срез	escote	горловина	punto	манжета
calcar	скопировать	espalda	спинка	puntilla	кружево, тесьма
cancou	кокетка	estirar	растянуть	refuerzo	обтачки
capucha	капюшон	exterior	внешний	refuerzos	подзор входа в карман, подзор застежки
cartera	планка для застежки, клапан кармана, листочка кармана	FDO. BOLS	мешковина кармана (подкладка кармана)	reves	изнаночная сторона
central	центральный	forro	подкладка	sisa	пройма
centro	центр	fruncir	приобретить	tajo	разрез
centro cuello	середина воротника	galon	галун	talle	размер
centro delantero	середина переда	ganchu	крючок	tapa	клапан
		hilo	нить основы (для плеча нить)	trilla	стойка воротника
		hombro	линия плеча	todos los talles	все размеры
		inferior	внутренний	traba manga	пата рукава
		lateral	боковой	vista	обтачка; подворот
		lazo	завязка, бант	vivo	полоса для окантовки (среза и приликины)
				volcar	перевернуть

ТАБЛИЦЫ РАЗМЕРОВ

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ (рост 168)


РАЗМЕР	ОБХВАТ ГРУДИ	ОБХВАТ ТАЛИИ	ОБХВАТ БЕДЕР	ВЫСОТА ГРУДИ	ШИРИНА ГРУДИ	ДЛИНА ТАЛИИ СПЕРЕДИ	ДЛИНА СПИНЫ ДО ТАЛИИ	ШИРИНА СПИНЫ	ШИРИНА ПЛЕЧА	ДЛИНА РУКИ ДО ЗАПЯСТЬЯ	ОБХВАТ ПЛЕЧА	ОБХВАТ ЗАПЯСТЬЯ	ОБХВАТ ШЕИ
38	80	62	82	23	29	40	35	33	11,5	57	30	16	34
40	84	64	86	24	30	41	37	34	12	58	31	17	35
42	88	66	90	25	31	42	39	36	12,5	58	32	17	36
44	92	70	96	26	32	42,5	40,5	37	13	59	34	18	37
46	96	74	100	27	34	43,5	41	38	13,5	59	36	18	38
48	100	78	104	28	35	45	41,5	39	14	60	38	19	40
50	105	82	108	29	36	46	44	40	14,5	60	40	19	41
52	110	88	114	30	38	47	44,5	41	14,5	60	42	20	42
54	116	96	122	31	40	48	46	43	15	61	44	21	43
56	122	104	128	32	41	50	47	44	15	61	46	22	44
58	130	112	136	34	42	51	48	45	15	61,5	48	23	44
60	136	120	142	35	42	51	48	46	16	61,5	49	24	45
62	142	128	150	36	43	52	51	47	16,5	61,5	50	24	45
64	148	136	156	36	44	52	51	48	16,5	61,5	51	25	45

МУЖСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕР	ОБХВАТ ГРУДИ	ОБХВАТ ТАЛИИ	ОБХВАТ БЕДЕР	ДЛИНА ТАЛИИ СПЕРЕДИ	ДЛИНА СПИНЫ ДО ТАЛИИ	ШИРИНА СПИНЫ	ШИРИНА ПЛЕЧА	ДЛИНА РУКИ ДО ЗАПЯСТЬЯ
S	84	76	90	44	42	43	14	60
M	92	82	96	45	43	46	16	63
L	100	92	104	47	45	50	18	64
XL	106	104	110	50	48	52	19	65

МОДЕЛЬ 1 ★

ЧЕРНАЯ ЛИНИЯ



БРЮКИ

Лист-вкладыш 3, сторона А
Размер 42

Детали

7 (2 детали) — передняя половинка, 7А (2 детали) — задняя половинка, 7В (2 детали) — передняя часть пояса, (а) (4 детали) — задняя часть пояса.

Вам потребуется

1,30 м ткани шириной 1,50 м, застежка-молния длиной 16 см, узкая кружевная тесьма, ок. 1,15 м.

План раскладки

Материал разложить в сгиб лицевой стороной внутрь. Для детали

задней части пояса начертить 4 прямоугольника 18х3 см. Разложить припуски на швы по срезам.

Описание работы


Сшить вытачки, припуски заутюжить к средним срезам.

Стачать боковые, шлевочные, средние срезы передней и задней половинок (в среднем шве задних половинок оставить не стачанным участок для застежки-молнии).

Стачать детали внешней и внутренней частей пояса в единые детали, швы разутюжить. Сложить детали лицевыми сторонами внутрь, притачать внешнюю часть пояса к верхнему срезу брюк; припуск шва направить в сторону пояса, приутюжить. При-

тачать застежку-молнию. Исполнить внутреннюю часть пояса как обтачку верхнего среза брюк. Сложить основное изделие и детали внутренней части пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез внешней части пояса. Отогнуть внутреннюю часть пояса на изнаночную сторону изделия и обработать шов обтачивания. Подшить срезы внутренней части пояса к ленте застежки-молнии. Подогнуть нижний срез внутренней части пояса на изнаночную сторону и застрочить его в шов притачивания внешней части пояса.

Обработать низ брюк и пришить по нижнему краю кружевную тесьму вручную или на машине.



МОДЕЛЬ 2 ★

ЧЕРНАЯ ЛИНИЯ



ПЛАТЬЕ

Лист-вкладыш 3, сторона В
Размер 48

Детали

7, 7В (1 деталь) — перед, 7А (1 деталь) — спинка.

Вам потребуется

2 м атласа шириной 1,50 м; 2 м шелка шириной 1,50 м (для подкладки); 4,10 м кружевной тесьмы шириной 2 см; застежка-молния длиной 18 см.


План раскладки

Материал разложить в разворот (в 1 слой) лицевой стороной вверх. Соединить детали 7В с деталью 7 (перед) и с деталью 7А (спинка). Для выкройки подкладки использовать лекала переда и спинки. Добавить припуски на швы по срезам.

Описание работы

Обработать вытачки. Стачать боковые срезы переда и спинки (в левом боковом шве оставить не стачанным участок для застежки-молнии в соответствии с разметкой). Притачать застежку-молнию.

Стачать срезы частей подкладки. Сложить подкладку и основное изделие лицевыми сторонами внутрь и обтачать подкладкой горловину и проймы переда и спинки с одновременным обтачиванием в швах кружевной тесьмы. Вывернуть изделие, выправить (при необходимости выметать) обтачивание края, приутюжить с изнаночной стороны. Обработать шлицевые срезы (способ обработки шлицевых швов выбирается в соответствии со свойствами ткани). Застрочить припуск низа подкладки. Припуск на подгиб низа изделия заутюжить на изнаночную сторону; подложить кружевную тесьму под нижний край изделия и застрочить.



КРОМКА

1,50 м

МОДЕЛЬ 3 ★★★

ГОЛУБАЯ ЛИНИЯ



ЖАКЕТ

Лист-выкройка 1, сторона В
Размер 46

Детали

3 (2 детали) — полочка, 3А (2 детали) — спинка, 3В (2 детали) — воротник, 3С (2 детали) — верхняя часть рукава, 3Д (2 детали) — нижняя часть рукава, (а) (2 детали) — подборт, (б) (2 детали) — обтачка горловины спинки, (с) (2 детали) — клапан кармана полочки, (д) (4 детали) — подкладка кармана полочки.

Вам потребуется

1,70 м ткани шириной 1,50 м; 3 пуговицы; клеевой прокладочный материал.

План раскладки

Материал разложить в сгиб лицевой стороной внутрь. Скопировать деталь подборта с детали полочки, обтачку горловины спинки — с детали спинки. Для детали клапана кармана полочки начертить 2 прямоугольника 14 x 12 см, для подкладки карманов полочки — 4 прямоугольника 14 x 11 см. Добавить припуски на швы по срезам.

Описание работы

Продублировать клеевым прокладочным материалом детали подборта, обтачки горловины спинки, нижнего воротника, клапана кармана. Обработать вытачки. Детали клапанов кармана сложить вдоль поперечные лицевой стороной внутрь и обтачать по боковым сторонам. Вывернуть, выправить, приутюжить. Наложить каждый клапан кармана к линии входа в карман в соответствии с разметкой внешней стороной к лицевой стороне изделия сгибом вверх и зафиксировать. На клапан наложить одну часть подкладки кармана лицевой стороной вниз, совместить продольные срезы деталей и притачать их в соответствии с разметкой. Другую часть подкладки кармана приложить к шву притачивания клапана и притачать. шириной шва 0,5–0,7 см. Вывернуть, выправить швы притачивания деталей, выметать рамку из нижней детали подкладки кармана; ширина рамки равна расстоянию между строчками притачивания деталей кармана. Стачать подкладку

кармана по срезам с закрепами в углах кармана.


Обработать срединный шов спинки, боковые и плечевые швы.

Детали воротника сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Воротник вывернуть, выправить шов обтачивания и приутюжить. Вставить вытылок (оба среза вместе) в горловину изделия, совместив контрольные знаки.

Соединить обтачку горловины спинки с верхними подбортами. Обтачать борта изделия, уступы лацкана и нижнюю углы бортов, соединить верхний срез обтачки спинки и срезы подбортов с горловиной изделия (одновременно втачивая воротник) одной строчкой. Вывернуть, обработать шов обтачивания, приутюжить.


Обработать передние и локтевые швы рукавов (оставить в локтевых швах по стачанным участкам для шлиц длиной 8 см в соответствии с разметкой). Вметать и втачать рукава в проймы.

Заутюжить на изнаночную сторону припуски на подгиб низа изделия, рукавов и шлиц и подшить слабозатянутыми потайными стежками. Обметать петли на правой полочке в соответствии с разметкой; на левую полочку пришить пуговицы.



МОДЕЛЬ 4 ★★

КРАСНАЯ ЛИНИЯ



БРЮКИ

Лист-выкройка 1, сторона А
Размер 46

Детали

7 (2 детали) — передняя половинка, 7А (2 детали) — задняя половинка, (а) (1 деталь) — пояс, 7В (2 детали) — боковая часть верхней и бокового кармана передней половинки, цельнокроеная с подкладкой кармана, 7С (2 детали) — кокетка задней половинки, (б) (2 детали) — подкладка переднего бокового кармана передней половинки, (с) (2 детали) — накладная карман задней половинки.

Вам потребуется

1,40 м ткани шириной 1,50 м; застежка-молния длиной 16 см; пуговица; клеевой прокладочный материал.

План раскладки

Материал разложить в сгиб лицевой стороной внутрь. Детали передней и задней половинок удлинить на указанную величину, учитывая, что длина нижнего среза брюк передней половинки составляет 20 см, задней половинки — 22 см. Деталь подкладки кармана (б) скопировать с детали

передней половинки, деталь накладного кармана задней половинки (с) — с детали задней половинки. Для детали пояса начертить прямоугольник 83 x 6 см, для шлевок — 4 прямоугольника 2 x 6 см. Добавить припуски на швы по срезам.


Описание работы

Притачать кокетки к боковым срезам задних половинок, вывернуть, выправить швы, проложить отделочные строчки по швам притачивания. Припуски по верхним срезам накладных карманов задней половинки застрочить на изнаночную сторону. Припуски по остальным срезам заутюжить на изнаночную сторону. Наложить накладные карманы на задние половинки в соответствии с разметкой и настрочить.

Обработать близкие (широкие) карманы: притачать подкладку к припускам входа в карман, вывернуть, выправить швы, передние половинки брюк наложить на боковые части кармана, цельнокроеную с подкладкой кармана, и приколоть, совместив край кармана с линией разметки на боковой детали кармана. Стачать срезы подкладки кармана и боковой части кармана.


Стачать боковые, шаговые, средние срезы передней и задней половинок (и средин швы передней половинки оставить не стачанным участком для застежки-молнии). Цельнокроеную обтачку застежки на правой половинке брюк заутюжить на изнаночную сторону. Притачать застежку молнии, одну сторону тесьмы застежки-молнии подогнуть внутрь и настрочить на цельнокроеный откосок (припуск на левой половинке брюк), вторую притачать к правой стороне передней половинки брюк, прокладывая строчку с лицевой стороны детали.

Продублировать половину ширины детали пояса клеевым прокладочным материалом. Обтачать концы пояса. Притачать пояс к верхнему срезу брюк (на левой половинке — с учетом ширины откоска), наложить его на лицевую сторону брюк изнаночной стороной вверх и уравнивая срезы. Припуски шва притачивания пояса заутюжить в сторону пояса. Перегнуть пояс: внутрь поперечные, совместив изнаночные стороны, подогнуть срезы внутренних частей пояса на изнаночную сторону и настрочить его в швы притачивания внешней части пояса. Обработать низ брюк. Застрочить шлевки по длине, подгибая оба среза внутрь. Подогнуть открытые срезы шлевок и настрочить на верхний край пояса и брюки. Обметать петлю на прямом конце пояса. Пришить пуговицу.



МОДЕЛЬ 5 ★★

ГОЛУБАЯ ЛИНИЯ



ПАЛЬТО

Лист-вкладыш 1, сторона А
Размер 44

Детали

2F (1 деталь) — центральная часть спинки, 2C (2 детали) — боковая часть спинки, 2A (2 детали) — центральная часть полочки, цельнокроеная с воротником-шалью, 2B (2 детали) — боковая часть полочки, (a) (2 детали) — подборт, цельнокроеный с воротником-шалью, (b) (1 деталь) — обтачка горловины спинки, 2D (2 детали) — нижняя часть рукава, 2E (2 детали) — нижняя часть рукава.

Вам потребуется

2,50 м ткани шириной 1,50 м; клеевой прокладочный материал; пуговицы; подкладочная ткань.

План раскладки

Материал разложить в стиб лицевой стороной внутрь. Соединить части лекала центральной части полочки в одну цельную деталь в соответствии с разметкой. Деталь подборта, цельнокроенного с воротником-шалью, скопировать с детали центральной части полочки. Деталь обтачки горловины спинки — с детали центральной части спинки. Для деталей крой подкладку использовать лекала изкладки, спинки и рукава изделия (за вычетом деталей подборта и обтачки горловины спинки). Добавить припуски на швы по срезам.

Описание работы


Обработать рельефы полочки и спинки, плечевые и боковые швы.

Обработать средний шов такого воротника, цельнокроенного с центральной частью полочки. Шов расстегнуть. Соединить цельнокроенный с центральной частью полочки воротник-шаль с горловиной спинки.

Соединить по среднему срезу цельнокроенный воротник-шаль. Соединить обтачку горловины спинки с воротником и подбортами. Сложить изделие с подбортами лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы и обтачать отлет воротника, борта изделия и нижние углы бортов одной строчкой. Вывернуть изделие, выправить (при необходимости выметать) обтаченные края, приутюжить с изнаночной стороны.


Обработать передние и плечевые швы рукавов. Выметать и отстрочить рукава в проиллу.

Целиком обработать подкладку, притачать ее к внутренним срезам подборт и к нижнему срезу обтачки горловины спинки, шов заутюжить на подкладку. Заутюжить на изнаночную сторону припуск на подгиб низа пальто и подшить слабо-затянутыми потайными стежками; аналогично обработать низ рукавов. Подогнуть нижний срез подкладки и подшить потайными подшивочными стежками к припуску подгиба низа основного изделия; аналогично подшить низ подкладки рукавов. Обметать петлю в соответствии с разметкой: пришить пуговицу.



МОДЕЛЬ 6 ★

КРАСНАЯ ЛИНИЯ



БРЮКИ

Лист-вкладыш 1,
сторона А
Размер 44

Детали

5 (2 детали) — передняя половинка, 3A, 3B (2 детали) — задняя (поясничка), (a) (1 деталь) — пояс.

Вам потребуется

1,20 м ткани шириной 1,50 м; застежка-молния длиной 12 см; пуговицы; клеевой прокладочный материал.

План раскладки

Материал разложить в стиб лицевой стороной внутрь. Соединить части лекала задней половинки в одну цельную деталь в соответствии с разметкой. Для детали пояса начертить прямоугольник 84 x 6 см. Добавить припуски на швы по срезам.

Описание работы


Станать выткан, припуски выткан заутюжить к среднему срезу.

Сложить боковые, шов швы, соединить срезы передней и задней половинки (в среднем шве передней поло-

винки оставить не стачиваям учас- ток для застежки-молнии). Цельнокроеную обтачку застежки на правой половинке брюк заутюжить на изнаночную сторону. Притачать застежку-молнию к срезу пояса. Сложить застежки-молнии подогнуть внутрь и нестрочить на цельнокроеный откаток (припуск на левой половинке брюк), вторую притачать к правой стороне передней половинки брюк, прикладывая строчку с лицевой стороны детали.


Продублировать половинку ширины детали клеевым прокладочным материалом. Обтачать концы пояса. Притачать пояс к верхнему срезу брюк (на левой половинке — с изнаночной стороны сверху и уравнивая срезы). Приутюжить швы притачивания пояса заутюжить в сторону пояса. Перегнуть пояс вдоль посередине, сшивая изнаночные стороны, подогнуть срез внутренней части пояса на изнаночную сторону и не строчить его в шов притачивания внешней части пояса.

Обработать низ брюк. Обметать петлю на правом конце пояса. Пришить пуговицу.



МОДЕЛЬ 7 ★★

КРАСНАЯ ЛИНИЯ



ЖАКЕТ

Лист-выкладной 1, сторона В
Размер 42

Детали

2 (2 детали) — полочка, 2А (2 детали) — центральная часть спинки, 2В (2 детали) — боковая часть спинки, 2С (2 детали) — воротник, 2Е (2 детали) — верхняя часть рукава, 2Д (2 детали) — нижняя часть рукава, 2А (2 детали) — подборт, 2Б (1 деталь) — обтачка горловины спинки, 2Е (2 детали) — нижний накладной карман полочки, 2С (1 деталь) — верхний накладной карман левой полочки, 2Д (2 детали) — клапан нижнего накладного кармана полочки, 2Е (1 деталь) — клапан верхнего накладного кармана полочки.

Вам потребуется

1,70 м ткани шириной 1,50 м, 5 пуговиц, клеевой прокладочный материал, 2 замшевые «заплатки» на локти.

План раскладки

Материал разложить в стиб лицевой стороной внутрь. Скопировать детали подборта с детали спинки, обтачку горловины спинки — с детали центральной части спинки, детали накладных карманов полочки — с детали спинки, детали нижнего накладного кармана полочки — с детали нижнего накладного кармана полочки. Для детали клапана нижнего накладного кармана полочки начертить 2 прямоугольника 17 х 8 см, для детали клапана верхнего накладного кармана полочки — прямоугольник 11 х 8 см. Добавить припуски на швы по срезам.

Описание работы


Продублировать клеевым прокладочным материалом детали подборта, обтачки горловины спинки, нижнего воротника, клапанов карманов. Обработать вытачки. Заложить и зафиксировать складки на накладных карманах полочки в соответствии с разметкой. Припуски по верхним срезам накладных карманов полочки застрочить на изнаночную сторону. Припуски по остальным срезам накладных карманов полочки заутюжить на изнаночную сторону. Детали накладных карманов полочки наложить на изделие и состыковать с разметкой и настрочить. Детали клапанов накладных карманов полочки сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по боковым срезам. Вывернуть, выправить швы, приутюжить. Каждый клапан накладного кармана полочки

пристрочить выше накладного кармана полочки в соответствии с разметкой, приутюжить и проложить отделочную закрывающую строчку по шву притачивания. Обработать рельефы и средний шов спинки, боковые и плечевые швы.

Детали воротника сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Рельефы вывернуть, выправить шов обтачивания и приутюжить. Вложить воротник (оба среза вместе) в горловину изделия, совместив контрольные знаки.


Соединить обтачку горловины спинки с верхними полбортами. Обтачать борта изделия, уступы лацканов и нижние углы бортов, соединить верхний срез обтачки спинки и срезы полбортных горловины изделия (одновременно втачивая выдлинки) одной строчкой. Вывернуть, обработать шов обтачивания, приутюжить.

Обработать локтевые швы рукавов (оставить в локтевых швах на стачивании участки для шлиц длиной 8 см). Настрочить замшевые «заплатки» на локти на нижние части рукавов. Обработать передние швы рукавов. Вметать и втачать рукава в проймы. Заутюжить на изнаночную сторону припуски на подгиб низа изделия, рукавов и шлиц и подшить олабоотгнутыми потайными стежками. Обработать подгиб, пришить пуговицы.



МОДЕЛЬ 8 ★

ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ



БЛУЗКА

Лист-выкладной 1, сторона А
Размер 52

Детали

3А (2 детали) — спинка, 3 (2 детали) — полочка, 3В (2 детали) — рукав, 3Д (2 детали) — воротник, 3С (2 детали) — планка застежки, 3Е (2 детали) — жабо, 3Е (2 детали) — волан рукава.

Вам потребуется

1,80 м шёлка шириной 1,50 м; клеевой прокладочный материал, 5 пуговиц.

План раскладки

Материал разложить в стиб лицевой стороной внутрь. Добавить припуски на швы по срезам.

Описание работы

Продублировать клеевым прокладочным материалом детали планки застежки, нижнего воротника.

Обработать вытачки. Обработать средний шов спинки, боковые и плечевые швы.

Обработать открытые срезы жабо и волана на оверлоке узкой строчкой или узкой зигзагообразной строчкой. Наложить часть жабо на лицевую сторону полочек лицевой


сторонай внахлест, совместить передние срезы полочек и нагрудных срезы частой жабо, зафиксировать.

Пристрочить планки к передним срезам полочек, совместить лицевые стороны деталей и срезы, с одновременным втачиванием в швы частой жабо. Шов притачивания планок заутюжить в сторону планок. Внутренние (ворткальные) срезы планок подогнуть внутрь так, чтобы подогнутые края закрывали строчки притачивания планок на 0,1—0,2 см, и настрочить их на расстоянии 0,1—0,2 см от подогнутого края, приутюжить.

Детали воротника сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам, отлету и уступам стойки. Воротник вывернуть, выправить швы обтачивания, приутюжить, втачать в горловину, проложить отделочную строчку по краю.

Обработать швы рукавов. Вметать и втачать рукава в проймы. Стачать планки рукавов в кольцо по боковым сторонам. Пристрочить воланы к нижним срезам рукавов.

Сметать петли; пришить пуговицы. Припуск на подгиб низа, предварительно обметанный, заутюжить на изнаночную сторону и застрочить.



МОДЕЛЬ 9 ***

ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ



ЖАКЕТ

Лист-вкладыш 1. сторона В
Размер 52

Детали

3 (2 детали) — полочка, 5А (2 детали) — спинка, 5В (2 детали) — воротник, 5В (2 детали) — верхняя часть рукава, 5С (2 детали) — нижняя часть рукава, (а) (2 детали) — подборт, (б) (1 деталь) — лбтачка горловины спинки, (в) (2 детали) — внутренний накладной карман полочки, (д) (2 детали) — верхний накладной карман полочки.

Вам потребуется

1,60 м ткани шириной 1,50 м, 0,10 м ис-

кусственной замши шириной 0,90 м; 3 пуговицы; клеевой прокладочный материал.


План раскладки

Материал разложить в слоб лицевой стороной внутрь. Скопировать деталь подборта с детали полочки, обтачку горловины спинки — с детали спинки. Скопировать подкладочные детали полочки с детали полочки и выкроить из искусственной замши. Для детали нижнего накладного кармана полочки вырезать 2 прямоугольника 15 x 16 см, для детали верхнего накладного кармана полочки — 2 прямоугольника 11 x 12 см и скруглить нижние углы. Добавить припуски на швы по срезам.

Описание работы


Продублировать клеевым прокладочным материалом детали подборта, обтачки горловины спинки, нижнего воротника. Обработать выточки. Настроить отделочные детали на искусственной замше на полочки в соответствии с разметкой. Припуски по верхним срезам нижних карманов полочки застрочить на изнаночную сторону. Припуски по остальным срезам накладных карманов полочки заутюжить на изнаночную сторону. Детали накладных карманов полочки наложить на изделие в соответствии с разметкой и настрочить. Обработать средний шов спинки, боковые и плечевые швы. Детали воротника сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по краям и потлоу. Воротник вывернуть, выправить шов

обтачивания и приутюжить. Обтачать воротник (оба среза вместе) в горловину изделия, совмещая контрольные знаки. Соединить обтачку горловины спинки с верхними плечевыми. Обтачать плечевые детали, уступы лацканов и нижнюю часть борта, соединить верхний срез обтачки спинки и срезы подборта с горловиной изделия (одновременно втачивая воротник) одной строчкой. Вывернуть, обработать шов обтачивания, приутюжить. Обработать порадно и локтевые швы рукавов. Вмстать и втачать рукава в проймы. Заутюжить на изнаночную сторону припуски на подгиб низа изделия и рукавов и подшить слабозастегнутыми потайными стежками. Обмстать петли на правой полочке в соответствии с разметкой; на левую полочку пришить пуговицы.



МОДЕЛЬ 10 ***

ЧЕРНАЯ ЛИНИЯ



ЖАКЕТ

Лист-вкладыш 1,
сторона А
Размер 48

Детали

4В (2 детали) — центральная часть спинки, 4С (2 детали) — боковая часть спинки, 4Д (2 детали) — центральная часть полочки, 4Е (2 детали) — боковая часть полочки, 4Ф (2 детали) — верхняя часть рукава, 4Г (2 детали) — задняя часть рукава, (а) (2 детали) — подборт, 4Ж (2 детали) — подкладочная бейка горловины, (б) (4 детали) — подкладка кармана полочки, (в) (2 детали) — листочка кармана полочки.

Вам потребуется

1,60 м ткани шириной 1,50 м; ткань для подкладки; крючок и потлоу; клеевой прокладочный материал.

План раскладки

Материал разложить в слоб лицевой стороной внутрь. Детали подборта и подкладки кармана скопировать с детали центральной части полочки. Для детали листочки кармана полочки изорить 2 прямоугольника 15 x 6 см. Для выкроения подкладки использовать лоскут ткани, спинки и рукавов (за

вычетом детали подборта). Добавить припуски на швы по срезам.

Описание работы


Продублировать клеевым прокладочным материалом детали подборта, листочек карманов, внутреннего воротника. Обработать выточки. Сложить детали листочек карманов полочки вдоль посередно лицевой стороной внутри, обтачать по боковым срезам, вывернуть, выправить, приутюжить. Наложить листочки на лицевую сторону центральных частей полочек внешней стороной вниз, совместить боковые срезы центральных частей полочек и по обработанным срезам приутюжить, зафиксировать. Приутюжить подкладку кармана к припускам входа в карман центральной и боковой частей полочки в соответствии с разметкой с одновременным втачиванием в швы листочек кармана. Статать части полочки по срезам рельефов с закрепками в начале и конце участка кармана с одновременным стачиванием подкладки кармана, приутюжить карман по сло выворота, швы обработать. Отгнать листочки карманов на боковые части полочки и настрочить концы. Обработать средний шов и рельефы спинки.

Статать порадно и заднюю часть рукавов по верхним срезам. Обтачать рукава в открытую крайнюю, совмещая контрольные знаки. Статать одной строчкой боковые и нижние срезы изделия и рукавов соответственно.

Детали бейки горловины сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешней стороне и концам. Бейку вывернуть, выправить швы обтачивания, углы и приутюжить. Приутюжить вывернутые детали бейки к срезу горловины изделия. Соединить с подбортами нижний срез внутренней части бейки и горловины, борта изделия и нижние углы борта. Вывернуть, обработать швы, приутюжить. Детали обтачать подкладку, приутюжить ее к внутренним срезам подборта и нижнему срезу внутренней части бейки и изделия, швы выправить в сторону подкладки. Заутюжить на изнаночную сторону припуск на подгиб низа жакета и подшить слабозастегнутыми потайными стежками; аналогично обработать низ рукавов. Подшить нижний срез подкладки и подшить потайными подшивочными стежками к припускам подгиб низа основного изделия; аналогично подшить низ подкладки рукавов. Пришить крючок и потлоу.

МОДЕЛЬ 11 *

ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ



ЮБКА

Лист-вкладыш 1,
сторона А
Размер 48

Детали

10 (1 деталь) — парадное полотнище, 10А (2 детали) — заднее полотнище, (а) (1 деталь) — обтачка верхнего среза переднего полотнища, (b) (2 детали) — обтачка верхнего среза заднего полотнища.

Вам потребуется

0,75 м ткани шириной 1,50 м; застежка-молния длиной 18 см; клеевой прокладочный материал.

План раскладки


Материал разложить в сгиб лицом стороной внутрь. Скопировать части обтачки верхнего среза с де-

такой переднего и заднего полотнищ, предварительно соединив боковые стороны вытасок. Добавить припуски на швы по срезам.

Описание работы


Обработать вытачки. Сгачать средние срезы частей заднего полотнища до знака, определяющего длину застежки-молнии. Обработать боковые швы. Притачать остроту молнии. Продублировать клеевым прокладочным материалом части обтачки верхнего среза юбки. Соединить части обтачки верхнего среза юбки в одну деталь, швы разутюжить. Сложить лицевыми сторонами внутрь юбку и обтачку верхнего среза, совмещая срезы, обтачать верх-

ний срез юбки обтачкой. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону изделия, выправить (при необходимости выметать) шов обтачивания и приутюжить шва с изнаночной стороны. Подогнуть внутрь поперечные срезы обтачки и пришить к ленте застежки-молнии попарными подшивочными стежками. Обработать низ юбки.



МОДЕЛЬ 12 ***

ЧЕРНАЯ ЛИНИЯ



ЮБКА

Лист-вкладыш 3,
сторона В
Размер 42

Детали

9 (1 деталь) — правая часть переднего полотнища, 9В (1 деталь) — левая часть переднего полотнища, 9А (1 деталь) — заднее полотнище, 9С (1 деталь) — малая отделочная деталь, 9Е, 9Д (1 деталь) — большая отделочная деталь, (а) (1 деталь) — пояс.

Вам потребуется

1,25 м ткани в складку, шириной 1,50 м; клеевой прокладочный материал; пуговица.

План раскладки

Материал разложить в разворот (в 1 слой) лицевой стороной вверх. Соединить части лекала большой отделочной детали в одну целую деталь в соответствии с разметкой. Для детали пояса начертить прямоугольник 96 x 7 см. Добавить припуски на швы по срезам.



Описание работы

Обработать вытачки. Обработать боковые швы. Соединить малую и большую отделочные детали, совмещая знаки «Ф». Обработать нижние и боковые срезы отделочной детали на оверлоке узкой строчкой или узкой зигзагообразной строчкой. Притачать отделочную деталь

к юбки к нижнему срезу юбки, одновременно контролируя знаки. Отгнать отделочную деталь вниз, заутюжить припуски шва вовнутрь и настрочить.


Застрочить на изнаночную сторону припуски по открытым срезам частей парадного полотнища.

Продублировать поясную ширину детали пояса клеевым прокладочным материалом. Сложив детали лицевыми сторонами внутрь, притачать пояс к верхнему срезу юбки. Обтачать клеевой пояс, вывернуть на лицевую сторону, обработать швы обтачивания клеем. Заутюжить припуски шва притачивания пояса вверх, на деталь пояса. Переплутать пояс вдоль посередине изнаночной стороной внутрь, подогнуть внутрь срезы внутренней части пояса и настрочить его в шов притачивания внешней части и пояса. Осметать петлю на правом конце пояса; на левый конец пояса пришить пуговицу.



МОДЕЛЬ 14 ★★

ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ



БРЮКИ

Лист-вкладыш 3, сторона В
Размер 48

Детали

2 (2 детали) — передняя половинка, 2D (2 детали) — задняя половинка, (а) (1 деталь) — пояс, 2А (2 детали) — боковая часть верхнего бокового кармана передней половинки, целнокроенная с подкладкой кармана, (б) (2 детали) — подкладка верхнего бокового кармана передней половинки, (с) (2 детали) — манжета.

Вам потребуется

1,40 м ткани шириной 1,50 м; застежка-молния длиной 16 см; крючок и петля; клеевой прокладочный материал; 0,95 м отделочной тесьмы с пайетками, шириной 4 см.

План раскладки

Материал разложить в сгиб лицевой стороной внутри. Детали передней и задней половинок удлиннить по указанную величину. Деталь подкладки кармана (в) скопировать с детали передней половинки. Для детали пояса начертить прямоугольник 90 х 8 см, для детали манжеты — 2 прямоугольника 31 х 12 см. Добавить припуски на швы по срезам.

Описание работы

Отложить выточки, припуски выточек заутюжить к средним срезам.

Обработать боковые (вершинные) карманы: притачать подкладку к припускам входа в карман, вывернуть, выправить швы; передние половинки брюк наложить на боковые части кармана, целнокроенные с подкладкой кармана, и приколоть, совместив край кармана с линией разметки на боковой детали кармана. Сшить срезы подкладки кармана и боковой части кармана.


Сшить боковые, шаговые, средние срезы передней и задней половинок (в среднем шве продублировать половинки, оставив не стачиваемый участок для застежки-молнии).

Цельнокроенную обтачку застежки на притачать к половинке брюк заутюжить на изнаночную сторону. Притачать застежку-молнию; одну сторону

тессы застежки-молнии подогнуть внутрь и настрочить на цельнокроенный откосок (припуск на выкройку половинки брюк), которую притачать к правой стороне передней половинки брюк, прокладывая строчку с лицевой стороны детали.


Продублировать половину ширины детали пояса клеевым прокладочным материалом. Обтачать концы пояса. Притачать пояс к верхнему срезу брюк (на левой половинке — в уголок ширины откоска), наложив его на лицевую сторону брюк изнаночной стороной и утюжить с изнанки. Припуски шва притачивания пояса заутюжить в сторону пояса. Перегнуть пояс вдоль посередине, сложивши изнаночные стороны, подогнуть срезы внутренней части пояса на изнаночную сторону и настрочить его в шов притачивания внешней части пояса. Пришить отделочную тесьму на пояс с лицевой стороны потайными стежками.

Прикрепить нижнюю срезу брюк. Ставить каждую манжету в кольцо по боковым сторонам, вывернуть, перегнуть вдоль посередине и притачать (оба среза вместе) к нижним срезам брюк. Утюжить манжеты вниз, проложить отделочную строчку по низу притачивания. Пришить крючок и петлю на пояс.



МОДЕЛЬ 15 ★★

ЧЕРНАЯ ЛИНИЯ



ЖАКЕТ

Лист-вкладыш 1, сторона В
Размер 44

Детали

11 (2 детали) — центральная часть полочки, 11А (2 детали) — оковная часть полочки, 11В (1 деталь) — центральная часть спинки, 11С (2 детали) — боковая часть спинки, 11Е (2 детали) — воротник, 11Е (2 детали) — окантовка рукава, 11Д (2 детали) — нижняя часть рукава, (а) (2 детали) — подборт, (б) (2 детали) — обтачка горловины спинки.

Вам потребуется

1,30 м ткани шириной 1,50 м; 3 пуговицы; подкладочная ткань: клеевой прокладочный материал.

План раскладки


Материал разложить в сгиб лицевой стороной внутри. Скопировать деталь подборта с детали центральной части полочки, обтачку горловины (зипки) — с детали центральной части спинки. Для детали кося подкладки использовать лекала рукава, полочки и спинки изделия (за вычетом деталей подборта и обтачки). Добавить припуски на швы по срезам.

Описание работы

Продублировать клеевым прокладочным

материалом детали подборта, обтачки горловины спинки, нижнего воротника. Обработать рельефы полочки и спинки, боковые и плечевые швы.


Обработать передние и локтевые швы рукавов. Вметать и втачать рукава в проймы. Соединить обтачку горловины спинки с вершинами подборт. Целиком обработать подкладку, притачать ее к внутренним срезам подборт и к нижнему срезу обтачки горловины спинки, шов заутюжить на подкладку. Втачать нижний воротник в горловину основного изделия, совмещая лицевые стороны деталей. Соединить верхний воротник с подбортами и обтачкой горловины спинки. Швы соединения воротника расутюжить. Одной строчкой обтачать борта, утюжить подкладку, пришить углы бортов, концы и отлет воротника. Обработать шов обтачивания. С изнаночной стороны соединить между собой припуски плеча и застежки на молнию и к талии. Заутюжить на изнаночную сторону припуск на подгиб низа жакета и подшить сложившимися потайными стежками, аналогично обработать низ рукавов. Подогнуть нижний срез подкладки и подшить потайными подшивочными стежками к припуску подгиба низа основного изделия; аналогично подшить низ подкладки рукавов. Обметать петли в соответствии с разметкой; пришить пуговицы.



МОДЕЛИ 16 и 17 ★★

ГОЛУБАЯ ЛИНИЯ р. 40

ГОЛУБАЯ ЛИНИЯ р. 44



БРЮКИ КАПРИ

Лист-вкладыш 1, сторона А

Размеры 40 и 44

Детали

6 (2 детали) — передняя половинка, 6B (2 детали) — задняя половинка, 6A (2 детали) — боковая часть верхнего бокового кармана передней половинки, целлю крошечная и подкладкой кармана, (a), (b) (по 2 детали) — отатки верхнего среза брюк, (c) (2 детали) — подкладка верхнего бокового кармана передней половинки, (d) (4 детали) — шлевка

Вам потребуется

1,10 м газбаруна шириной 1,50 м; застежка-молния длиной 12 см; 2 застёжки-молнии длиной по 10 см; 0,70 м эластичной тесьмы шириной 2 см; клеевой прикладочный материал.

План раскладки

Материал разложить в стир лицевой стороной внутрь. Детали передней и задней половинки уложить на указанную разметку. Скопировать деталь подкладки кармана (c) с детали передней половинки; деталь отатки верхнего среза передней половинки

ни — с деталью передней половинки и боковой части верхнего бокового кармана передней половинки, целлю крошечной с подкладкой кармана; деталь отатки верхнего среза задней половинки — с деталью задней половинки, предварительно соединив боковые стороны выточкой. Для шлевки начертить 4 прямоугольника 2 x 6 см. Добавить припуски на швы по средам.


Описание работы

Сотачать выточку, припуски выточку заутюжить к средине среза.

Обработать боковые (верхние) карманы: пригладить подкладку к припускам входа в карман, вывернуть, выправить швы; переднюю половинку брюк наложить на боковую часть кармана, целлю крошечной с подкладкой кармана, и приложить, совместив край кармана с линией разметки на боковой детали кармана. Сотачать срезы подкладки кармана и боковой части кармана. Сложить боковые срезы передней и задней половинок до контрольных знаков, определяющих длину застёжек-молний. Сотачать шлевки и средину среза передней и задней половинок (в среднем шве передней половинки оставить не стачанным участок для застёжки-молнии). Целлю

крошечную отатку за-отатки на правой половинке брюк заутюжить на изнаночную сторону. Пригладить застёжку-молнию: одну сторону тесьмы за-отатки молнии подложить внутрь и на-строчить на целлю крошечной отаткой (припуск на левой половинке брюк), которую пригладить к правой стороне передней половинки брюк, прокладывая строчку с лицевой стороны детали.

Пролулировать части отатки верхнего среза клеевым прикладочным материалом. Сотачать срезы частей отатки верхнего среза в одну деталь. Сложить лицевыми сторонами внутрь отатки и отатку верхнего среза, уравнивать срезы, отатать верхний срез брюк шириной шва 0,5-0,7 см. Отварить отатку на изнаночную сторону наделки, выправить (при необходимости выматать) шов отатки, пригладить




75 см

пригладить шов с изнаночной стороны. Подогнуть внутрь нижний срез отатки и настрочить по глубине лицевой стороны. Припуски по нижним срезам брюк обмотать, отогнуть на изнаночную сторону по линии сгиба и настрочить. В полученные кулиски вдеть эластичную тесьму. Пригладить застёжки-молнии длиной 10 см к боковым срезам брюк, застрочить тесьму эластичной тесьмой. Застрочить шлевки по длине, подгибать оба среза внутрь. Подогнуть открытые срезы шлевки и настрочить на отатки.

МОДЕЛЬ 18 ★★★

ГОЛУБАЯ ЛИНИЯ



ЮБКА

Лист-вкладыш 2, сторона А

Размер 38

Детали

2 (1 деталь) — кокетка переднего полотнища, 2B (1 деталь) — кокетка заднего полотнища, 2A (1 деталь) — переднее полотнище, 2C (1 деталь) — заднее полотнище, (a), (b) (по 1 детали) — отатки верхнего среза переднего и заднего полотнищ, (c) (4 детали) — отделочный клапан переднего полотнища.

Вам потребуется

0,60 м ткани шириной 1,50 м; застёжка-молния длиной 20 см; 0,45 м жесткой тесьмы шириной 2,5 см; 0,35 м жесткой тесьмы шириной 1 см; 2 пуговицы.

План раскладки


Материал разложить в разворот (в 1 слой) лицевой стороной вверх. Скопировать части отатки верхнего среза юбки с деталью кокетки переднего и заднего полотнищ, деталь отделочного клапана — с детали переднего полотнища. Добавить припуски на швы по средам.

Описание работы

Сложить детали отделочных клапанов парно лицевыми сторонами внутрь и отатать нижний (в виде угла) и боковые срезы, вывернуть, выправить, пригладить. Настрочить жесткую тесьму на клапаны с лицевой стороны. Наложить клапаны на переднее полотнище с лицевой стороны в соответствии с разметкой, подогнуть от-

крытые срезы клапанов и настрочить. Сотачать боковые срезы переднего и заднего полотнищ, оставив в левом боковом шве на стачанный участок для застёжки-молнии в соответствии с разметкой. Обработать низ изделия. Застрочить и заматать складки на переднем и заднем полотнищах в соответствии с разметкой. Сотачать правые боковые срезы частей кокетки юбки. Пригладить клапаны к выточке среза юбки. Настрочить жесткую тесьму на изделие с лицевой стороны в соответствии с разметкой. Пригладить застёжку-молнию, соединить части отатки верхнего среза юбки в единую деталь по правым боковым

средам, шов разутюжить. Сложить лицевыми сторонами внутрь юбку и отатку верхнего среза, уравнивать срезы, отатать верхний срез юбки отаткой. Отварить отатку на изнаночную сторону наделки, выправить (при необходимости выматать) шов отатки и пригладить с изнаночной стороны. Подогнуть внутрь поперечные срезы отатки и пришить к тесьме застёжки-молнии петлями приутюженными стежками. Строчки временного назначения удалить. Обматывать петли на отдельных клеевых карманах в соответствии с разметкой; пришить пуговицы.



1.50м

КРОМКА

МОДЕЛЬ 19 ★★

КРАСНАЯ ЛИНИЯ



ЖАКЕТ

Лист-выкладish 1, сторона В
Размер 50

Детали

10 (2 детали) — центральная часть полочки, 10А (2 детали) — боковая часть полочки, 10В (2 детали) — боковая часть спинки, 10С (2 детали) — центральная часть спинки, 10D (2 детали) — воротник, 10Е (2 детали) — верхняя часть рукава, 10F (2 детали) — нижняя часть рукава, (а) (2 детали) — подборт, (б) (1 деталь) — обтачка горловины спинки.

Вам потребуется

1,45 м ткани в полосу, шириной 1,50 м, 3 пуговицы, клеевой прокладочный материал; 2 плечевые накладки.

План раскладки

Материал разложить в сгиб лицевой стороной внутрь. Скопировать детали подборта с детали центральной части полочки, обтачку горловины спинки — с детали центральной части спинки. Дополнительно припуск на шов по срезам.

Описание работы

Придублировать клеевым прокладоч-

ным материалом детали подборта, обтачку горловины спинки, воротника.

Обработать рельефы полочки и спинки. Обработать срединный шов спинки, борта и плечевые швы.

Детали воротника сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и верхней створке. Выдолбить вывернуть, выправить шов оттачивания и приутюжить. Вметать воротник (оба среза вместе) в горловину изделия, плавно выконтролировать изгиб.

Соединить обтачку горловины спинки с верхними подбортами. Обтачать борта изделия и нижние углы бортов, соединить верхний срез обтачки спинки и срезы подборта с горловиной изделия (одновременно втачивая воротник) одной строчкой. Вывернуть, обработать шов оттачивания, приутюжить.

Обработать передние и боковые швы рукавов. Вметать и втачать рукава в проймы.

Заутюжить на изнаночную сторону припуски на подгиб низа изделия и рукавов и подшить слабооттянутыми потайными стежками. Обметать петли на правой полочке в соответствии с разметкой; на левую полочку пришить пуговицы.

МОДЕЛЬ 20 ★★★

ГОЛУБАЯ ЛИНИЯ



ЖАКЕТ

Лист-выкладish 1, сторона В
Размер 48

Детали

12 (2 детали) — верхняя часть полочки, 12А (2 детали) — нижняя часть полочки, 12В (2 детали) — верхняя часть спинки, 12С (2 детали) — нижняя часть спинки, 12D (2 детали) — воротник, 12Е (2 детали) — верхняя часть рукава, 12F (2 детали) — нижняя часть рукава, 12G (2 детали) — передняя часть манжеты, 12H (2 детали) — задняя часть манжеты, (а) (2 детали) — подборт, (б) (2 детали) — обтачка горловины спинки, (с) (4 детали) — клапан кармана полочки, (д) (4 детали) — обтачка кармана полочки.

Вам потребуется

1,40 м ткани шириной 1,50 м; 2 пуговицы; клеевой прокладочный материал; подкладочная ткань (для полочки кармана).

План раскладки

Материал разложить в сгиб лицевой стороной внутрь. Скопировать детали подборта с детали верхней и нижней частей полочки, продвигательно соединить детали по срезам, деталь обтачки горловины спинки — с детали спинки, деталь клапана кармана полочки — с детали нижней части полочки. Для обтачки кармана полочки вырезать 4 прямоугольника 15 x 3 см. Для подкладки кармана полочки вырезать из подкладочной ткани 4 квадрата 15 x 15 см. Дополнительно припуск на шов по срезам.

Описание работы

Придублировать клеевым прокладочным материалом детали подборта, обтачку горловины спинки, нижнего воротника, клапана кармана.

Обработать вытачки на обеих частях спинки. Приутюжить нижние части спинки к нижним срезам обеих частей спинки.

Обработать вытачки на полочках. Приутюжить нижнюю часть полочки к нижним срезам верхних частей полочек.

Детали клапанов кармана сложить попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать по боковым и нижней сторонам. Вывернуть, выправить, приутюжить. Обработать карманы с клапаном с двумя обтачками на полочках (см. примечание к модели 24).



Обработать срединный шов спинки, боковые и плечевые швы.

Детали выдолбить сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отутюжить. Воротник выдолбить, выправить шов оттачивания и приутюжить. Вметать воротник (оба среза вместе) в горловину изделия, плавно выконтролировать изгиб.

Соединить обтачку горловины спинки с верхними подбортами. Обтачать борта изделия, уступы лацканов и нижние углы бортов, соединить верхний срез обтачки спинки и срезы подборта с горловиной изделия (одновременно втачивая воротник) одной строчкой. Вывернуть, обработать шов оттачивания, приутюжить.

Приутюжить передние части манжет к нижним срезам верхней части рукавов, задние части манжет — к нижним срезам нижней части рукавов. Приутюжить передние и боковые швы рукавов. Вметать и втачать рукава в проймы.

Заутюжить на изнаночную сторону припуски на подгиб низа изделия и рукавов и подшить слабооттянутыми потайными стежками. Обметать петли на правой полочке в соответствии с разметкой; на левую полочку пришить пуговицы.



МОДЕЛЬ 21 ★★

ЧЕРНАЯ ЛИНИЯ



ЖАКЕТ

Лист-вкладыш 1, сторона А
Размер 42

Детали

11 (2 детали) — центральная часть полочки, 11А (2 детали) — близкая часть полочки, 11В (1 деталь) — центральная часть спинки, 11С (2 детали) — боковая часть спинки, 11F (2 детали) — воротник, 11П (2 детали) — верхняя часть рукава, 11Е (2 детали) — нижняя часть рукава, (а) (2 детали) — подборт, (б) (2 детали) — обтачка горловины спинки, (с) (4 детали) — подкладка кармана полочки.

Вам потребуется

1,90 м ткани шириной 1,50 м; 6 пуговиц; подкладочная ткань: клеевой прокладочный материал

План раскладки


Материал разложить в 2 сложившей стороной внутри. Скопировать детали подборта и подкладку кармана полочки с детали центральной части полочки, обтачку горловины спинки — с детали центральной части спинки. Для деталей края подкладки использовать лекало рукава, полочки и спинки изделия (за вычетом деталей подборта и обтачки). Добавить припуски на швы по срезам.

Описание работы

Продублировать клеевым прокладочным материалом детали подборта, обтачки горловины спинки, нижнюю воротника, притачать подкладку кармана к припускам входа в карман центральной и близкой частей полочки. Стачать части полочки по срезам рельефов с закрепками в начале и конце кармана с одновременным стачиванием полочки кармана. Приутюжить карманы после выворачивания, швы обработать. Обработать рельефы спинки, боковые и плечевые швы. Обработать передние и локтевые швы рукавов. Выстаить и отгладить рукава в проймы. Соединить обтачку горловины спинки с вершинами подборта. Цели-


ком обработать подкладку, притачать ее к внутренним срезам подборта и к нижнему срезу обтачки горловины спинки. Шов заутюжить на подкладку. Втачать нижний воротник в горловину основного изделия, совмещая лицевые стороны деталей. Соединить верхний воротник с подбортами и обтачкой горловины спинки. Швы соединения воротников разутюжить. Одной ступенькой пришить борта, углы лапчатых, нижнюю углы борта, концы и отлет воротника. Обработать швы обтачивания. С изнаночной стороны соединить между собой припуски швов втачивания воротников в горловину.

Заутюжить на изнаночную сторону припуск на подгиб низа жакета и подшить слабозатянутыми потайными стежками; аналогично обработать низ рукавов. Подогнуть нижний срез подкладки и подшить потайными подшивочными стежками к припуску подгиба низа основного изделия; аналогично подшить низ подкладки рукавов. Обметать петли в соответствии с разметкой; пришить пуговицы.



МОДЕЛЬ 22 ★★

КРАСНАЯ ЛИНИЯ



ЖАКЕТ

Лист-вкладыш 3, сторона В
Размер 46

Детали

3 (2 детали) — центральная часть полочки, 5А (2 детали) — боковая часть полочки, 5В (2 детали) — центральная часть спинки, 5С (2 детали) — боковая часть спинки, 5D (2 детали) — воротник, 5Е (2 детали) — верхняя часть рукава, 5F (2 детали) — нижняя часть рукава, (а) (2 детали) — подборт, (б) (1 деталь) — обтачка горловины спинки, 5G (4 детали) — клапан кармана полочки, (с) (2 детали) — подкладка кармана полочки.

Вам потребуется

1,25 м клепа шириной 1,50 м; 4 пуговицы; клеевой прокладочный материал.

План раскладки

Материал разложить в 2 сложившей стороной внутри. Скопировать детали подборта с детали центральной части полочки, обтачку горловины спинки — с детали центральной части спинки. Дублировать припуски на швы по срезам.

Описание работы

Продублировать клеевым прокладочным

материалом детали подборта, обтачки горловины спинки, нижнего воротника, клапанов карманов полочки.


Обработать рельефы полочки. Обработать клапаны, обработать на полочках карманы с клапанами.

Обработать рельефы спинки. Обработать средний шов спинки, боковые и плечевые швы.

Детали воротника сложить лицевыми сторонами внутри и обтачать по концам и отлету. Воротник вывернуть, выгладить швы обтачивания и приутюжить. Вметать воротник (оба среза вместе) в горловину изделия, совмещая контрольные знаки.


Соединить обтачку горловины спинки с верхними подбортами. Обтачать борта изделия, углы лапчатых и пришить углы борта, соединить верхний срез обтачки спинки и срезы подборта с горловиной изделия (одновременно втачивая воротник) одной строчкой. Вывернуть, обработать швы обтачивания, приутюжить.

Обработать передние и локтевые швы рукавов. Вметать и втачать рукава в проймы. Заутюжить на изнаночную сторону припуски на подгиб низа изделия и рукавов и подшить слабозатянутыми потайными стежками. Обметать петли на правой полочке в соответствии с разметкой; на левую полочку пришить пуговицы.



МОДЕЛЬ 23 ★★

ЧЕРНАЯ ЛИНИЯ



ЖАКЕТ

Лист-вкладыш 2,
сторона А

Размер 40

Детали

1 (2 детали) — полочка, 1А (2 детали) — спинка, 1D (2 детали) — воротник, 1В (2 детали) — верхняя часть рукава, 1С (2 детали) — нижняя часть рукава, (в) (2 детали) — подборт, (б) (1 деталь) — обтачка горловины спинки, (с) (2 детали) — накладной карман полочки.

Вам потребуется

1,30 м вельвета шириной 1,50 м;
2 пуговицы; клеевой прокладочный материал.

План раскладки

Материал разложить в стиб лицевой стороной внутрь. Скопировать детали подборта и накладного кармана полочки с детали полочки.

(на лекале показана половина кармана), обтачку горловины спинки — с детали спинки. Добавить припуски на швы по срезам.

Описание работы

Продублировать клеевым прокладочным материалом детали под борт, обтачку горловины спинки, нижнюю воротника.

Обработать вытачки. Припуски по верхним срезам накладных карманов полочки заутюжить на изнаночную сторону; проложить отделочную строчку в соответствии с фото. Припуски по остальным срезам накладных карманов полочки заутюжить на изнаночную сторону. Детали накладных карманов полочки наложить на изделие в соответствии с разметкой и настрочить.

Обработать средний шов спинки, боковые и плечевые швы.


Детали воротника сложить лицевыми сторонами внутрь и обта-

чать по концам и отлету. Воротник вывеснуть, выправить шов обтачивания и приутюжить. Вметать воротник (оба среза вместе) в горловину изделия, оформляя контурные линии.

Соединить обтачку горловины спинки с вершинами подборт. Обтачать борта изделия, уступы лацканов и нижние углы бортов, соединить верхний срез обтачки спинки и срезы подборт с горловиной изделия (одновременно втачивая воротник) одной строчкой. Вывернуть, обработать шов обтачивания, приутюжить.


Обработать передние и локтевые швы рукавов. Вметать и втачать рукава в проймы.

Заутюжить на изнаночную сторону припуски на подгиб низа изделия и рукавов и подшить слабозатянутыми потайными стежками. Обметать петли на правой полочке в соответствии с разметкой; на левую полочку пришить пуговицы.



МОДЕЛЬ 25 ★★★

ГОЛУБАЯ ЛИНИЯ



БРЮКИ

Лист-вкладыш 3, сторона А
Размер 6

Детали

1, 1А (2 детали) — передняя половинка, 1В, 1С (2 детали) — задняя половинка, (а) (1 деталь) — пояс, 1D (1 деталь) — боковая часть верхнего (левого) бокового кармана передней половинки, цельнокроенная с подкладкой кармана, (b) (1 деталь) — подкладка верхнего (левого) бокового кармана передней половинки, (с) (2 детали) — накладной карман задней половинки, 1Е (1 деталь) — правый верхний накладной боковой карман передней половинки, (d) (1 деталь) — обтачка переднего и нижнего срезов правого верхнего накладного бокового кармана передней половинки, (e) (1 деталь) — обтачка входа в правый и верхнего накладного бокового кармана передней половинки, (f) (2 детали) — манжета, (g) (5 деталей) — шлевка.

Вам потребуется

1,90 м. бабалина шириной 1,50 м; застежка-молния длиной 18 см; 2 пуговицы; клеевой прокладочный материал.

вырезать части передней и задней половинок.

Обработать боковые швы. Обработать карман-портфель на правой брючине.

Стачать шаговые и средние срезы передней и задней половинок (в среднем шве передней половинки оставить не стачанным участок для застежки-молнии). Цельнокроенную обтачку застежки на левой половинке брюк заутюжить на изнаночную сторону. Притачать застежку-молнию: одну сторону тесьмы застежки-молнии подогнуть внутрь и настрочить на цельнокроенный отскок (припуск на правой половинке брюк), вторую притачать к левой стороне передней половинки брюк, приложив отскок к лицевой стороне детали.

Продублировать половину ширины детали пояса клеевым прокладочным материалом. Обтачать концы пояса. Притачать пояс к верхнему срезу брюк (на правой половинке — с учетом ширины отскока), наложив его на лицевую сторону брюк изнаночной стороной вверх и уравнивая срезы. Припуски шва притачивания пояса заутюжить в сторону пояса. Перегнуть пояс вдоль, посередине, совместив изнаночные стороны, подогнуть срезы внутренней части пояса на изнаночную сторону и настрочить его в шов притачивания внешней части пояса.

Обработать низ брюк. Застрочить шлевки по длине, подгибая оба среза внутрь. Подогнуть открытые срезы шлевок и настрочить на верхний край пояса и брюки. Обметать петли на левом конце пояса. Пришить пуговицы.

План раскладки

Материал разложить в штаб лицевой стороной внутрь. Соединить части локалы передней и задней половинок в единые детали в соответствии с разметкой. Для детали 1 пояса начертить прямоугольник 91 x 8 см, для детали манжет — 2 прямоугольника 46 x 18 см, для шлевок — 5 прямоугольников 6 x 8 см. Скопировать детали обтачки (a) с детали 1 (передняя половинка брюк). Скопировать детали обтачки (d) с детали 1Е. Скопировать накладной карман (с) с детали 1В (задняя половинка брюк). Добавить припуски на швы по срезам.

Описание работы

Обтачать обтачкой (e) срез входа на правый верхний накладной боковой карман (деталь 1Е), наложив на лицевую сторону основной детали обтачку лицевой стороной вниз. Отгнуть обтачку (e) на изнаночную сторону основной детали, выправить шов, приутюжить. Проложить отделочные строчки по краям обтачки (нижняя отделочная строчка прокладывается на расстоянии см. 2,5 см от края входа в карман). Обтачать обтачкой (d) соответствующие срезы кармана 1Е, обработать шов обтачивания. Обметать петлю на кармане в соответствии с разметкой. Настрочить карман на правую половинку брюк (см. фото). Сложить левую переднюю половинку с деталью подкладки верхнего (левого) бокового кармана передней половинки (деталь (b)) лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы и обтачать вход кармана передней половинки. Вывернуть, выправить обтачанный край, приутюжить, проложить отделочные строчки по краю входа в карман и на расстоянии 2,5 см от него (т.е. отделочные строчки на левом и правом карманах должны быть приложены на одинаковом расстоянии). Наложить переднюю половинку брюк на боковую часть верхнего (левого) бокового кармана передней половинки (деталь 1D), совместить контрольные знаки и линии, стачать срезы подкладки кармана и боковой части кармана. Проложить отделочные строчки вдоль внутренних срезов подкладки кармана (срезы подкладки кармана попадают под строчки) на левой половинке брюк (см. фото).


Припуски по верхним срезам накладных карманов задней половинки застрочить на изнаночную сторону. Припуски по остальным срезам заутюжить на изнаночную сторону. Наложить накладные карманы на заднюю половинку в соответствии с разметкой и настрочить.

Стачать боковые, шаговые, средние срезы передней и задней половинок (в среднем шве передней половинки оставить не стачанным участок для застежки-молнии). Цельнокроенную обтачку застежки на левой половинке брюк заутюжить на изнаночную сторону. Притачать застежку-мол-

нию: одну сторону тесьмы застежки-молнии подогнуть внутрь и настрочить на цельнокроенный отскок (припуск на правой половинке брюк), вторую притачать к левой стороне передней половинки брюк, приложив отскок к лицевой стороне детали. Продублировать половину ширины детали пояса клеевым прокладочным материалом. Обтачать концы пояса. Притачать пояс к верхнему срезу брюк (на правой половинке — с учетом ширины отскока), наложив его на лицевую сторону брюк изнаночной стороной вверх и уравнивая срезы. Припуски шва притачивания пояса заутюжить в сторону пояса. Перегнуть по-

яс вдоль посередине, совместив изнаночные стороны, подогнуть срезы внутренней части пояса на изнаночную сторону и настрочить его в шов притачивания внешней части пояса.

Стачать каждую манжету в кольцо по боковым сторонам, вывернуть, перегнуть вдоль посередине и притачать (оба среза вместе) к нижним срезам брюк. Отгнуть манжеты вниз, проложить отделочные строчки по шву притачивания и по низу. Застрочить шлевки по длине, подгибая оба среза внутрь. Подогнуть открытые срезы шлевок и настрочить на верхний край пояса и брюки. Обметать петли; пришить пуговицы.



МОДЕЛИ 26—28 ★★

КРАСНАЯ ЛИНИЯ р. 6

КРАСНАЯ ЛИНИЯ р. М

КРАСНАЯ ЛИНИЯ р. L



КУРТКА

Лист-вкладыш 3, сторона А

Размеры S, M, L

Детали

Флис серого цвета: 3В (1 деталь) — спинка, 3 (2 детали) — центральная часть полочки, 3С (2 детали) — рукав, 3а (2 детали) — подборт, (b) (2 детали) — подкладка кармана; флис синего цвета: 3А (2 детали) — боковая часть полочки, 3Г (1 деталь) — воротник, (b) (2 детали) — подкладка кармана, (c) (1 деталь) — пояс.

Вам потребуется

1,50 м флиса серого цвета шириной

1,50 м; 0,65 м флиса синего цвета шириной 1,50 м; 0,15 м трикотажного полотна серого цвета шириной 0,90 м; резцовая застежка-молния длиной 60 см (для размеров S и M), 65 см (для размера L).

План раскладки

Оба вида ткани разложить в стиб лицевой стороной внутрь. Скопировать детали подборта и подкладки кармана с детали центральной части полочки. Для детали пояса начертить прямоугольник 84 x 10 см (для размера S), 92 x 10 см (для размера M), 100 x 10 см (для размера L); для детали манжет — 2 прямоугольника 18 x 11 см (для размера S), 19 x 11 см (для разме-

ра M), 20 x 11 см (для размера L) и выкроить из трикотажа. Добавить припуски на швы по срезам.

Описание работы

Притачать части подкладки карманов к припускам входа в карманы центральной и боковой частей полочки. Стачать части полочки по срезам рельефов с закрывками в начале и конце участка кармана. Стачать подкладку карманов по срезам.

Истачать рукава в открытую пройму, совмещая контрольные знаки. Стачать одной строчкой боковые и нижние срезы изделия и рукавов соответственно.



Втачать внешнюю часть воротника в горловину изделия. Притачать верхний срез пояса к нижнему срезу изделия, растягивая верхний срез пояса в соответствии с длиной нижнего среза изделия.

Притачать подборт к внутренним частям воротника и пояса. Раскрыть застежку-молнию (подогнуть на изнаночную сторону

внешних припуски ленты застежки-молнии) и приколоть части застежки-молнии, развернутое звеном к боковым швам, к срезам бортов полочки и концам внешних частей воротника и пояса с лицевой стороны, зафиксировать.

Обтачать борта, концы воротника и пояса с односторонним втачиванием в швы застежки молнии. Вывернуть, обработать швы обтачивания, приутюжить. Подогнуть внутрь срез внутренней части воротника и настроить сгиб на шов втачивания внешней части воротника. Подогнуть внутрь срез внутренней части пояса и настроить сгиб на шов притачивания внешней части пояса. Проложить строчки закрепления застежки молнии с лицевой стороны.

Детали манжет стачать в кольцо по боковым сторонам. Вывернуть, переутюжить вдоль посередине и притачать (оба среза вместе) к нижним срезам рукавов, растягивая нижний срез манжет в соответствии с длиной нижнего среза рукавов.




МОДЕЛИ 29—31 ★

ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ р. S

ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ р. M

ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ р. L




БРЮКИ

Лист-вкладыш 3, сторона А

Размеры S, M, L

Детали


6 (2 детали) — передняя половинка, 6А (2 детали) — задняя половинка, (a) (4 детали) — подкладка карманов.



МОДЕЛИ 32 и 33 ★★

ГОЛУБАЯ ЛИНИЯ р. S

ГОЛУБАЯ ЛИНИЯ р. L



ЖИЛЕТ

Лист-вкладыш 2, сторона B
Размеры S и L

Детали

Микрофибра: 7A (1 деталь) — спинка, 7B (2 детали) — полочки, 7R (1 деталь) — воротник, (a) (2 детали) — лямочки нижних карманов полочки, (b) (2 детали) — обтачки нижнего кармана передней полочки, (c) (2 детали) — подкладка нижних карманов полочки, (d) (2 детали) — подкладка верхнего кармана полочки.

Вам потребуется

0,85 м микрофибры шириной 1,50 м; 0,85 м флиса (для подкладки) шириной 1,50 м; раздаточная застежка-молния длиной 33 см (для размера S), 0,0 см (для размера L); застежка-молния длиной 10 см для верхнего кармана правой полочки.

План раскладки


Оба вида ткани разложить в стиб лицевой стороной внутрь. Детали полочки, спинки и воротника выкроить из микрофибры и флиса. Скопировать детали подкладки нижних карманов полочки с детали полочки и выкроить 2 раск из микрофибры, 2 — из флиса. Для детали листочки нижних карманов полочки начертить 2 прямоугольника 18 x 6 см, для детали обтачки верхнего кармана правой полочки — 2 прямоугольника 10 x 2 см, для детали подкладки верхнего кармана — 2 прямоугольника 10 x 8 см. Длинный припуск на швы по срезам.

Описание работы

Выполнить на правой полочке прозрачный карман в рамку с застежкой-молнией (см. примечание к данной модели). Выполнить на каждой полочке прозрачный карман с листочкой с втачными концами (см. примечание к данной модели). Обработать боковые и плечевые швы. Втачать внешнюю деталь воротника в горловину изделия. Раскрыть застежку-молнию, подогнуть на изнаночную сторону верхние срезы ленты застежки-молнии и приколоть части застежки-молнии, развернутое зосилим к боковым швам, к срезам бортов плечиков и к лямкам внешней детали воротника с лицевой стороны, приметать.

Соединить детали подкладки (из флиса) эластичным плечевому изделию.

Соединить машинной строчкой внутренний воротник с горловиной подкладки. Сложить подкладку и изделие изделие лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, совместить соответствующие швы на изделии и подкладке по срезам. Обтачать подкладкой борта, срезы воротника, притачивая застежку молнию, и внешний срез изделия одной строчкой. Вывернуть жилет через проему на лицевую сторону, выправить обтачные края, приутюжить. Положить внутрь срезы пройма на основном изделии и подкладку, застрочить. Проложить отделочные строчки с лицевой стороны изделия (см. фото).



Примечание

ПРОРЕЗНОЙ КАРМАН В РАМКУ С ЗАСТЕЖКОЙ-МОЛНИЕЙ

Наметить 4 линиями многорасположенно кармана: две определяют на расстоянии кармана, две поперечные линии определяют длину кармана, расстояние между ними равно удвоенной ширине рамки. Заутюжить пополам вдоль по середине обтачки кармана. Наметить на них линии притачивания к полочке (расстояние от сгиба до линии равно ширине обтачки в готовом виде). Приложить обтачки (лицевыми сторонами вниз) к линиям разметки кармана так, чтобы обтачки располагались симметрично. Приметать обтачки к полочке детали, оромощая линии притачивания обтачек с линией, определяющей нахождение кармана на плечевой детали. Притачать обтачки. Строчки приметывания удалить. Строчки притачивания обтачек должны быть строго параллельными друг другу, ровными, начинаться и заканчиваться на одном уровне. Расстояние

между строчками равно удвоенной ширине обтачки в готовом виде.

Разрезать вход в карман между строчками, от середины к краям в два приема. В концах строчек делаются разрезы под углом 45 градусов к строчкам притачивания обтачек, не доходя до них 0,1–0,2 см. Вывернуть детали обтачек на изнаночную сторону, выметать швы притачивания обтачек. Соединить строчкой косых срезов направленные обтачки встык друг к другу, приутюжить. Закрепить углы в концах кармана глубинной машинной строчкой с изнаночной стороны.

Застежку молнию подложить под обтачки, приметать и притачать, прикладывая строчку на 0,1 см от швов притачивания обтачек. Строчку временного назначения удалить. Подкладку кармана притачать к срезам обтачек и обтачать подкладку кармана. Приутюжить жилет.

Вам потребуется

1,70 м (для размера S), 2,15 м (для размеров M и L) флиса шириной 1,50 м; 0,70 м (для размера S), 0,75 м (для размера M) эластичной тесьмы шириной 2 см; 0,85 м эластичной тесьмы шириной 3 см (для размера L).

План раскладки

Материал разложить в стиб лицевой стороной внутрь. Скопировать деталь подкладки кармана с детали передней полочки, следуя образцу для размера S. Длинный припуск на швы по срезам.

Описание работы

Притачать части подкладки кармана к

припускам входа в карманы передней и задней половинок. Стачать боковые срезы передней и задней половинок с эластичной тесьмой в начале и конце участка кармана. Стачать подкладку карманов по срезам.

Стачать шаговые и средние срезы передней и задней половинок.

Припуск по верхнему срезу борта обтачать, отогнуть на изнаночную сторону по линии сгиба и настрочить, оставив небольшой участок для продевания эластичной тесьмы. В полученную кулиску вдеть эластичную тесьму. Концы ее стачать, открытый участок застрочить. Обработать низ борта.


ПРОРЕЗНОЙ КАРМАН С ЛИСТОЧКОЙ С ВТАЧНЫМИ КОНЦАМИ

Листочку переутюжить вдоль посередине, приутюжить. На листочке наметить линию, определяющую ширину листочки в готовом виде, и две линии, определяющие ее длину. На внутреннюю сторону листочки положить часть подкладки кармана лицевой стороной вниз, уравнивая срезы. Притачать рядом с линией ширины листочки и втачными концами. К линиям разметки кармана на полочке приложить листочку с подкладкой кармана, совмещая линии разметки кармана и линии на листочке. Внешняя сторона листочки совпадает с лицевой стороной полочки. Листочка расположена симметрично по направлению к борту/линии

полочки. Притачать. Вторую часть подкладки кармана притачать по второй линии разметки, располагая ее лицевой стороной к лицевой стороне полочки. Притачать. Расстояние между строчками равно ширине листочки в готовом виде. Разрезать вход в карман в два приема от середины в обе стороны между строчками, длина косых срезов разрезов к концам строчек, не доходя до них 0,1–0,2 см. Вывернуть на изнаночную сторону детали кармана, выправить швы, расправить листочку, закрепить углы кармана с изнаночной стороны тройной машинной строчкой, одновременно эластичную подкладку кармана.

МОДЕЛЬ 34 ★★★

КРАСНАЯ ЛИНИЯ



ПЛАЩ

Лист-вкладыш 2, сторона А

Размер М

Детали

8А (2 детали) — спинка, 8 (2 детали) — полочка, 8С (2 детали) — воротник, (а) (2 детали) — подборт, 8С (2 детали) — нижняя часть рукава, 8В (2 детали) — нижняя часть рукава, (б) (1 деталь) — обтачка горловины спинки, 8В (1 деталь) — внутренняя планка

потайной застежки левого борта, (с) (4 детали) — обтачка кармана, (д) (4 детали) — клапан кармана, (е) (4 детали) — подкладка кармана, (ф) (4 детали) — пата рукава.

Вам потребуется

2,40 м ткани с водоотталкивающей пропиткой шириной 1,50 м, 7 пуговиц, клеевой прокладочный материал.

План раскладки

Материал разложить в сгиб лицевой стороной внутрь. Скопировать детали под-

борта и клапаны кармана с детали полочки, детали обтачки горловины спинки — с детали спинки, детали паты рукава — с детали рукава. Для детали обтачек кармана наметить 4 прямоугольника 16 х 2 см, для подкладки

карманов — 4 прямоугольника 16 х 18 см. Дробить припуски на швы по срезам.

Описание работы

Продублировать клеевым прокладочным материалом детали подборта, обтачки горловины спинки, планки и выклешки, планки потайной застежки, клапанов карманов.

Детали клапанов карманов полочки сложить попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать по боковым и нижней сторонам. Клапаны вывернуть, выправить (при необходимости выметать) швы, приутюжить, наметить на них линию ширины клапана в готовом виде. На полочках выполнить прорезные карманы с клапаном с двумя обтачками (см. примечание к данной модели).

Обработать срединный шов спинки, боковые и плечевые швы.

Притачать внутреннюю планку левого борта к срезу борта левой полочки. Заутюжить планку на изнаночную сторону, перевернув ее вдоль посередине в соответствии с линиями разметки на лекалах.

Детали воротника сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Воротник вывернуть, выправить шов обтачивания и приутюжить. Вметать воротник (оба среза вместе) в горловину изделия.

Соединить обтачку горловины спинки с верхними подбортами. Обтачать (предварительно сметать) оба борта изделия (на левой полочке соединить между собой детали планки и подборта), уступы лацканов и нижние углы борта, соединить верхний срез обтачки горловины спинки и срезы подборт с горловиной изделия (одновременно отачивая воротник). Строчки временного назначения удалить. Стянуть с изнаночной стороны боковые стороны планки. Вывернуть на лицевую сторону, обработать шов обтачивания, приутюжить.

Сложить детали паты рукава попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковой (в виде угла) и длинные срезы, вывернуть, выправить, приутюжить. Наложить паты на верхние части рукавов с лицевой стороны в соответствии с разметкой, пологнуть открытые срезы паты и настрочить. Обработать передние и боковые швы рукавов. Вметать и атачать рукава в пройму. Припуск на подгиб низа изделия заутюжить на изнаночную сторону и подшить сдвоенными потайными стежками; аналогично обработать низ рукава. Обметать петли на подборта в соответствии с разметкой; на правую полочку пришить пуговицы.

Примечание

КАРМАН С КЛАПАНОМ С ДВУМА ОБТАЧКАМИ

Наметить 4 линиями местоположение кармана на полочке. Два горизонтальных линия определяют направление кармана, два поперечные — длину кармана. Расстояние между горизонтальными линиями равно удвоенной ширине рамки. Обтачки кармана заутюжить вдоль посередине. Наметить на них линии притачивания к полочке (расстояние от сгиба обтачки до линии равно одной ширине рамки). Приложить обтачки внешними сторонами вниз к линиям разметки кармана на полочке так, чтобы обтачки располагались сгибами наружу (т. е. срезами друг к другу). Приметать обтачки к основной детали, совмещая соответствующие линии на обтачках с линиями на полочке. На верхнюю обтачку наложить клапан внутренней стороной вверх, приметать, охватывая линией ширины клапана со строчкой приметывания верхней рамки. Притачать одной строчкой верхнюю обтачку и клапан, и нижнюю обтачку. Строчки временного назначения удалить. Строчки притачивания обтачек (и клапана) должны быть параллельны друг другу, ровными, начинаться и заканчиваться на заданном уровне, иметь закротки в начале и конце. Расстояние между строчками равно удвоенной ширине рамки в готовом виде, длина строчек должна строго совпадать с длиной клапана. Разрезать вход в карман между строчками, от середины к концам в два приема. В концах строчек выполняются разрезы под углом 45 градусов к строчкам притачивания обтачек, на глубину до 1 см, 1–0,2 см. Вывернуть детали на изнаночную сторону, выметать швы притачивания деталей, соединить срезы рамок выстык друг к другу строчкой косых стежков, предварительно убрав клапан внутрь. Слегка приутюжить. Закрепить углы в концах кармана тройной машинной строчкой с изнаночной стороны. Строчки временного назначения удалить, приутюжить. Пригачивать части подкладки кармана к срезам обтачек и стачать подкладку кармана. Приутюжить карман.

МОДЕЛЬ 35 ★★★

ГОЛУБАЯ ЛИНИЯ

ПЛАТЬЕ

Лист-вкладыш 3, сторона В

Размер 42

Детали


Трикотаж: 3 (1 деталь) — перед, 3В (2 детали) — спинка, 3А (2 детали + 1 деталь со сгибом) — юбка; эластичный атлас: 3Д (2 детали) — пояс, 3С (2 детали) — рукав, (а) (1 деталь) — воротник.

Вам потребуется

0,95 м трикотажного полотна шириной 1,50 м; 0,45 м эластичного атласа шириной 1,50 м.

План раскладки

Оба вида ткани разложить в сгиб лицевой стороной



МОДЕЛЬ 36 *

КРАСНАЯ ЛИНИЯ



БОЛЕРО

Лист-вкладыш 2, сторона В
Размер 42

Детали
4А (1 деталь) — спинка, 4 (2 детали) — полочка, 4В (2 детали) — рукав.

Вам потребуется

0,75 м хлопчатобумажного джерси шириной 1,50 м; 0,15 м тонкой бархата шириной 1,50 м; 0,15 м хлопчатобумажного трикотажного полотна шириной 1,50 м; крючок и нитки; 2 отрезка стеганой тесьмы длиной по 40 см.


План раскладки

Материал разложить в стиб лицевой стороной внутрь. Выкроить из бархата полосу 10 x 5 см (для бейки горловины) и полосу 10 x 5 см (для пояса). Для детали можно выкроить из трикотажного полотна 2 прямоугольника 18 x 10 см. Добавить припуски на швы по срезам.

Описание работы

Обработать боковые и нижние швы. Сложить бейку горловины вдоль посередине лицевой стороной внутрь, обтачать боковые срезы (с одновременным втачиванием в пять концов отделочной тесьмы), вывернуть, выправить углы, швы, приутюжить. Пришить бейку горловины по нижним срезам и пригладить к срезам горловины. Аналогично обработать поясом нижний срез изделия.


Обработать швы рукавов. Детали манжет отложить в кольцо по боковым сторонам. Вывернуть, переутюжить вдоль посередине и пригладить (оба среза вместе) к нижним срезам рукавов, растягивая нижний срез манжеты в соответствии с длиной нижнего среза рукавов. Втачать рукава в пройму. Пришить крючок на правый конец пояса, петлю — на левый.



МОДЕЛИ 37 и 38 *

ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ р. 44

ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ р. 48



БЛУЗКА

Лист-вкладыш 2, сторона А
Размеры 44 и 48

Детали

5А (1 деталь) — спинка, 5 (2 детали) — полочка, 5В (2 детали) — рукав, 5а (2 детали) — бейка для изготовления завязок и окантовки срезов горловины и передних срезов полочек.

Вам потребуется

1,15 м хлопчатобумажного джерси шириной 1,50 м; тесьма из органзы в виде оборки шириной 3 см.

План раскладки

Материал разложить в стиб лицевой стороной внутрь. Выкроить правую и левую части полочки в соответствии с разметкой на лекалах. Для завязок вырезать 4 бейки 3 x 20 см, для окантовки срезов горловины и передних срезов полочек — бейку шириной 2 см. Добавить припуски на швы по срезам.

Описание работы

Обработать плечевые швы. Тесьму из органзы наложить на лицевую сторону изделия внешней стороной вверх, совместить прибороженный край тесьмы со срезами горловины и передними срезами полочек, зафиксировать. Пригладить бейку к срезам горловины и передним срезам полочек, совместив лицевые стороны детали и слегка растянув бейку, шириной шва 0,5–0,7 см, затем обогнуть бейкой заутюженный к срезу шов, подогнуть срез бейки внутрь и настрочить по ширине на 0,1–0,2 см от него. Обработать боковые швы.

Обработать швы рукавов. Втачать рукава в пройму.

Оставшийся отрезок тесьмы из органзы пригладить к нижнему срезу изделия, отогнуть вниз и проложить строчку закрепления с лицевой стороны.

Изготовить завязки и пришить их к правой и левой полочкам и к боковым швам.

внутри. Для детали воротника начертить прямоугольник 83 x 12 см. Добавить припуски на швы по срезам. Использовать только указанные виды ткани.



Описание работы

Пригладить переднюю часть пояса к нижнему срезу переда и верхнему срезу передней части юбки. Аналогично соединить части спинки платья. Втачать рукава в открытую пройму, совмещая знаки «4» и «3» и знаки «5» и «3».

«3». Стачать одной строчкой боковые и нижние срезы изделия и рукавов соответственно.

Стачать воротник в кольцо по боковым сторонам, вывернуть, переутюжить посередине и втачать (оба среза вместе) в горловину изделия.

Припуски на подгиб низа рукавов, предварительно обмётанные, заутюжить на изнаночную сторону и застрочить. Обработать нижний срез платья на оверлоке узкой строчкой или узкой зигзагообразной строчкой.



МОДЕЛИ 39 и 40 ★

КРАСНАЯ ЛИНИЯ р. 44

КРАСНАЯ ЛИНИЯ р. 48



ЮБКА

Лист-вкладыш 2, сторона А
Размеры 44 и 48

Детали

3 (1 деталь) — переднее полотнище, 3А (2 детали) — заднее полотнище, (а) (1 деталь) — обтачка верхнего среза переднего полотнища, (б) (2 детали) — обтачка верхнего среза заднего полотнища.

Вам потребуется

1,20 м ткани шириной 1,50 м; застежка-молния длиной 18 см; 2 отрезка бархатной тесьмы шириной 1 см, длиной по 2 м.


План раскладки

Материал разложить в разворот (в 1 слой) лицевой стороной вверх. Скопировать части обтачки верхнего среза с деталей переднего и заднего полотнищ. Добавить припуски на швы по срезам.

Описание работы

Стачать средние срезы частей заднего полотнища до знака, определяющего длину застежки-молнии. Стачать боковые срезы переднего и заднего полотнищ с односторонним втачиванием в швы концов отрезков бархатной тесьмы. Притачать застежку-молнию.

Соединить части обтачки верхнего среза юбки в единый ленточный шов. Сложить лицевыми сторонами внутрь юбку и обтачку верхнего среза, уравнивать срезы, обтачать верхний срез юбки обтачкой. Отгладить обтачку на изнаночную сторону изделия, выправить (при необходимости выметать) шов обтачивания и приутюжить шов с изнаночной стороны. Положить внутрь поперечные срезы обтачки и пришить к ленте застежки-молнии потайными подшивочными стежками. Обработать низ юбки.



1,20 М

МОДЕЛЬ 41 ★★

ЧЕРНАЯ ЛИНИЯ



КУРТКА

Лист-вкладыш 1, сторона В
Размер 44

Детали

4А (1 деталь) — спинка, 4 (2 детали) — полочка, 4В (2 детали) — рукав, 4С (1 деталь) — воротник, (а) (2 детали) — полборт, (б) (1 деталь) — обтачка горловины спинки, (с) (4 детали) — подкладка кармана.

Вам потребуется

1 м плюша шириной 1,50 м; 0,30 м трикотаж

ного полотна шириной 1,50 м; рюхы шириной 50 см.

План раскладки

Оба вида ткани разложить в сгиб лицевой стороной внутрь. Скопировать детали подборт и подкладки кармана с детали полочки, деталь обтачки горловины спинки — с детали спинки. Для детали пояса начертить прямоугольник 65 х 24 см, для детали манжеты — 2 прямоугольника 18 х 24 см. Добавить припуски на швы по срезам. Использовать только эластичное полотно.

Описание работы

Притачать части подкладки кармана к припускам входа в карманы полочки и спинки. Стачать боковые срезы полочки и спинки с закрепками в начале и конце участка кармана. Стачать подкладку кармана по срезам. Обработать плавными швами.


Перегнуть воротник вдоль посередину изнаночной стороной внутрь. Вметать воротник (оба среза вместе) в горловину изделия.

Притачать верхний срез пояса к нижнему срезу изделия, расстегивая воротный срез пояса в соответствии с длиной плечевого среза изделия.

Притачать нижний срез (рукава) к внутреннему срезу пояса. Раскрыть застежку-молнию (подогнуть на изнаночную сторону верхние припуски ленты застежки-молнии) и приколоть стороны застежки-молнии, разорвав при этом ленту к боковым швам, к срезам бортов полочек и концам внешней части пояса с лицевой стороны, зафиксировать.

Соединить обтачку горловины спинки с изнаночными полбортами. Обтачать горловину (одновременно отачивая воротник), борта изделия и концы пояса (одновременно притачивая застежку-молнию). Вывернуть на лицевую сторону, обработать швы, приутюжить. Подогнуть внутрь срез внутренней части пояса, настроить на шпильку пришивающего плеча. Проложить отстрочку закрепления на застежку-молнию с лицевой стороны.

Обработать швы рукавов. Детали манжеты стачать в кольцо по боковым сторонам. Вывернуть, перегнуть вдоль посередину и притачать (оба среза вместе) к нижнему срезу рукавов, расстегивая нижний срез манжеты в соответствии с длиной нижнего среза рукавов. Стачать рукава в проему.



МОДЕЛЬ 42 ★★★

ЧЕРНАЯ ЛИНИЯ

ЮБКА

Лист-вкладыш 1, сторона В
Размер 44

Детали

Ткань с рисунком: 9 (2 детали) — центральная часть переднего и заднего полотнищ, 9А (4 детали) — боковая часть переднего и заднего полотнищ, 9С (2 детали) — центральная часть пояса, джинсовая ткань: 9А (4 детали) — средняя часть переднего и заднего полотнищ, 9В (4 детали) — боковая часть пояса.

Вам потребуется


0,65 м длинной ткани шириной 1,50 м; 0,65 м ткани с рисунком шириной 1,50 м; застежка-молния длиной 18 см; 4 кнопки; клеевой прокладочный материал, клеевая и перил.

План раскладки

Оба вида ткани разложить в сгиб лицевой стороной внутрь. Добавить припуски на швы по срезам.

Описание работы

Притачать средние части переднего и заднего полотнищ к боковым срезам центральных частей переднего и заднего полотнищ от знака «4» до начала складки. Притачать боковые части переднего и заднего полотнищ к боковым срезам средних частей переднего и заднего полотнищ от знака «2» до



ЖАКЕТ

Лист-выкладной 1, сторона А
Размер 44

Детали

1 (2 детали) — полочка, 1А (2 детали) — спинка, 1В (2 детали) — воротник, 1В (2 детали) — верхняя часть рукава, 1С (2 детали) — нижняя часть рукава, (а) (2 детали) — подборт, (б) (1 деталь) — обтачка горловины спинки, (с) (4 детали) — клапан кармана полочки, (д) (4 детали) — подкладка кармана полочки.

Вам потребуется

1,50 м твида шириной 1,50 м; клеевой прокладочный материал.

План раскладки

Материал разложить в сгиб лицевой стороной внутрь. Обметать детали подборта с деталями полочки, обтачку горловины спинки — с деталями спинки. Для детали клапана кармана полочки наметить 4 пояса шириной 13 x 5 см, для подкладки карманов полочки — 4 квадрата 13 x 13 см. Добавить припуски на швы по срезам.

Описание работы

Продублировать клеевым прокладочным материалом детали лицевой, обтачку горловины спинки, нижнего воротника, клапана кармана; срезы подкладки не должны доходить до срезов деталей на 2 см. Обработать вытачки. Детали клапана карманов сложить попарно изнаночными сто-

ронами внутри и проложить строчку по боковому и нижнему срезам на расстоянии примерно 1,0 см. Наложить каждый клапан кармана к линии входа в карман в соответствии с разметкой внешней стороной к лицевой стороне изделия и зафиксировать. На клапан наложить одну часть подкладки кармана лицевой стороной вниз, совместить продольные срезы деталей и притачать их в соответствии с разметкой. Другую часть подкладки кармана приложить встык ко шву притачивания клапана и притачать шириной шва 0,5–0,7 см. Вывернуть, выправить швы притачивания деталей, выметать рамку на нижней детали подкладки кармана; ширина рамки равна расстоянию между строчками притачивания деталей кармана. Стачать подкладку карманов по срезам с закрепками в углах кармана.

Обработать средний шов спинки, боковые и плечевые швы.


Детали воротника сложить изнаночными

сторонами внутри и приложить строчку с лицевой стороны детали по концам и отлету на расстоянии примерно 1,0 см. Вметать нагрудник (или срезать вместе) в горловину изделия, совмещая контрольные знаки.

Соединить обтачку горловины спинки с верхними подбортами. Соединить верхний срез обтачки спинки и срезы подбортов с горловиной изделия (широкометно втачивая воротник) одной строчкой (сорта но обтачиваются). Вывернуть, обработать швы. Приутюжить. Проложить строчку с лицевой стороны изделия на расстоянии примерно 1,8 см по бортам изделия, уступам лацканов и нижним углам бортов, соединяя изделие с подбортами.

Обработать передние и локтевые швы рукавов (оставить в локтевых швах не стачанными участки для ширины 8 см).

Вытачать и втачать рукава в проймы. Открытые срезы изделия шириной ок. 2 см обработать в виде бахромы.






начала складки. Обработать встречные складки.

Стачать боковые срезы переднего и заднего полотнищ, питавия в локтевом боковом шве по отглаженным участкам для застегивания молнии в соответствии с разметкой. Притачать застегивающую молнию.

Продублировать половину ширины деталей пояса клеевым прокладочным материалом. Стачать два боковых среза (правый) части пояса по боковым срезам, швы разутюжить. Перегнуть все части пояса вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и обтачать боковые срезы. Вывернуть, выправить швы, углы, приутюжить. Наложить боковую часть пояса на края центральных частей юбки, зафиксировать. Притачать пояс (оба среза вместе) к верхнему срезу юбки, совмещая знаки «б» и «в» соответственно, отгладить пояс вверху и приложить отделочную строчку вдоль шва притачивания.


Пришить крючок и петлю на пояс. Установить кнопки. Обработать низ юбки.



МОДЕЛИ 44 и 45 ★★★

ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ р. 40

ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ р. 44



ЮБКА

Лист-вкладыш 2, сторона В

Размеры 40 и 44

Детали

1 (2 детали) — верхняя часть переднего и заднего полотнищ, 1А (2 детали) — средняя часть переднего и заднего полотнищ, (а) (2 детали) — нижняя часть переднего и заднего полотнищ, (б) (4 детали) — обтачки верхнего среза переднего и заднего полотнищ.

Вам потребуется

1,50 м тонкого вельвета шириной 1,50 м; 2 металлические блочки; 1,50 м шнура; 2,10 м кружевной тесьмы шириной 1,5 см (для отделки шва соединения верхней и средней частей юбки и верхнего края юбки); 2 м прошивы шириной 3 см (для соединения средней и нижней частей юбки); 2,70 м кружевной тесьмы шириной 1 см (для низа юбки).

План раскладки

Материал разложить в сгиб лицевой стороной внутрь. Скопировать детали, обтачки верхнего среза с детали верхней части переднего и заднего полотнищ. Для детали нижней части переднего и заднего полотнищ начертить 2 прямоугольника 63 х 23 см (для размера 40), 65 х 23 см (для размера 44). Добавить припуски на швы по срезам.


Описание работы

Обработать боковые швы верхней, средней и нижней частей юбки. Застрочить зашнурку в соответствии с разметкой. Пришить среднюю часть юбки по верхнему срезу и пришить к нижнему срезу верхней части юбки с односторонним отгином в шов кружевной тесьмы. Пришить нижнюю часть юбки по верхнему срезу (предварительно его обметав). Застрочить на изнаночную сторону нижний срез средней части юбки. Наложить пришиву на края средней и нижней частей юбки и настрочить.

Застрочить припуск на подгиб низа юбки на изнаночную сторону. Подложить кружевную тесьму под нижний край юбки и настрочить.

Настрочить кружевную тесьму на верхний край юбки. Установить блочки в соответствии с разметкой.

Соединить части обтачки верхнего среза в единую деталь, швы разутюжить. Сложить лицевыми сторонами внутрь юбку и обтачку нижнего среза, уравнив срезы, обтачать верхний срез юбки обтачкой. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону изделия, выправить (при необходимости выметать) шов обтачивания, приутюжить с изнаночной стороны. Подогнуть внутрь нижние срезы обтачки и настрочить по сгибу. В полученную кулиску вставить шнур.



МОДЕЛЬ 46 ★★★

КРАСНАЯ ЛИНИЯ



КУРТКА

Лист-вкладыш 2, сторона В

Размер 46

Детали

9А (1 деталь) — спинка, 9 (2 детали) — полочка, 9С (2 детали) — верхняя часть рукава, 9П (2 детали) — нижняя часть рукава, 9В (2 детали) — воротник, 9Е (1 деталь) — внутренняя планка потайной застежки пояса борта, 9Г (2 детали) — манжета, (а) (2 детали) — подборт, (б) (2 детали) — обтачка горловины спинки, (с) (2 детали) — отделочная деталь полочки, (д) (2 детали) — отделочная деталь спинки, (е) (2 детали) — листочка кармана, (ф) (2 детали) из основной ткани, 2 — из подкладочной — подкладка кармана, (у) (1 деталь) — пояс.

Вам потребуется

1,60 м ткани шириной 1,50 м; 10 пуговиц; подкладочная ткань (для подкладки карманов).

План раскладки

Материал разложить в сгиб лицевой стороной внутрь. Скопировать детали подборта, подкладки кармана и отделочной


детали полочки с детали полочки, детали обтачки горловины спинки и отделочной детали спинки — с детали спинки. Выкроить правую и левую полочки в соответствии с разметкой на лекалах. Для детали листочки кармана начертить 2 прямо-

угольники 14 х 4 см, для детали пояса — прямоугольник 100 х 12 см. Добавить припуски на швы по срезам.

Описание работы

Приутюжить клеевым прокладочным материалом детали подборта, обтачки горловины спинки, внутреннего воротника, листочек карманов, манжет, пояса. Обработать плечевые и боковые швы. Застрочить на изнаночную сторону припуски одеяла передних срезов отделочных деталей полочки и спинки и настрочить по сги-

бам на полочки и спинку с лицевой стороны в соответствии с разметкой. Выполнить на каждой полочке прорезной карман с листочкой с втачными концами (см. примечание к моделям 32–33). Детали воротника сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и верхней стороне. Воротник вывернуть, выправить шов обтачивания и приутюжить. Обметать воротник (оба среза вместе) в горловину изделия, совмещая контрольные знаки. Соединить обтачку горловины спинки с



вершинами подборок. Обтачать борта изделия и углубить борты, соединить верхний ороо обтачки опинит и ороо подборок с горловиной изделия (одновременно вложить вышивку) швейной машинкой. Вывернуть, обработать шов обтачивания, приутюжить.

Сложить планку потайной застежки и подшить по лицевой стороне внутрь, обтачать по верхней стороне, вывернуть, вы-

править, приутюжить. Обметать петли и шить лямку потайной застежки из подборок левой половиной.

Обработать переднюю и локтевые швы рукавов (сложить вышивку локтевых швов не стачивая участки для застежки). На каждом рукаве выполнить застежку; застрочить припуски швов на изнаночную сторону. Растащить и вытащить рукава в проймы.

Детали манжет сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по боковым сторонам. Манжеты вывернуть, выправить швы, углы, приутюжить. Верхние детали манжет пригладить к нижним срезам рукавов, срезы внутренних деталей манжет подогнуть внутрь и настрочить к швам пригладивания, приутюжить. Обтачать концы пояса. Притачать пояс к низу изделия, наложив его на

лицевую сторону куртки изнаночной стороной вверх и уравнивая срезы. Припуски швов пригладивания пояса заутюжить в сторону пояса. Переставить пояс вдоль подкладке, совместив изнаночные стороны, подогнуть срезы внутренней части пояса на изнаночную сторону и настрочить его в шов пригладивания внешней части пояса. Обметать петли в соответствии с разметкой; пришить пуговицы.

МОДЕЛЬ 47 ★

КРАСНАЯ ЛИНИЯ

ЮБКА

Лист-вкладыш 1, сторона В
Размер 46

Детали


1 (2 детали) — переднее и заднее полотнища.

Вам потребуется

1,05 м ткани шириной 1,50 м; застежка-молния длиной 18 см; подкладочная ткань.

План раскладки

Материал разложить в разворот (в 1 шов)




лицевой стороной вверх. Для выкраивания подкладки использовать лекало переднего и заднего полотнищ, укоротив его на 5 см в области низа. Добавить припуски на швы по срезам.

Описание работы

Стачать боковые срезы переднего и заднего полотнищ, оставив в левом боковом шве не стачиваемый участок для застежки-молнии в соответствии с разметкой. Притачать застежку-молнию.

Стачать срезы частей подкладки. Сложить лицевыми сторонами внутрь юбку и подкладку, уравнивая срезы и обтачать верхний



срез юбки подкладкой. Вывернуть изделие, выправить (при необходимости выметать) шов обтачивания и приутюжить шов с изнаночной стороны. Подогнуть внутрь бо-

ковые срезы подкладки и подшить к ленте застежки-молнии потайными подшивочными стежками. Застрочить припуск низа подкладки. Обработать шов изделия.

МОДЕЛЬ 48 ★★★

ГОЛУБАЯ ЛИНИЯ

БЛУЗКА

Лист-вкладыш 3, сторона В
Размер 46

Детали

6 (2 детали) — верхняя часть переда, 6А (1 деталь) — верхняя часть спинки, 6В (2 детали) — нижняя часть переда и спинки, 6С (2 детали) — рукав, 6Д (2 детали) — кокетка переда и спинки, 6Е (2 детали) — манжета, 6Ж (1 деталь) — бейка для окантовки среза горловины.

Вам потребуется

1,10 м ткани шириной 1,50 м; 6 пуговиц; тесьма из шифона с узором шириной 6 см; тесьма из шифона с узором шириной 3 см; кружевная тесьма шириной 1 см; 2 отрезка отделочной тесьмы по 25 см (для завязок); клеевой прокладочный материал.

План раскладки

Материал разложить в сгиб лицевой стороной внутрь. Для детали манжет начертить 2 прямоугольника 24 х 14 см. Для окантовки срезов горловины вырезать бейку шириной 3 см. Добавить припуски на швы по срезам.

Описание работы

Продублировать клеевым прокладочным


материалом детали манжет.

Настрочить зигзагообразной строчкой тесьму из шифона шириной 3 см на верхние части переда и спинки с лицевой стороны в соответствии с разметкой. Вырезать ткань под тесьмой. Настрочить кружевную тесьму на края тесьмы из шифона. Застрочить на лицевую сторону припуск вдоль срезов верхних частей переда, настрочить кружевную тесьму (см. фото), перекрывая срезы.

Притачать тесьму из шифона шириной 6 см к нижним срезам верхних частей переда и к верхнему срезу нижней части переда, припуски швов заутюжить на основные детали. Аналогично соединить части спинки. Настрочить кружевную тесьму на края тесьмы из шифона.

Притачать кокетку к верхним срезам переда и спинки. Обработать боковые швы. Настрочить зигзагообразной строчкой тесьму из шифона шириной 3 см на рукава с лицевой стороны в соответствии с разметкой. Вырезать ткань под тесьмой. Настрочить кружевную тесьму на края тесьмы из шифона.

Обработать швы рукавов (оставить внизу шов не стачивая участки для застежки длиной 8 см). На каждом рукаве выполнить застежку; застрочить припуски швов



на изнаночную сторону. Стачать 2 отрезка тесьмы из шифона в кольца по боковым сторонам и притачать их к верхним срезам рукавов и к срезам проймы переда и спинки. Настрочить кружевную тесьму на края тесьмы из шифона. Пристрочить рукава по нижним срезам.


Детали манжет сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по боковым сторонам. Манжеты вывернуть, выправить швы, углы, приутюжить. Верхние детали манжет притачать к нижним срезам рукавов, срезы внутренних деталей манжет подогнуть внутрь и настрочить в шов пригладивания, приутюжить. Настрочить

кружевную тесьму на манжеты. Притачать бейку к срезам горловины, совмещая лицевую сторону деталей, шириной шва 0,5–0,7 см, затем обогнуть бейкой заутюженный к срезу шов, подогнуть срез бейки внутрь и настрочить по сгибу на 0,1–0,2 см от него. Пришить отрезки отделочной тесьмы (завязки) к верхним частям переда у горловины.

Заутюжить на лицевую сторону припуск на подгиб низа изделия. Настрочить кружевную тесьму на нижний край изделия, перекрывая срез. Обметать петли на манжетах. Пришить пуговицы.

МОДЕЛЬ 49 ★★★

ЧЕРНАЯ ЛИНИЯ



БЛУЗКА

Лист-выкладish 3, сторона В
Размер 42

Детали

8В (1 деталь) — спинка, 8 (2 детали) — верхняя часть полочки, 8А (2 детали) — нижняя часть полочки, 8С (2 детали) — рукав, 8Д (2 детали) — средняя часть полочки, (а) — бейка для горловины.

Вам потребуется

1 м ткани шириной 1,50 м; 1 пуговиц; кружевная тесьма шириной 1 см (для горловины); кружевная тесьма шириной 2 см (для полочек); кружевная тесьма шириной 5 см (для входа наделания и рукавов); оловянные нитки.

План раскладки

Материал разложить в сгиб лицевой стороной внутрь. Для окантовки срезов горловины вырезать косую бейку шириной 2 см. Добавить припуски на швы по срезам.

Описание работы

На верхней и нижней частях полочек за-

строчить застёжку в соответствии с разметкой. Настрочить кружевную тесьму на верхнюю и нижнюю части полочек с лицевой стороны в соответствии с разметкой.


Последовательно соединить части полочек по соответствующим срезам.

Обработать плечевые и бисерные швы. Цельнокроенные припуски на обработку каждого борта подогнуть на изнаночную сторону по линии края борта и приутюжить, проложить по краю внутреннего припуска отделочную строчку, имитирующую планку.

Обработать швы рукавов. Вметать и втачать рукава в пройму.

Пришить бейку для окантовки срезов горловины к срезам горловины, совмещая лицевую сторону детали, шириной шею 0,5–0,7 см, затем обогнуть бейкой оутюженный к срезу шов, подогнуть срез бейки внутрь и настрочить по сгибу на 0,1–0,2 см от него. Настрочить кружевную тесьму на горловину.

Застегнуть на изнаночную сторону припуски на подгиб низа наделания и рукавов. Настрочить кружевную тесьму на оутюженный край застёжками нитками.



МОДЕЛЬ 50 ★★

ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ



ЮБКА

Лист-выкладish 1, сторона В
Размер 42

Детали

7 (4 детали) — центральная часть переднего и заднего полотнищ, 7А (4 детали) — средняя часть переднего и заднего полотнищ, 7В (4 детали) — боковая часть переднего и заднего полотнищ.

Вам потребуется

0,55 м атласа шириной 1,50 м; застёжка-молния длиной 16 см; 0,75 м бейки шириной 3 см.

План раскладки


Материал разложить в сгиб лицевой стороной внутрь. Добавить припуски на швы по срезам.

Описание работы

Соединить части переднего и заднего полотнищ в единые детали по соответствующим срезам и настрочить припуски швов на линию строчки.

Сделать боковые срезы переднего и заднего полотнищ, оставив в левом боковом шве не стачиваемый участок для застёжки-молнии в соответствии с разметкой. Пришить застёжку-молнию.


Обработать бейкой верхний срез юбки. Обработать нижний срез юбки.



МОДЕЛИ 51 и 52 ★★★

ЧЕРНАЯ ЛИНИЯ р. 38

ЧЕРНАЯ ЛИНИЯ р. 42



ЮБКА

Лист-вкладыш 2, сторона А
Размеры 38 и 42.

Детали

6 (2 детали) — верхняя часть переднего и заднего полотнищ. 6В (2 детали) — центральная часть переднего и заднего полотнищ. 6А (2 детали) — боковые части юбки, (а) (1 деталь) — пояс.

Вам потребуется

0,90 м ткани шириной 1,50 м; 0,50 м тафты для подкладки шириной 1,50 м; 0,30 м шифона шириной 1,50 м; застежка-молния длиной 16 см; клеевой прокладочный материал; пуговица.

План раскладки

Материал разложить в стило лицевой стороной внутрь. Для детали пояса начертить прямоугольник 70 x 6 см (для размера 38), 74 x 6 см (для размера 42). Для выкраивания подкладки использовать лоскут детали 6, удлинив его до необходимой длины и выровняв срезы низа. Выкроить детали 6А и 6В из шифона, удливив их на 12 см в области низа. Подогнуть припуски на швы по срезам.

Описание работы

Стачать боковые срезы верхних частей переднего

и заднего полотнищ, оставив к левому боковому шву не стачанным участок для застежки-молнии в соответствии с разметкой.


Пригладить центральные части переднего и заднего полотнищ к соответствующим срезам верхних частей переднего и заднего полотнищ, совмещая знаки «1», «2» и «3».

Пригладить боковые части юбки к соответствующим срезам верхних частей переднего и заднего полотнищ, совмещая контрольные знаки.

Пришить застежку-молнию. Обработать нижние срезы юбки узкой зигзагообразной строчкой.


Целиком обработать подкладку, вложить ее в основное изделие, совместить и сметать верхние срезы.

Продублировать поясную ширину детали пояса клеевым прокладочным материалом. Сложить детали лицевыми сторонами внутрь, пригладить пояс к верхнему срезу юбки (слева оставить 2 см для перехлестного пояса). Обтачать концы пояса, вывернуть на лицевую сторону, обработать швы обтачивания концов. Заутюжить припуски шва пригласивания пояса вверх, на деталь пояса. Переступить пояс вдоль посередине изнаночной стороной внутрь, подогнуть внутрь срезы внутренней части пояса и настрочить его в шов пригласивания внешней части пояса. Обметать петлю; пришить пуговицу.



МОДЕЛЬ 53 ★

ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ



ЮБКА

Лист-вкладыш 1, сторона В
Размер 48

Детали

8 (2 детали) — верхняя часть переднего и заднего полотнищ, (а) (2 детали) — средняя часть переднего и заднего полотнищ, (б) (2 детали) — нижняя часть переднего и заднего полотнищ, (с) (4 детали) — обтачки верхнего среза переднего и заднего полотнищ.

Вам потребуется

1,40 м жатого шелка шириной 1,50 м; застежка-молния длиной 18 см; 2,60 м кружевной тесьмы шириной 8 см.

План раскладки


Материал разложить в разворот (в 1 слой) лицевой стороной вверх. Скопировать части обтачки верхнего среза юбки с детали верхней части переднего и заднего полотнищ. Для детали средней части переднего и заднего полотнищ начертить 2 прямоугольника 80 x 30 см, для детали нижней части переднего и заднего полотнищ — 2 прямоугольника 120 x 30 см. Подогнуть припуски на швы по срезам.

Описание работы

Стачать боковые срезы верхних частей переднего и заднего полотнищ, оставив в левом боковом шве не стачанным участок для застежки-молнии в соответствии с разметкой. Пригладить застежку-молнию. Соединить части обтачки верхнего среза юбки в единую деталь, швы разутюжить. Сложить лицевыми сторонами внутрь верхнюю часть юбки и обтачку верхнего среза, уравнивая срезы. Обтачать верхний срез юбки обтачкой. Прогладить обтачку на изнаночную сторону изделия, выправить (при необходимости вымстать) шов обтачивания и приутюжить с изнаночной стороны. Подогнуть внутрь поперечные срезы обтачки и пришить к тесьме застежки-молнии потайными поливочными стежками.


Стачать детали средней и нижней частей юбки в кольцо по боковым срезам. Пришить среднюю и нижнюю части юбки по верхним срезам. Пригладить среднюю часть юбки к нижнему срезу верхней части юбки, нижнюю часть юбки — к нижнему срезу средней части юбки.

Заутюжить припуск на подгиб низа юбки на изнаночную сторону. Подложить кружевную тесьму под нижний край юбки и настрочить.



МОДЕЛЬ 54 ***

ГОЛУБАЯ ЛИНИЯ



ТОП

Лист-вкладыш 3, сторона В
Размер 46

Детали

5С (2 детали) — центральная часть спинки, 5В (2 детали) — боковая часть спинки, 5 (2 детали) — центральная часть полочки, 5А (2 детали) — боковая часть полочки, (а) (2 детали) — бретель, (b) (2 детали) — пояс.

Вам потребуется

0,70 м искусственной кожи шириной 1,50 м; подкладочная ткань.

План раскладки

Материал разложить в сгиб лицевой стороной внутрь. Для детали бретелей начертить 2 прямоугольника 6 х 30 см, для детали пояса — 2 прямоугольника 6 х 65 см. Для выкраивания подкладки использовать лекала полочки и спинки. Добавить припуски на швы по срезам.

Описание работы


Обработать рельефы полочки и спинки. Обработать средний шов спинки, боковые и плече-

вые швы. В правом боковом шве (на уровне местоположения пояса) оставить местечком участок для последующего придергивания пояса.

Сложить бретели вдоль посередине лицевой стороной внутрь, стачать по долевому срезу, вывернуть, выправить швы. Сложить части пояса вдоль посередине лицевой стороной внутрь, стачать по долевому и одному продольному срезам, вывернуть, выправить швы.

Наложить бретели и части пояса на полочки с лицевой стороны в соответствии с разметкой, зафиксировать.


Стачать срезы частей подкладки (в правом боковом шве оставить достаточным участок для пояса). Сложить основное изделие и подкладку лицевыми сторонами внутрь, совместить по срезам, обтачать подкладкой все срезы изделия (кроме нижнего) с одновременным втачиванием в швы бретелей и частей пояса. Вывернуть, выправить швы обтачивания. Подшить подкладку к припускам правого бокового шва в области отверстия для пояса. Обработать низ изделия. Открытые срезы бретелей подшить прочную к верхнему срезу спинки или завязывать на шее.



МОДЕЛИ 55 и 56 **

ГОЛУБАЯ ЛИНИЯ р. 46

ГОЛУБАЯ ЛИНИЯ р. 50



ЮБКА

Лист-вкладыш 2, сторона А
Размеры 46 и 50

Детали

4 (2 детали) — переднее полотнище, 4А (1 деталь) — заднее полотнище, (а) (1 деталь) — пояс, 4В (6 деталей) — паты правой части переднего полотнища, (b) (6 деталей) — паты левой части переднего полотнища.

Вам потребуется

1,60 м ткани шириной 1,50 м; 3 пряжки высотой 3 см; клеевой прокладочный материал; кожаная тесьма шириной 2,5 см; 0,80 м тесьмы с бахромой.

План раскладки

Материал разложить в сгиб лицевой стороной внутрь. Для детали пояса начертить прямоугольник 95 х 7 см (для размера 46), 103 х 7 см (для размера 50). Добавить припуски на швы по срезам.

Описание работы


Обработать боковые швы. Обработать низ юбки. Обработать настроченные складки на по-

реднем и заднем полотнищах.

Заутюжить на изнаночную сторону припуски по передним срезам частей переднего полотнища. Подложить под заутюженные края тесьму с бахромой и настрочить.


Продублировать половину ширины детали пояса клеевым прокладочным материалом. Сложив детали лицевыми сторонами внутрь, притачать пояс к верхнему срезу юбки. Обтачать концы пояса, вывернуть на лицевую сторону, обработать швы обтачивания концов. Заутюжить припуски шва притачивания пояса вверх, на деталь пояса. Перегнуть пояс вдоль посередине изнаночной стороной внутрь, подогнуть внутрь срез внутренней части пояса и настрочить его в шов притачивания внешней части пояса.

Сложить детали паты попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковой и долевой срезы, вывернуть, выправить, приутюжить. Настрочить кожаную тесьму на каждую пату с внешней стороны. Наложить паты на пояс и правую и левую части переднего полотнища с лицевой стороны в соответствии с разметкой, подогнуть открытые срезы паты и настрочить. Зафиксировать пряжки на паты левой части переднего полотнища.



МОДЕЛЬ 57 ★

ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ



БРЮКИ

Лист-вкладыш 2,
сторона А
Размер 42

Детали

7 (2 детали) — передняя половинка, 7D (2 детали) — задняя половинка, (a) (1 деталь) — пояс, 7A (2 детали) — боковая часть верхней бокового кармана передней половинки, цельнокроеная с подкладкой кармана, (b) (2 детали) — подкладка внешнего бокового кармана передней половинки.

Вам потребуется

1,00 м атласа шириной 1,50 м; застежка-молния длиной 14 см; крючок и петля; клеевой прокладочный материал.

План раскладки

Материал разложить в стиб лицевой стороной внутрь. Детали передней и задней половинок удлинить на указанную величину. Деталь подкладки кармана (b) сложить


ровно, а детали передней половинки. Для детали пояса подготовить прямоугольник 77 x 8 см. Добавить припуски на швы по срезам.

Описание работы

Стачать вытачки, припуски вытачек заутюжить к средним срезам. Обработать боковые (верхние) карманы: притачать подкладку к припускам околов карман, вывернуть, выправить швы; переднюю половинку брюк наложить на боковые части кармана, цельнокроеные с подкладкой кармана, и приколоть, совместив край кармана с линией разметки на боковой детали кармана. Стачать срезы подкладки кармана и боковой части кармана.

Стачать боковые, шаговые, средние срезы передней и задней половинок (в среднем шве парадной половинки оставить не стачанным участок для застежки-молнии). Цельнокроеную обтачку застежки на правой половинке брюк заутюжить на изнаночную сторону. При-

тачать овертоную молнию: одну сторону тесьмы застежки-молнии подогнуть внутрь и настрочить на цельнокроеный откосок (припуск на левой половинке брюк), вторую притачать к правой стороне передней половинки брюк, прокладывая строчку с лицевой стороны детали. Продублировать половину ширины детали пояса клеевым прикладочным материалом. Обтачать концы пояса. Пригачать пояс к верхнему срезу брюк (на левой половинке — с учетом ширины откоска), наложив его на лицевую сторону брюк изнаночной стороной вверх и уравнивая срезы. Припуски шва притачивания пояса заутюжить в сторону пояса. Перегнуть пояс вдоль поперечной, совместив изнаночные стороны, подогнуть срезы внутренней части пояса по изнаночную сторону и настрочить его в шов притачивания внешней части пояса. Обработать низ брюк. Пришить крючок и петлю на пояс.



МОДЕЛЬ 58 ★★★

КРАСНАЯ ЛИНИЯ



ЖАКЕТ

Лист-вкладыш 3,
сторона В
Размер 44

Детали

Трикотаж: 4B (1 деталь) — верхняя часть спинки, 4 (2 детали) — верхняя часть полочки; атлас: 4C (1 деталь) — нижняя часть спинки, 4A (2 детали) — нижняя часть полочки, 4D (2 детали) — рукав, (a) (1 деталь) — отделочная деталь горловины и оборота рукавов.

Вам потребуется

0,40 м трикотажа шириной 1,50 м; 1,05 м атласа шириной 1,50 м.


План раскладки

Оба вида ткани разложить в стиб лицевой стороной внутрь. Для отделочной детали горловины начертить полосу 120 x 2,5 см, для оборота низа рукавов — 2 полосы 2 x 50 см. Добавить припуски на швы по срезам.

Описание работы


Обработать плечевые швы. Пришить отделочную деталь горловины по обоим продольным срезам. Притачать отделочную деталь горловины к верхним частям полочек по намеченной линии, отогнуть ее на лицевую сторону изделия и настрочить необработанный срез отделочной де-

тали на полочку зигзагообразной строчкой. Обработать боковые швы верхней и нижней частей изделия. Притачать нижнюю часть изделия к нижнему срезу верхней части изделия, совместив боковые швы. Обработать швы рукавов. Стачать оборки низа рукавов в кольцо по боковым срезам. Обработать нижние срезы рукавов узкой зигзагообразной строчкой. Пришить оборки по верхним срезам и притачать к нижним срезам рукавов. Втачать рукава в пройму. Обработать нижний срез изделия узкой зигзагообразной строчкой.



МОДЕЛЬ 59 ★★

ГОЛУБАЯ ЛИНИЯ



ЮБКА

Лист-выкладish 2,
сторона В
Размер 44

Детали

3 (2 детали) — верхняя часть переднего и заднего полотнищ, (а) (2 детали) — средняя часть переднего и заднего полотнищ, (б) (2 детали) — нижняя часть переднего и заднего полотнищ.

Вам потребуется

1,40 м трикотажа шириной 1,50 м;
0,20 м шифона шириной 1,50 м;
5 м кружевной тесьмы шириной 12 см;
0,70 м эластичной тесьмы шириной 2 см.

План раскладки

Материал разложить в сгиб лицевой стороной внутрь. Для детали средней части переднего и заднего полотнищ нарисовать 2 прямоугольника 42 х 32 см, для детали нижней части переднего и заднего полотнищ — 2 прямоугольника 72 х 32 см. Вырезать из шифона 2 полосы 4 х 145 см и 2 полосы 4 х 85 см. Добавить припуски на швы по срезам.


Описание работы

Обработать боковые швы воржистой, средней и нижней частью юбки. Стачать полосы из шифона длиной 85 см по боковым срезам, наложить их на верхний край средней части юбки с лицевой стороны, зафиксировать. Пришить среднюю часть юбки (вместо о-

полосой из шифона) по линии, проходящей в 1 см от верхнего среза. Наложить среднюю часть юбки на нижний край верхней части юбки и настрочить, прокладывая строчку по линии сборки. Аналогично соединить нижнюю и среднюю части юбки.

Стачать кружевную тесьму в кольцо, присборить по линии, проходящей в 1 см от верхнего края, и настрочить на нижний край юбки, прокладывая строчку по линии сборки.

Припуск по верхнему срезу юбки отогнуть на изнаночную сторону по линии сгиба и настрочить, оставив небольшой участок для поддержания эластичной тесьмы. В кулиску вставить эластичную тесьму, концы ее стачать, открытый участок застрочить.



МОДЕЛЬ 60 ★★★

КРАСНАЯ ЛИНИЯ



ПЛАТЬЕ

Лист-выкладish 3,
сторона В
Размер 38

Детали

Шифон в горошек: 2 (2 детали) — верхняя часть переда, шифон: 2А (1 деталь) — нижняя часть переда, 2В (2 детали) — спинка, (а) (2 детали) — подкладка верхней части переда; тесьма: 2С (2 детали) — волан низа.

Вам потребуется

0,70 м шифона шириной 1,50 м;
0,20 м шифона в горошек, шириной 1,50 м, 0,35 м тесьмы шириной 1,50 м; 1,10 м шифона для подкладки шириной 1,50 м; 2 готовые бретели; 1,50 м кружевной тесьмы шириной 2 см (для низа волана); 1,60 м кружевной тесьмы шириной 4 см (для низа юбки и орехового края нижней части переда); 0,60 м отделочной тесьмы с фестончатым краем шириной 3,5 см (для верхней части переда); 0,35 м эластичной тесьмы шириной 1 см.

План раскладки

Все виды ткани разложить в сгиб лицевой стороной внутрь. Выкроить деталь волана низа 2 раза из тесьмы, 2 раза — из шифона для подкладки. Для выравнивания подкладки использовать локалы нижней части переда и спинки. Добавить припуски на швы по срезам.

Описание работы

Настрочить кружевную тесьму на верхний край нижней части переда с лицевой стороны.

Стачать верхнюю часть переда по среднему срезу. Пришить верхнюю часть переда по нижнему срезу.

Стачать части подкладки верхней части переда по среднему срезу. Сложить верхнюю часть переда и подкладку верхней части переда лицевыми сторонами внутрь и обработать подкладкой верхние срезы верхней части переда с одновременным втачиванием в швы бретелей. Вывернуть, выправить (при необходимости выметать) обтаченные края, приутюжить с изнаночной стороны. Настрочить отделочную тесьму на верхний край


верхних частей переда с лицевой стороны.

Настрочить кружевную тесьму на нижний край верхней части переда. Обработать боковые швы.

Стачать срезы частей подкладки. Сложить подкладку и основную издолие лицевыми сторонами внутрь и обтачать подкладкой верхний срез спинки. Вывернуть изделие, выправить (при необходимости выметать) обтаченные края, приутюжить с изнаночной стороны, подшить верхний срез подкладки переда к припуску шва притачивания кружевной тесьмы. Стачать части волана низа и соединить детали по боковым сторонам. Притачать волан низа к нижнему срезу платья, волан низа подкладки — к нижнему срезу подкладки, охватывая изгиб «3».

Настрочить кружевную тесьму шириной 4 см на изделие. Притачать кружевную тесьму шириной 2 см к нижнему срезу волана низа.


Настрочить эластичную тесьму из верхний край спинки с изнаночной стороны эластичной строчкой, растягивая тесьму. Пришить бретели к спинке вручную.



МОДЕЛИ 61 и 62 ★

ЧЕРНАЯ ЛИНИЯ р. 38

ЧЕРНАЯ ЛИНИЯ р. 42



БОЛЕРО

Лист-вкладыш 2, сторона В

Размеры 38 и 42

Детали

5 (2 детали) — полочка, 5А (1 деталь) — спинка, 5В (2 детали) — рукав, (а) (2 детали) — подборт, (б) (2 детали) — обтачка горловины спинки.

Вам потребуется

0,90 м ткани шириной 1,50 м.


План раскладки

Материал разложить в стиб лицевой стороной внутрь. Скопировать деталь под-

борта с детали полочки, обтачку горловины спинки — с детали спинки. Добавить припуски на швы по срезам.


Описание работы

Обработать боковые и плечевые швы. Соединить обтачку горловины спинки с вершинами подбортов. Обтачать срезы цельнокроеного воротника спинки и борта изделия одной строчкой. Вывернуть, обработать шов обтачивания, приутюжить. Обработать швы рукавов. Вставить и втачать рукава в проймы. Заутюжить на изнаночную сторону припуски на подгиб низа изделия и рукавов и подшить слабозатянутыми потайными стежками.



МОДЕЛЬ 63 ★★

ГОЛУБАЯ ЛИНИЯ



БЛУЗКА

Лист-вкладыш 3, сторона А

Размер 48

Детали

9 (1 деталь) — перед, 9А (2 детали) — спинка, 9В (2 детали) — рукав.

Вам потребуется

0,80 м эластичного кружевного полотна шириной 1,50 м; застежка-молния длиной 20 см.


План раскладки

Материал разложить в стиб лицевой сто-

роной внутрь. Добавить припуски на швы по срезам. Использовать только эластичное полотно.


Описание работы

Обработать вытачки. Обработать боковые и плечевые швы. Стачать части спинки по средним срезам (в среднем шве спинки оставить не стачанным участок для застежки-молнии). Притачать застежку-молнию. Обработать швы рукавов. Втачать рукава в проймы. Обрезать срезы горловины, нижний срез изделия и рукавов в соответствии с рисунком кружева.



МОДЕЛЬ 64 ★

ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ



БРЮКИ

Лист-вкладыш 1, сторона А

Размер 48

Детали

9 (2 детали) — передняя половинка, 9А (2 детали) — задняя половинка, (а) (1 деталь) — пояс.

Вам потребуется

1,00 м ткани шириной 1,50 м; застежка-молния длиной 15 см; крючок и петля.

План раскладки

Материал разложить в стиб лицевой стороной внутрь. Детали передней и задней половинок удлинить на указанную величину, учитывая, что длина нижнего среза брюк


передней половинки составляет 21 см, задней половинки — 23 см. Для детали пояса начертить прямоугольник 84 х 5 см. Добавить припуски на швы по срезам.

Описание работы

Стачать вытачки, припуски вытачек заутюжить к средним срезам. Стачать боковые, шов лова и средние срезы передней и задней половинок (в левом боковом шве оставить не стачанным участок для застежки-молнии). Притачать застежку-молнию. Обтачать концы пояса. Притачать пояс к


вернему срезу брюк (слева оставить 2 см для переходного пояса), наложив его на лицевую сторону брюк изнаночной стороной вверх и уравнивая срезы. Припуски шва притачивания пояса заутюжить в сторону полки. Переложить пояс вдоль поперечине, совместить изнаночные стороны, подогнуть срезы внутренней части пояса на изнаночную сторону и настрочить его в шов притачивания изнаночной части пояса. Обработать низ брюк. Пришить крючок и петлю на пояс.

План раскладки см. на стр. 30



МОДЕЛЬ 65 ★

ЧЕРНАЯ ЛИНИЯ



ЖАКЕТ

Лист-вкладыш 2, сторона В
Размер 40

Детали

10В (1 деталь) – спинка, 10, 10А (2 детали) – полочка, 10С (2 детали) – рукав.

Вам потребуется

1,15 м шерстяного полотна шириной 1,50 м; ко-
сая бейка шириной 2 см.

План раскладки


Материал разложить в сгиб лицевой стороной

внутрь. Соединить части лекала полочки в одну цельную деталь в соответствии с разметкой. Доработать припуски на швы по срезам.

Описание работы


Обработать плечевые швы. Притачать бейку к горловине изделия и передним срезам полочек, сшивая лицевые стороны деталей, шириной шва 1 см, затем обогнуть бейкой заутюженный к срезу шов, подогнуть срез бейки внутрь и настроить по сгибу на 0,1–0,2 см от края. Обработать боковые швы.

Обработать швы рукавов. Отложить рукава в проймах. Обработать нижние срезы изделия и рукавов узкой зигзагообразной строчкой.



МОДЕЛЬ 66 ★★

ГОЛУБАЯ ЛИНИЯ



ТОП

Лист-вкладыш 3, сторона А
Размер 42

Детали

4 (2 детали) – верхняя часть переда, 4А (1 деталь) – нижняя часть переда, 4В (1 деталь) – спинка.

Вам потребуется

0,35 м атласа шириной 1,50 м; 1,00 м кру-
жевой тесьмы шириной 1 см; 2 узкие
бретели, застежка-молния длиной 23 см.


План раскладки

Материал разложить в сгиб лицевой сто-
роной внутрь. Доработать припуски на швы
по срезам.

Описание работы

Настроить кружевную тесьму на нижнюю
часть переда с лицевой стороны в соответ-
ствии с разметкой.

Приобрести верхнюю часть переда по ниж-
ним срезам в соответствии с разметкой.
Притачать верхние части бретелей к выде-
ленному срезу нижней части переда. Стачать
боковые срезы переда и спинки (оставить




в левом боковом шве на оставшем участ-
ке для застежки-молнии). Притачать за-
стезку-молнию.
Заутюжить припуски по верхним срезам
изделия на изнаночную сторону. Настро-

ить кружевную тесьму на изделие по вер-
хнему краю с лицевой стороны. Пришить
бретели к переду и спинке с изнаночной
стороны потайными стежками. обрабо-
тать низ изделия.

МОДЕЛЬ 67 ★

ГОЛУБАЯ ЛИНИЯ



ЮБКА

Лист-вкладыш 1, сторона В
Размер 42

Детали

6 (2 детали) — переднее и заднее полотнища, (а) (2 детали) — обтачки верхнего среза переднего и заднего полотнищ.

Вам потребуется


1,60 м атласа шириной 1,50 м; эластичная тесьма шириной 1 см.

План раскладки

Материал разложить в разворот (в 1 шпиль) лицевой стороной вверх. Скопировать деталь обтачки верхнего среза с детали переднего и заднего полотнищ. Добавить припуски на швы по срезам.


Описание работы

Обработать боковые швы. Соединить части обтачки верхнего среза в единую деталь по боковым срезам, шов разутюжить. Сложить лицевыми сторонами внутрь юбку и обтачку верхнего среза, уравнивая срезы, обтачать верхний срез юбки обтачкой. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону изделия, выправить (при необходимости выметать) шов обтачивания, приутюжить с изнаночной стороны. Подшить внутрь нижние срезы обтачки и настрочить по сгибу, оставив небольшой участок для продевания эластичной тесьмы. В полученную кулиску вдеть эластичную тесьму, концы ее стянуть, открытый участок зашить. Обработать низ юбки.



МОДЕЛЬ 68 ★★★

ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ



ТОП

Лист-вкладыш 3, сторона В
Размер 40

Детали

1 (2 детали) — верхняя часть переда, 1А (1 деталь) — нижняя часть переда, 1В (2 детали) — спинка, (а) — бейки для окантовки верхних срезов изделия и изготовления бретелей.

Вам потребуется

0,40 м ткани шириной 1,50 м; 1,60 м кружевной тесьмы шириной 3 см; застежка-молния длиной 25 см.

План раскладки

Материал разложить в сгиб лицевой стороной внутри. Для окантовки верхних срезов изделия и изготовления бретелей вырезать бейки шириной 3 см и общей длиной 1,20 м. Добавить припуски на швы по срезам.

Описание работы

Обработать вытачки. Настрочить кружевную тесьму на верхние части переда с лицевой стороны в соответствии с разметкой. Обработать средний шов верхней части переда. Приплатить верхнюю часть переда к верхнему срезу нижней части переда. Обработать боковые швы. Стачать части спинки по средним срезам (оставить в среднем шве спинки не стачанный участок для застежки-молнии). Приплатить бейку к верхним срезам изделия, совмещая лицевые стороны деталей, шириной шва 0,5–0,7 см, затем обогнуть бейкой заутюженный к срезу шов, подогнуть срез бейки внутрь и настрочить по сгибу на 0,1–0,2 см от него. Приплатить застежку-молнию. Изготовить бретели и пришить их к переду и спинке с изнаночной стороны потайными стежками. Обработать низ изделия.

МОДЕЛЬ 69 ★★

ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ



ЮБКА

Лист-вкладыш 2, сторона В
Размер 40

Детали

6 (1 деталь) — переднее полотнище, 6А (2 детали) — заднее полотнище, (а) (1 деталь) — пояс.

Вам потребуется

0,45 м ткани шириной 1,50 м; 7,50 м кружевной тесьмы шириной 3 см; застежка-молния длиной 16 см; клеевая прокладочная ткань; крючок и петля.

План раскладки



Материал разложить в сгиб лицевой стороной внутри. Для детали пояса начертить прямоугольник 72 х 7 см. Добавить припуски на швы по срезам.

Описание работы

Обработать боковые швы. Пришить

юбку по верхнему срезу на отмеченном участке. Настрочить кружевную тесьму на юбку с лицевой стороны в соответствии с разметкой.

Стачать средние срезы деталей заднего полотнища, оставив не стачанным участок для застежки-молнии в соответствии с разметкой. Приплатить застежку-молнию. Продублировать половину ширины детали пояса клеевой прокладочной тканью. Сложить детали лицевыми сторонами внутрь, приплатить пояс к верхнему срезу юбки (слева оставить 2 см для переходного пояса). Обогнуть концы пояса, вывернуть на лицевую сторону, обработать швы обтачивания концов. Заутюжить припуски шва притачивания пояса вверх, на деталь внутри срез внутренней части пояса и настрочить его в шов притачивания внешней части пояса. Обработать низ юбки. Пришить крючок и петлю на пояс.



МОДЕЛЬ 70 ★

ЧЕРНАЯ ЛИНИЯ



БЛУЗКА

Лист-вкладыш 1, сторона А

Размер 44

Детали

8А (1 деталь) — спинка, 8 (2 детали) — полочка, 8С (2 детали) — воротник, 8В (2 детали) — стойка воротника, 9В (2 детали) — рукав, (а) (2 детали) — накладной карман полочки, (б) (2 детали) — бой на для окантовки плечевых срезов рукавов.

Вам потребуется

1,15 м шифона шириной 1,50 м; клеевой прокладочный материал; 8 пуговиц.

План раскладки

Материал разложить в стиг лицевой стороной внутрь. Для детали накладных карманов полочки начертить 2 прямоугольника 8 x 10 см и сгруппировать их вместе. Для окантовки нижних срезов рукавов вырезать 2 косые бойки 2 x 30 см. Добавить припуски на швы по срезам.

Описание работы


Продублировать клеевым прокладочным материалом припуски на обработку бортов, нижний воротник, стойку воротника.

Стечать вытачки, поилушки вытачек заутюжить к середине деталей. Припуски по верхним срезам накладных карманов полочки застрочить на изнаночную сторону. Припуски по боковым срезам заутюжить на изнаночную сторону. Наложить накладные карманы на полочки в соответствии с разметкой и настрочить.

Обработать плечевые и боковые швы. Целно-красно припуски на обработку каждого борта подогнуть на изнаночную сторону по линии края борта и приложить, проложить по краю внутреннего припуска отделочную строчку, имитирующую планку.


Детали воротника сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлоту. Воротник вывернуть, выправить шов обтачивания, приутюжить, приложить отделочную строчку по краю. Детали стойки воротника сложить лицевыми сторонами внутрь, между деталями стойки расположить обработанный воротник, совмещая линии середины на стойке и воротнике, уравнивать срезы, обтачать срезы стойки, одновременно соединяя с ней воротник. Стойку окантовать. Втачать воротник в горловину: внешнюю деталь отрезной стойки и изделие сложить лицевыми сторонами внутрь и, уравнивая срезы, вложить ее в горловину, приутюжить и настрочить в сторону воротника. Подогнуть на изнаночную сторону срез внутренней детали стойки и настрочить на 0,1 см от подгибнутого края, перекрывая шов втачивания внешней стойки на 0,1 см.

Присборить рукава по нижним срезам до длины нижнего среза рукава 32 см. Окантовать нижние срезы рукавов бойкой. Обработать швы рукавов. Отачать рукава в пройму, предварительно приложив по окатам. На правой полочке обметать петли; на левую полочку пришить пуговицы. Припуск на подгиб низа, предварительно обметанный, заутюжить на изнаночную сторону и застрочить.



МОДЕЛЬ 71 ★

КРАСНАЯ ЛИНИЯ



ЮБКА

Лист-вкладыш 2, сторона В

Размер 44

Детали

2 (4 детали) — верхняя часть центральной части переднего и заднего полотнищ, 2А (4 детали) — нижняя часть центральной части переднего и заднего полотнищ, 2В (4 детали) — верхняя часть боковой части переднего и заднего полотнищ, 2С (4 детали) — нижняя часть боковой части переднего и заднего полотнищ, (а), (б) (по 2 детали) — обтачки верхнего среза переднего и заднего полотнищ.

Вам потребуется

0,85 м крепса шириной 1,50 м; застегивающаяся длинной 16 см; клеевой прокладочный материал.

План раскладки


Материал разложить в стиг лицевой стороной внутрь. Скопировать части обтачки

верхнего среза юбки с деталей верхних частей центральной и боковой частей переднего и заднего полотнищ. Добавить припуски на швы по срезам.

Описание работы

Соединить части переднего и заднего полотнищ в единые детали по соединяющим срезам на оверлоке или зигзагообразной строчкой, располагая поилушки швов на лицевой стороне изделия. Стачать боковые срезы переднего и заднего полотнищ, оставив в левом боковом шве по стачиваемому участку для застегивания и соединяющим с разметкой. Притачать застегивающую молнию.

Продублировать клеевым прокладочным материалом части обтачки верхнего среза юбки. Соединить части обтачки верхнего среза юбки в единую деталь, швы разутюжить. Сложить лицевыми сторонами внутрь юбку и обтачку верхнего среза, уравнивать срезы, обтачать верхний срез юбки обтачкой. Отвернуть обтачку на из-



наночную сторону изделия, выправить (при необходимости выметать) шов обтачивания и приутюжить с изнаночной стороны. Подогнуть внутрь поперечные срезы обтачки и пришить к тесьме застегива-

молнии потайными подшивочными стежками. Обработать нижний срез юбки на оверлоке узкой строчкой или узкой зигзагообразной строчкой.