

ИДЕИ ДЛЯ ШИТЬЯ

май-июнь 2024

VOUQUET[®]

Trends

МОДЕЛИ
ИЗ ИТАЛЬЯНСКОГО
ЖУРНАЛА
*La mia
Boutique*

ДЛЯ НЕГО

Легкая куртка,
рубашка
и бермуды

ДЕТЯМ

Наряды
для самых
маленьких

**БЕРЕМ
В ОТПУСК:**

БЛУЗКИ, ШОРТЫ
И КОМБИНЕЗОНЫ

**ПЛАТЬЯ
И САРАФАН**

**БОЛЬШИЕ
РАЗМЕРЫ**

4 купальника
и пляжное
кимоно

mirknig.su

**Летние
ОБРАЗЫ**

ЖЕНСТВЕННЫЕ СИЛУЭТЫ,
СТРУЯЩИЕСЯ ТКАНИ
И НАСЫЩЕННЫЕ ОТТЕНКИ



16+

От редактора



Анастасия Мири,
шеф-редактор

Атлас, крепдешин, лен и деним...

Лето, легкость, **красота**

Мы дождались! Наконец-то тепло, а значит, пора обновлять гардероб.

В этом номере журнала вы найдете классные идеи для отпуска и лета в городе. Многие из представленных моделей будут уместны как на деловой встрече, так и вечером – на летней веранде. Предлагаем вам использовать яркие, но при этом нежные природные оттенки, растительные мотивы и всевозможные клетки. А чтобы в жару было комфортно, выбирайте натуральные материалы.

На стр. 4 вы найдете мини-коллекцию нарядов для отпуска: платья, комбинезон, купальник и даже вместительный шоппер. А обладательниц пышных форм порадуют купальники и пляжное кимоно на стр. 54.

В этот раз мы приготовили сюрприз и для ваших мужчин (стр. 60) – стильные и практичные вещи на лето. Это куртки, рубашка и три модели шорт.

Мальшам мы предлагаем сшить парочку милых комплектов. В этот раз модели представлены в размерах 6–24 месяца.

Удачи и до встречи!



7




14



53



60



56



КАК СШИТЬ

Парад моделей	19
Как снять мерки	21
Инструкции по использованию выкроек	22
Таблица размеров	23
Справочник по шитью	24
Важно знать	27
Советы по шитью	48
Словарь терминов	50

В номере:

МОДА

ЯРКАЯ

ПЛЯЖНЫЙ КЛУБ

Цветочные оттенки и принты: сарафан, платья, комбинезон, купальник и шоппер.

БОЛЬШОГО ГОРОДА

СВЕТ И ЛЕГКОСТЬ

Модели из денима, атласа и крепдешина.

В НЕЖНЫХ ТОНАХ

КОМФОРТ ДЕЛЮКС

04

Блузка и платье без рукавов, комбинезон с открытой спиной и брюки карго.

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ

СОБИРАЕМСЯ В ОТПУСК

Четыре купальника плюс платье и кимоно, которые можно надеть поверх.

12

МУЖСКАЯ

ЛЕТНИЙ БАЗОВЫЙ ГАРДЕРОБ

Куртка свободного покроя и бомбер, украшенный

51

54

контрастными втачными кантами. Рубашка с короткими рукавами и шорты из денима и джерси.

ДЕТСКАЯ

МОРЕ И ПЕСОК

Пять милых нарядов для малышей.

66

ОТ РЕДАКТОРА

ИНСТРУКЦИИ

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

АНОНС

02

28



50

59

**Сшейте к лету
шесть радующих
глаз нарядов:
от сарафана
до купальника.
Прекрасным
дополнением
станет
вместительный
шоппер.**

Продюсер Anika Esposito
Фото Peter Penn
Макияж и прически
Giusi Mertoli

Пляжный клуб



01 ПЛАТЬЕ размеры: 40-46


Платье выполнено из шитья сангалло. Юбка платья состоит из четырех ярусов с воланами. Спереди лиф имеет запах, а сзади не доходит до юбки, оставляя низ спины открытым. Изделие сзади завязывается на длинные завязки. Застежка на молнию расположена в среднем шве заднего полотнища юбки.



Сложно

02 КОМБИНЕ- ЗОН размеры: 38–44

Отрезной по линии талии комбинезон выполнен из эластичного хлопкового поплина. Спина остается наполовину открытой. Верхняя часть переда лифа с глубоким вырезом. В бретели лифа вшиты воланы, создающие эффект рукавов-крылышек. Застежка на молнию расположена в левом боковом шве изделия. На передних частях брюк имеются карманы с отрезным бочком.



Сложно






Сложно



03 ПЛАТЬЕ размеры: 38–44

Платье выполнено из эластичного поплина. Пышные рукава присборены вверху и имеют кулиску по низу с эластичной тесьмой. Спинка изделия имеет длинные завязки. Юбка платья состоит из трех ярусов оборок, которые подчеркивают объем изделия. В кулиску на талии спинки платья вде́та эластичная тесьма.



04 КУПАЛЬ- НИК размеры: 40–46

Купальник выполнен из эластичной в обоих направлениях лайкры. Бюстгальтер и плавки купальника соединены спереди с помощью крупного кольца. Само кольцо украшено бусинами двух цветов. В кулиску верха бюстгальтера продета завязка.



Если у вас нет оверлока (идеально подходящего для обработки таких сложных материалов, как эластичная лайкра), можно использовать обычную машину, установив иглу для эластичных материалов. Игла имеет острое закругленное ушко и особые канавки, что позволяет избежать неровных строчек при необходимости пришить ткань.

05
САРАФАН
размеры:
40–46

Сарафан свободного
кроя выполнен из ви-
скозы. Низ изделия
завершается двумя
оборками. Тон-
кие регулируемые
по длине бретели
выполнены из того
же материала, что
и само изделие. Без
застежки.



06
ПЛАТЬЕ
размеры:
42–48


Платье со спущенной линией плеча. Проймы обработаны бейками. Спереди плечевые срезы присборены у швов притачивания кокетки, сзади имеется бантовая складка. На переднем полотне застежка без петель и пуговиц. В боковых швах платья открываются шлицы. Изделие дополняет пояс (на фото представлен пояс другого цвета). На талии у боковых швов для пояса предусмотрены шлевки.





07
СУМКА
размер единый

Практичная и универсальная цельнокроеная сумка выполнена из вискозного материала с цветочным рисунком. С подкладкой из контрастной панамы.



Сложно

Легко



08
БЛУЗКА
размеры:
40–46

Блузка выполнена из легкого эластичного денима. Спереди горловина довольно плотно прилегает к шее и украшена небольшой оборкой. Внизу блузка завершается широкой оборкой. Сзади изделие фиксируется с помощью завязок, выполненных из того же материала, что и сама блузка.

Легко




Свет и легкость

*Тонкий деним, геометрические рисунки, радостные оттенки синего и красного.
Наряды будут актуальны и днем, и вечером.*

Продюсер Anika Esposito Фото Peter Penn Макияж и прически Giada Bergonzi

Бренд STMA был создан в 2016 году в Милане дизайнерами Стефанией Маррой и Андреа Капи-луппи. Их стремление – объединить традиции итальянского швейного дела и мир современной люксовой моды. Коллекции бренда предлагают объемы, чистые и изящные линии – все это обеспечивает прекрасную посадку нарядов. Им принадлежит большая часть нарядов, представленных в этой рубрике.



09
ЮБКА
размеры:
40–46

Юбка асимметрична: слева низ изделия короче, чем справа. Справа также расположен боковой накладной карман с клапаном. У изделия есть широкий притачной пояс и шлевки. Юбку дополняет ремень из того же материала, что и сама юбка, усиленный контрастной тесьмой в рубчик. Внизу юбки расположена кайма. Застежка на молнию находится в левом боковом шве.



Легко



10
БЛУЗКА
размеры:
38–44

Блузка прямого силуэта выполнена из эластичного атласа. Модель с воротником пиджачного типа и центральной застежкой на петли и три пуговицы. У спинки есть кокетка, спереди имеются вытачки. Короткие рукава завершаются манжетами.



11 ШОРТЫ размеры: 38-44

Шорты выполнены из эластичного диагонального твила. Модель с притачным поясом и шлевками. Спереди заложены глубокие складки, закрепленные короткими строчками. Карманы расположены в боковых швах. На задних частях шорт имеются прорезные карманы с листочкой. Застежка на молнию с подкройной обтачкой находится в среднем шве передних частей изделия.

Сложно



12
БЛУЗКА
размеры:
42–48

Блузка из креп-дешина красного цвета в классическом стиле. С небольшим шалевым воротником. Центральная передняя застежка на петли и три контрастные перламутровые пуговицы. Модель с бочками спинки и переда. Без рукавов.

Легко

Почувствуй вдохновение!

ПОДПИШИСЬ!

M. MÜLLER & SOHN
muellerundsohn.com
Техника кроя
Комбинезоны
и моделирование
низа брюк
—
Портрет
3D-печать
в дизайне
одежды
—

PATRONES
05/2024
Хиты сезона
• ТРЕНЧ ИЗ ГАБАРИНА
• КОСТЮМ С БЕРМУДАМИ
• БРЮКИ КАРТО
• КУРТКА-БОМБЕР
40
МОДЕЛЕЙ
И ВЫКРОЕК
К НИМ
БАЗОВЫЕ
ВЕЩИ,
КОТОРЫЕ
ЛЕГКО
СШИТЬ
ЭЛЕГАНТНЫЕ
ЮБКИ
И ТОПЫ
БОЛЬШИЕ
РАЗМЕРЫ:
ЖЕНСТВЕННЫЕ
ОБРАЗЫ
В КЛАССИЧЕСКОМ
СТИЛЕ

PATRONES Extra
ВЕСНА 2024
Подборка лучших
моделей из разных
выпусков журнала
ОБНОВЛЯЕМ
БАЗОВЫЙ ГАРДЕРОБ
ШИКАРНЫЕ НАРЯДЫ
ДЛЯ ВЕЧЕРА
ПЛАТЬЯ И БРЮКИ
С ИДЕАЛЬНОЙ
ПОСАДКОЙ
ПО ФИГУРЕ
60
ВЫКРОЕК В
НАТУРАЛЬНУЮ
ВЕЛИЧИНУ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
БОЛЬШИЕ
РАЗМЕРЫ

Boutique Trends
ИДЕИ ДЛЯ ШИТЬЯ
ИЮНЬ 2024
МОДЕЛИ
ИЗ ИТАЛЬЯНСКОГО
ЖУРНАЛА
La mia
Boutique
БЕРЕМ
В ОТПУСК:
БЛУЗКИ, ШОРТЫ
И КОМБИНЕЗОНЫ
ПЛАТЬЯ
И САРАФАН
Летние
ОБРАЗЫ
ЖЕНСТВЕННЫЕ СИЛУЭТЫ,
СТРУЯЩИЕСЯ ТКАНИ
И НАСЫЩЕННЫЕ ОТТЕНКИ
ДЛЯ НЕГО
Легкая куртка,
рубашка
и бермуды
ДЕТЯМ
Наряды
для самых
миленьких
БОЛЬШИЕ
РАЗМЕРЫ
4 купальника
и пляжное
кимоно



ПОДПИСКА ОНЛАЙН
на печатную
и электронную версии
на сайте podpiska.burda.ru

Реклама 16+

ОТДЕЛ ПОДПИСКИ

Тел.: (495) 660-73-69; e-mail: podpiska@burda.ru

ООО «Иммедиа Дистрибьюшен»: ОГРН 5117746009684 ИНН/КПП 7715895673/771501001



13 ПЛАТЬЕ размеры: 40–46

Платье выполнено из эластичного атласа с купонным рисунком. На первой части купона геометрический рисунок расположен по долевой нити (лиф), на второй части – диагонально (плиссированная юбка). Юбка имеет левый бочок переднего полотнища из контрастного материала. Из того же контрастного материала выполнены бейка горловины и завязки горловины спинки. Лиф и юбка соединены поясом из основного материала.


Сложно

Инструкции

Парад моделей	19	Таблица размеров	23
Как снять мерки	21	Справочник по шитью	24
Инструкции		Важно знать	27
по использованию выкроек	22	Словарь терминов к выкройкам	50


01 ПЛАТЬЕ стр. 5

размеры 40/42/44/46 ★★★★★



02 КОМБИНЕЗОН стр. 6

размеры 38/40/42/44 ★★★★★




03 ПЛАТЬЕ стр. 7

размеры 38/40/42/44 ★★★★★




04 КУПАЛЬНИК стр. 8

размеры 40/42/44/46 ★★★★★



07 СУМКА стр. 11

★★★★★



08 БЛУЗКА стр. 12

размеры 40/42/44/46 ★★★★★



05 САРАФАН стр. 9

размеры 40/42/44/46 ★★★★★




06 ПЛАТЬЕ стр. 10

размеры 42/44/46/48 ★★★★★




09 ЮБКА стр. 13

размеры 40/42/44/46 ★★★★★




10 БЛУЗКА стр. 14

размеры 38/40/42/44 ★★★★★



11 ШОРТЫ стр. 15

размеры 38/40/42/44 ★★★★★



12 БЛУЗКА стр. 16

размеры 42/44/46/48 ★★★★★




13 ПЛАТЬЕ стр. 18

размеры 40/42/44/46 ★★★★★




14 БЛУЗКА стр. 51

размеры 38/40/42/44 ★★★★★




15 БРЮКИ стр. 51

размеры 38/40/42/44 ★★★★★




16 ПЛАТЬЕ стр. 52

размеры 42/44/46/48 ★★★★★



17 КОМБИНЕЗОН стр. 53


размеры 40/42/44/46 ★★★★★

**18 ПЛАТЬЕ** стр. 54


размеры 46/48/50/52 ★★★★★

**19 КУПАЛЬНИК** стр. 55

размеры 46/48/50/52 ★★★★★

**23 КУПАЛЬНИК** стр. 57


размеры 46/48/50/52 ★★★★★

**21 КУПАЛЬНИК** стр. 56


размеры 46/48/50/52 ★★★★★

**22 КИМОНО** стр. 57

размеры 46/48/50/52 ★★★★★

**20 КИМОНО** стр. 56


размеры 46/48/50/52 ★★★★★

**24 КУПАЛЬНИК** стр. 58

размеры 48/50/52/54 ★★★★★

**26 ШОРТЫ** стр. 61


размеры 46/48/50/52 ★★★★★

**25 КУРТКА** стр. 60


размеры 46/48/50/52 ★★★★★

**27 КУРТКА** стр. 62

размеры 44/46/48/50 ★★★★★

**28 ШОРТЫ** стр. 63


размеры 44/46/48/50 ★★★★★

**29 РУБАШКА** стр. 64


размеры 48/50/52/54 ★★★★★

**30 ШОРТЫ** стр. 65


размеры 48/50/52/54 ★★★★★

**31 ПЛАТЬЕ** стр. 66


на 6/9/12/18 месяцев ★★★★★

**34 КОМБИНЕЗОН** стр. 67


на 9/12/18/24 месяца ★★★★★

**35 БАНДАНА** стр. 67


на 9/12/18/24 месяца ★★★★★

**32 ШОРТЫ** стр. 66

на 6/9/12/18 месяцев ★★★★★

**33 ТРУСЫ** стр. 66


на 6/9/12/18 месяцев ★★★★★





КАК СНЯТЬ МЕРКИ

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫБРАТЬ РАЗМЕР ИЗ ПРЕДЛОЖЕННОЙ ЛИНЕЙКИ, СРАВНИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ СВОЕЙ ФИГУРЫ (МЕРКИ) С ИЗМЕРЕНИЯМИ, ПРИВЕДЕННЫМИ В ТАБЛИЦАХ. ИЗМЕРЕНИЯ НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ САНТИМЕТРОВОЙ ЛЕНТОЙ, НАКЛАДЫВАЯ НА ФИГУРУ С РАВНОМЕРНЫМ НАТЯЖЕНИЕМ: НЕ СЛИШКОМ ТУГО И НЕ СЛИШКОМ СЛАБО.




ОБХВАТ БЕДЕР

При выборе размера ориентируйтесь на обхват бедер (измеряется по наиболее выступающим точкам ягодиц), а не на обхват талии.




ОБХВАТ ТАЛИИ

Сантиметровую ленту располагайте горизонтально на линии талии и не сильно затягивайте ленту на фигуре.



ОБХВАТ ГРУДИ

Измеряйте сантиметровой лентой по наиболее выступающим точкам груди и по самой широкой части спины.



ОБХВАТ НАД ГРУДЬЮ

Обхват над грудью измеряйте непосредственно над основанием грудных желез.



ВЫСОТА ГРУДИ

Измеряйте спереди от точки основания шеи до наиболее выступающей точки груди.



ДЛИНА СПИНЫ ДО ТАЛИИ

Измеряйте по позвоночнику от седьмого шейного позвонка (наиболее выступающий) до линии талии.



ДУГА ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА СЗАДИ

Измеряйте горизонтально по спине от одной плечевой точки до другой.



ШИРИНА ПЛЕЧЕВОГО СКАТА (ДЛИНА ПЛЕЧА)

Наложите сантиметровую ленту от точки основания шеи до плечевой точки. Сравните полученную длину с длиной линии плеча спинки на выкройке.




ДЛИНА РУКАВА

Согните руку в локте, уперев ладонь в верхнюю часть бедра. Измерьте сначала длину до локтя (от плечевой точки до локтя), затем от локтя до запястья. В сумме получится общая длина согнутой руки.




ДЛИНА ЮБКИ

Длину юбки измеряйте по середине спины от линии талии до нужной вам длины изделия. Сравните с длиной изделия, указанной в журнале. Это будет длина по задней средней линии от линии талии до линии низа юбки.



ДЛИНА БРЮК

Длину брюк измеряйте по боковой линии от линии талии до нужной вам длины изделия. Сравните с длиной изделия, указанной в журнале. Это будет длина по боковой линии от линии талии до линии низа брюк.



ВЫСОТА СИДЕНИЯ

Измеряйте сантиметровой лентой от линии талии по боковой линии до уровня нижней точки туловища.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВЫКРОЕК

Как переснять выкройку детали


1 Выбрать изделие и определить свой размер (см. таблицу размеров на стр. 31). Каждое изделие представлено в четырех размерах, обозначенных на листах-вкладышах различными типами линий. В инструкции для каждого изделия указан цвет линий (черный, зеленый, голубой, розовый или оранжевый) и тип линий для каждого размера (4 размера – 4 типа линий). На одном листе-вкладыше разные изделия могут быть обозначены одним цветом, в этом случае они различаются по типу линий. Например:

Модель 1	размер 40	— — — — —	Модель 45	размер 40	— — — — —
зеленые линии:	размер 42	— — — — —	зеленые линии:	размер 42	
	размер 44	- - - - -		размер 44	- - - - -
	размер 46	— — — — —		размер 46	— — — — —

2 К выбранному изделию следует найти соответствующую инструкцию. Инструкции сопровождаются списком необходимых тканей, описанием работы, схемами раскладки выкроек деталей на ткани и эскизом изделия. Кроме того, в инструкции перечислены пронумерованные детали изделия, указан лист-вкладыш (A, B, C, D, E, F, G), на котором расположены детали изделия, цвет и тип линий деталей изделия. Примечание: Детали квадратной и прямоугольной формы (карманы, пояса, клапаны и др.) не приводятся на листах-вкладышах, их размеры указаны в сантиметрах в разделе «Детали изделия».


ВНИМАНИЕ! ВСЕ ВЫКРОЙКИ ПРИВЕДЕНЫ БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБ НИЗА!

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ




3 Раскрыть указанный лист-вкладыш и сопоставить его с инструкцией к изделию. Найти на схеме раскладки номера всех деталей изделия, это поможет определить контуры каждой детали, наличие и расположение внутренних линий, контрольных знаков соединения деталей, символов и надписей.

КАК НАЙТИ НУЖНУЮ ВЫКРОЙКУ ДЕТАЛИ




4 На полях листа-вкладыша найти номер искомой детали нужного изделия, проверить по вертикальной оси (вниз или вверх от номера, в зависимости от расположения цифры на верхнем или нижнем поле) соответствующий участок листа-вкладыша, найти тот же номер и искомую деталь.

КАК ПЕРЕСНЯТЬ ДЕТАЛЬ



5 Обвести карандашом контуры каждой детали, перенести внутренние линии, контрольные знаки, символы и надписи.



6 Наложить поверх обведенной детали кальку или любую прозрачную бумагу. Тщательно перенести на кальку все линии и обозначения.

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ВЫКРОЙКИ ПРИВЕДЕНЫ БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБ НИЗА!

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ВЫКРОЙКАХ


△ Пустой внутри треугольник обозначает точку совмещения двух деталей.



Отрезок, завершающийся кружком или вертикальной чертой, обозначает точку совмещения или прерывания шва или служит для обозначения контура притачивания определенной детали (воротник, клапан и т.п.). Иногда обозначает место надсечки припусков шва.



Пунктирная линия со стрелками по краям указывает на участок, который должен быть посажен или присборен.



Сплошная (но с пробелом) линия со стрелками по краям указывает на участок, который должен быть растянут (или вытянут).




Закрашенный треугольник с контрольной буквой указывает на точку совмещения частей одной и той же детали, которая не уместилась целиком на одном листе-вкладыше. Следует переснять обе части, соединяя их и тщательно совмещая при этом треугольники.

diritto filo (p. 5)

Сплошная линия со стрелкой на конце и с номером детали в скобках указывает направление долевой нити соответствующей детали. Например, знак вверх обозначает направление долевой нити выкройки детали 5 выбранного изделия.



Стрелка с кружочком на противоположном конце обозначает направление складки.



Сплошная продольная линия, ограниченная вертикальными короткими линиями по обеим сторонам, указывает место и длину петли или кармана.

○ Окружность с точкой внутри обозначает место для пуговицы/кнопки.

- ★ ★ ★ ★ ★ – для НАЧИНАЮЩИХ
- ★ ★ ★ ★ ★ – для ПРАКТИКУЮЩИХ
- ★ ★ ★ ★ ★ – для ТЕХ, КТО ШЬЕТ УВЕРЕННО
- ★ ★ ★ ★ ★ – для СПЕЦИАЛИСТОВ
- ★ ★ ★ ★ ★ – для СПЕЦИАЛИСТОВ С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ

ТАБЛИЦЫ РАЗМЕРОВ

Размеры даны в сантиметрах и без прибавок на свободу облегания

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕР	38	40	42	44	46	48
Обхват груди	84	88	92	96	100	104
Обхват талии	60	64	68	72	76	80
Обхват бедер	88	92	96	100	104	108
Дуга плечевого пояса сзади	36	37	38	39	40	41
Длина спины до талии	39	39,5	40	40,5	41	41,5
Длина переда до талии	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Высота проймы	19	19,5	20	20,5	21	21,5
Длина рукава (до локтя и общая)	28-57	29-58	30-59	31-60	32-61	33-62
Высота сидения	21,5	22	22,5	23	23,5	24
Высота груди	24	24,5	25	25,5	26	26,5

БОЛЬШИЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕР	48	50	52	54	56	58	60
Обхват груди	104	108	112	116	120	124	128
Обхват талии	80	84	88	92	96	100	104
Обхват бедер	108	112	116	120	124	128	132
Дуга плечевого пояса сзади	41	42	43	44	45	46	47
Длина спины до талии	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Длина переда до талии	44,5	45	45,5	46	46,5	47	47,5
Высота проймы	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5
Длина рукава (до локтя и общая)	33-62	33,3-62,5	33,6-63	33,9-63,5	34,2-64	34,5-64,5	34,8-65
Высота сидения	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27
Высота груди	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5

МУЖСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕР	44	46	48	50	52	54
Рост	173	176	178	181	185	187
Обхват груди	88	92	96	100	104	108
Обхват талии	76	80	84	88	92	96
Обхват бедер	92	96	100	104	108	112
Обхват шеи	37	38	39	40	41	42
Дуга плечевого пояса сзади	43	44	45	46	47	48
Длина спины до талии	46	47	48	49	50	51
Длина брюк (до колена и общая)	56-102	57-104	58-106	59-108	60-110	61-112
Высота сидения	23	23,5	24	24,5	25	25,5
Высота проймы	23	23,5	24	24,5	25	25,5
Длина рукава (до локтя и общая)	36-63	37-64	38-65	39-66	40-67	41-68

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

ВОЗРАСТ/в годах	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Рост	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152
Обхват груди	54	56	58	60	62	65	68	71	74	77	80
Обхват талии	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Обхват бедер	58	60	62	64	66	68	71	74	77	80	83
Дуга плечевого пояса сзади	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Длина спины до талии	23	24	25	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36,5
Длина переда до талии	25	26	27	28	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5
Длина рукава	31,5	34	36,5	39	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56
Длина брюк по боковой линии	49	53,5	58	62,5	67	71,5	76	80,5	85	89,5	94

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ (МЛАДЕНЦЫ)

ВОЗРАСТ/в месяцах	3 м	6 м	9 м	12 м	18 м	24 м	36 м
Рост	62	68	74	80	86	92	98
Обхват груди	49	50	51	52	53	54	56
Обхват талии	44	45	46	47	48	49	50
Обхват бедер	48	50	52	54	56	58	60
Дуга плечевого пояса сзади	21	22	23	24	25	26	27
Длина спины до талии	16,9	18,1	19,3	20,5	21,7	22,9	24
Длина переда до талии	19	20,2	21,4	22,6	23,8	25	26
Длина рукава	19	21,5	24	26,5	29	31,5	34
Длина брюк по боковой линии	31	34	37	41	45	49	53,5


КАК УДЛИНИТЬ ЛИФ

Для удлинения деталей лифа (перед, спинка) следует отметить середину боковой линии детали, начертить от нее горизонтальную линию до средней линии и разрезать деталь. Параллельно раздвинуть полученные части выкройки на нужное расстояние. Вклеить между частями выкройки бумажную полоску соответствующего размера и откорректировать линии выкройки.



КАК УКОРОТИТЬ ЛИФ

Для укорачивания деталей лифа следует заложить горизонтальную складку нужной величины на выкройке детали и приклеить ее к выкройке. Складку лучше располагать посередине боковой линии. Откорректировать линии выкройки.



КАК УДЛИНИТЬ ЮБКУ

Для удлинения юбки следует разрезать выкройку полотнища юбки примерно под линией бедер. Параллельно раздвинуть полученные части выкройки на нужное расстояние. Вклеить между частями выкройки бумажную полоску соответствующего размера. Откорректировать линии выкройки.



КАК УДЛИНИТЬ БРЮКИ


Для удлинения брюк следует разрезать выкройку по линии колена. Параллельно раздвинуть полученные части выкройки на нужное расстояние. Вклеить между частями выкройки бумажную полоску соответствующего размера. Откорректировать линии выкройки.



КАК ИЗМЕРИТЬ ФИГУРУ РЕБЕНКА

Измеряя фигуру ребенка, надо учитывать, что детская фигура еще не сформирована, часто живот немного выступает вперед и линию талии сложно определить визуально. Чтобы преодолеть это затруднение, достаточно завязать на талии тесьму или узкий пояс. Фигура измеряется сантиметровой лентой.

1. Обхват груди: вокруг грудной клетки.
2. Обхват талии: вокруг линии талии.
3. Обхват бедер: по наиболее выступающим точкам бедер и ягодиц.
4. Длина переда до талии: от точки основания шеи (точка соединения шеи с плечом) до линии талии.
5. Длина спины до талии: по позвоночнику от седьмого шейного позвонка (наиболее выступающего) до линии талии.
6. Дуга плечевого пояса сзади: горизонтально по спине от одной плечевой точки до другой.
7. Длина рукава до локтя: от плечевой точки до локтя.
8. Длина рукава общая: от плечевой точки до локтя (длина рукава до локтя) и от плечевой точки до запястья (при согнутой руке).
9. Длина ноги по боковой поверхности: от линии талии по внешней поверхности ноги до пола.
10. Длина ноги по внутренней поверхности: измеряется по внутренней поверхности ноги от уровня нижней точки тела до пола.





СПРАВОЧНИК ПО ШИТЬЮ


Как выполнить часто встречающиеся операции по обработке изделия

ЗАСТЕЖКА С ЦЕЛЬНОКРОЕНОЙ ОБТАЧКОЙ (С ЗАСТЕЖКОЙ-МОЛНИЕЙ)

Подрезать припуск по внутренней стороне застежки до 2 см (1 см = припуск на шов, 1 см = припуск для смещения звеньев застежки под ее внешний край). Заутюжить цельнокроеную обтачку внешней стороны застежки на изнаночную сторону (по модели – проложить по сгибу отделочную строчку).


На лицевую сторону внутренней стороны застежки наложить застежку-молнию внешней стороной вниз так, чтобы звенья застежки перекрывали линию края застежки изделия, и приколоть/приметать. Обтачать нижний срез откоса (= внутренняя планка застежки), вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить обтачанный край и заутюжить откосок вдоль посередине лицевой стороной наружу; сметать срезы. Откосок наложить поверх застежки-молнии и притачать все детали одной сквозной строчкой. Отогнуть откосок и звенья застежки-молнии наружу и выправить шов (по модели – настрочить шов притачивания в край).

Закрывать застежку-молнию. Совместить края застежки изделия и сколоть. Приколоть и притачать свободную ленту застежки-молнии пока только к цельнокроеной обтачке внешней стороны застежки изделия. Расправить застежку (отогнуть откосок, чтобы не попал под строчку) и проложить с лицевой стороны сквозную отделочно-закрепляющую строчку (по модели – одинарную или двойную) по внешней стороне застежки, вдоль внутренних срезов цельнокроеной обтачки (А). Нижние края обтачки и откоса расправить и скрепить между собой с изнаночной стороны (В). По модели – закрепка может быть выполнена с лицевой стороны.




ЗАСТЕЖКА С ПОДКРОЙНОЙ ОБТАЧКОЙ (С ЗАСТЕЖКОЙ-МОЛНИЕЙ)

Подрезать припуск по внешней стороне застежки до 1 см. На лицевую сторону внешней стороны застежки наложить обтачку застежки лицевой стороной внутрь и обтачать внешний срез застежки (А). Надсечь припуски в конце строчки (при желании настрочить шов в край по обтачке), отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить обтачанный край (по модели – проложить по нему отделочную строчку, но в этом случае не следует настрачивать шов обтачивания). На лицевую сторону внутренней стороны застежки наложить застежку-молнию внешней стороной вниз так, чтобы звенья застежки перекрывали линию края застежки изделия, и приколоть/приметать. Обтачать нижний срез откоса (= внутренняя планка застежки), вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить обтачанный край и заутюжить откосок вдоль посередине лицевой стороной наружу; сметать срезы. Откосок наложить поверх застежки-молнии и притачать все детали одной сквозной строчкой. Отогнуть откосок и звенья застежки-молнии наружу и выправить шов (по модели – настрочить шов притачивания в край). Закрывать застежку-молнию. Совместить края застежки изделия и сколоть. Приколоть и притачать свободную ленту застежки-молнии пока только к обтачке внешней стороны застежки изделия. Расправить застежку (отогнуть откосок, чтобы не попал под строчку) и проложить с лицевой стороны сквозную отделочно-закрепляющую строчку (по модели – одинарную или двойную) по внешней стороне застежки с закруглением в конце застежки (В). Нижние края обтачки и откоса расправить и скрепить между собой с изнаночной стороны (по модели – закрепка может быть выполнена с лицевой стороны).



ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ, ПРИШИТАЯ ВРУЧНУЮ

Стачать срезы деталей до знака, определяющего длину застежки. Припуски по краям застежки заутюжить на изнаночную сторону. С изнаночной стороны расположить застежку-молнию так, чтобы середина ее звеньев была совмещена со сгибами краев застежки, приметать. Вручную пришить застежку-молнию строчкой назад так, чтобы видимая с лицевой стороны часть стежка была как можно короче. Строчки пришивания застежки-молнии располагаются на равном расстоянии от краев застежки.



ВОРОТНИК С ОТРЕЗНОЙ СТОЙКОЙ

Продублировать клеевым прокладочным материалом один воротник и одну стойку. Воротники сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету (= внешние срезы). Подрезать излишки шва обтачивания, вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить обтачанные края (по модели – проложить отделочную строчку по краям воротника).


Стойки воротника сложить лицевыми сторонами внутрь, между ними расположить подготовленный воротник, совмещая средние линии на стойках и воротнике, совместить срезы и притачать воротник, одновременно обтачивая концы стойки (А). Подрезать излишки шва обтачивания в концах стойки, вывернуть стойку на лицевую сторону, выправить края стойки.

С изнаночной стороны изделия расположить внутреннюю стойку лицевой стороной вниз и втачать; шов заутюжить на стойку. Подогнуть на изнаночную сторону припуск по нижнему срезу внешней стойки так, чтобы он перекрывал шов втачивания внутренней стойки на 1–2 мм. Настрочить нижний край внешней стойки в шов втачивания внутренней стойки или настрочить в край по стойке (по модели – проложить отделочную строчку по краям стойки воротника) (В).




ПРИТАЧНОЙ ПОЯС

Продублировать клеевым прокладочным материалом половину ширины пояса. Перегнуть вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать концы пояса. Подрезать излишки швов обтачивания, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить обтачанные концы и заутюжить пояс вдоль посередине. Притачать внешнюю сторону пояса с лицевой стороны изделия; пояс отогнуть наружу, шов заутюжить на пояс. Заметать/заутюжить на изнаночную сторону продольный срез внутренней стороны пояса (другой вариант: не подгибать продольный срез внутренней стороны пояса, а заранее обметать его или окантовать косой бейкой) и настрочить край внутреннего пояса в шов притачивания пояса (или в край по шву притачивания пояса); проложить отделочную строчку по краям пояса, если это предусмотрено моделью изделия.




ДВОЙНОЙ ШОВ (АНГЛИЙСКИЙ ШОВ)

Сложить детали лицевыми сторонами наружу и соединить машинной строчкой, прокладывая ее примерно посередине припуска на шов. Разутюжить шов. Вывернуть детали, перегнув их по строчке лицевыми сторонами внутрь, и проложить вторую строчку заданной ширины шва. При этом срезы деталей должны располагаться внутри шва.




ЗАПОШИВОЧНЫЙ ШОВ

Сложить детали лицевыми сторонами внутрь и стачать по линии строчки (по линии шва в готовом виде). Заутюжить припуски шва, нижний припуск подрезать на половину ширины, верхним припуском шва обогнуть нижний припуск и настрочить с лицевой стороны двойной или одинарной строчкой.



ЗАСТЕЖКА РУКАВА С ПЛАНКОЙ


Планку застежки наложить/приколоть на изнаночную сторону рукава к срезу внешней стороны застежки (= расположен ближе к середине рукава) лицевой стороной вниз по разметке. Притачать внутреннюю сторону планки. Разрезать рукав по линии разметки застежки с диагональными надсечками у верхнего края застежки. Обработать швом вподгибку (шириной 5 мм) внутренний (задний) край застежки рукава (А). (По модели – внутренний край застежки может быть обработан окантовочным швом.) Отогнуть планку на лицевую сторону рукава, шов притачивания заутюжить на планку. Заутюжить планку вдоль посередине лицевой стороной наружу (В). Заутюжить на изнаночную сторону продольный припуск внешней стороны планки и припуски верхнего конца планки (по модели – срезы верхнего конца планки могут быть обтачаны). Настрочить в край внешний сгиб планки по шву притачивания, одновременно настрачивая верхний конец планки на рукав (С).



ОБРАБОТКА И СОЕДИНЕНИЕ ПОДКЛАДКИ С ИЗДЕЛИЕМ

Посередине подкладки спинки заложить складку и закрепить ее короткими строчками: вверх (3–5 см ниже горловины), в области линии талии (3–5 см) и вниз (3–5 см выше линии низа). Соединить детали подкладки между собой: стачать вытачки, боковые и плечевые срезы; стачать подкладку частей рукавов и втачать их в проймы подкладки.


Изделие расположить на столе лицевой стороной вниз. На его изнаночную сторону наложить подкладку лицевой стороной вверх, совмещая одноименные швы. Подогнуть припуски по краям подкладки (кроме среза низа) на изнаночную сторону и приколоть (приметать) к внутренним срезам подбортов и нижнему срезу верхнего воротника (или к обтачке горловины спинки). Подшить подкладку вручную потайными подшивочными стежками (или притачать на машине) к внутренним срезам подбортов и к срезу верхнего воротника (к обтачке горловины спинки). Притачать подкладку к срезам подгиба низа рукавов (можно подшить вручную). Скрепить между собой припуски пройм изделия и подкладки в области плечевых и боковых швов. Наметать подкладку на изделие в области низа так, чтобы подкладка не затягивала изделие (А). Строчка наметывания прокладывается на расстоянии примерно 8 см от низа. Подогнуть припуск по нижнему срезу подкладки на изнаночную сторону так, чтобы сгиб подкладки был выше нижнего края изделия на 1,5–2 см. Подшить подкладку вручную потайными подшивочными стежками (на расстоянии 1 см от среза подгиба низа изделия), отгибая подогнутый край подкладки для образования складки, которая предотвратит затягивание подкладки (В).



ВТАЧИВАНИЕ РУКАВА В ПРОЙМУ

На верхнем участке оката рукава по припуску шва между контрольными знаками проложить строчку мелких прямых стежков и стянуть окат рукава, образуя посадку, так, чтобы можно было совместить контрольные знаки на рукаве с контрольными знаками на пройме. Заутюжить посадку по окату рукава: увлажнить рукав в области оката и краем утюга аккуратно заутюжить полученную слабинку. При этом край утюга не должен заходить за срез оката более чем на 2–3 см; на окате рукава не должно быть заломов.

Обработать продольный шов (по модели – швы) рукава (А). Вложить рукав в пройму, совместив лицевые стороны деталей, срезы, контрольные знаки, и вметать со стороны рукава, приметать изделие на фигуре или манекене. Втачать рукава, прокладывая строчку со стороны рукава (В).




РУКАВ ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ СО ШЛИЦЕЙ В ЛОКТЕВОМ ШВЕ

Стачать передние срезы частей рукава, шов разутюжить. Стачать локтевые срезы частей рукава от оката до начала шлицы, шов разутюжить до шлицы (А), надсекая припуск шва нижней части рукава в конце строчки.

Обработать угол внешней стороны шлицы (на верхней части рукава), для этого припуск шлицы и припуск подгиба низа рукава стачать с изнаночной стороны по диагонали, припуски подрезать до ширины 1 см, шов разутюжить. Вывернуть на лицевую сторону, приутюжить.

Обработать угол внутренней стороны шлицы (со стороны нижней части рукава): отогнуть подгиб низа рукава на лицевую сторону и обтачать внутренний срез припуска шлицы на ширину подгиба низа. Вывернуть, выправить обтачанный край. Стачать внутренние срезы припусков шлицы. Припуски шлицы заутюжить на верхнюю часть рукава.

Подгиб низа рукава заутюжить на изнаночную сторону, подшить к рукаву потайными стежками (В).



ПРИТАЧНАЯ МАНЖЕТА

Продублировать клеевым прокладочным материалом половину ширины манжеты. Перегнуть манжету вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать концы детали. Подрезать излишки швов обтачивания, вывернуть, выправить обтачанные края и заутюжить манжету вдоль посередине. Сложить рукав и манжету лицевыми сторонами внутрь и притачать внешнюю сторону манжеты к нижнему срезу рукава. Манжету отогнуть наружу, шов заутюжить на манжету. Припуск внутренней стороны манжеты подогнуть на изнаночную сторону и настрочить в шов (или в край по шву) притачивания внешней стороны манжеты. Проложить отделочную строчку по краям манжеты, если это предусмотрено моделью изделия.




ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Прокладочные детали, выкроенные из клеевых прокладочных материалов, приклеиваются с изнаночной стороны детали горячим утюгом или на прессе с увлажнением или без него, в зависимости от вида клеевого материала.



ПРОРЕЗНОЙ КАРМАН С ОДНОЙ ОБТАЧКОЙ (С ЛИСТОЧКОЙ С ВТАЧНЫМИ КОНЦАМИ)


На лицевую сторону основной детали по разметке наложить обтачку лицевой стороной вниз, продольным срезом – встык к линии разметки кармана. С другой стороны от линии разметки кармана наложить одну часть подкладки кармана (из основного материала) изнаночной стороной вниз, тоже срезом встык к линии разметки. На обтачку наложить вторую часть подкладки кармана (из подкладочного материала) лицевой стороной вниз, приметать. Притачать детали двумя параллельными строчками, прокладывая их на заданном расстоянии (здесь: по 0,5 см) от срезов/линии разметки. Разрезать основную деталь посередине между строчками, не дорезая до концов строчек, к концам строчек выполнить диагональные надсечки (А). Отогнуть детали на изнаночную сторону, выправить листочку из обтачки шириной, равной расстоянию между строчками (здесь: 1 см). Закрепить листочку строчкой (машинной или ручной), прокладывая ее в шов притачивания обтачки. Нижний срез обтачки настрочить на подкладку кармана широкой фигурной строчкой (например, зигзагообразной) или прямой строчкой, но с предварительным обметыванием среза. Стачать срезы подкладки кармана, одновременно закрепляя концы кармана тройными строчками, прокладывая их по основанию углов припусков (В). При необходимости подрезать излишки подкладки.



ПРОРЕЗНОЙ КАРМАН В РАМКУ

На лицевую сторону основной детали наложить обтачку кармана лицевыми сторонами вниз, по обе стороны от продольной линии разметки кармана встык к ней и приметать. На нижнюю обтачку наложить нижнюю часть подкладки кармана (из подкладочного материала) лицевой стороной вниз, приколоть/приметать. Притачать обтачку двумя параллельными строчками, прокладывая их на расстоянии 0,5 см от линии разметки кармана.

Разрезать основную деталь посередине между строчками, не дорезая до концов строчек; к концам строчек выполнить наклонные надсечки под углом 45° к ним (А). Вывернуть детали на изнаночную сторону, выметать рамки из обеих обтачек шириной, равной ширине шва притачивания (здесь: по 0,5 см), приутюжить. Закрепить нижнюю рамку строчкой (машинной или ручной), прокладывая ее в шов притачивания обтачки. Нижний срез обтачки настрочить на подкладку кармана широкой фигурной строчкой (например, зигзагообразной) или прямой строчкой, но с предварительным обметыванием среза. С изнаночной стороны основной детали наложить на карман верхнюю часть подкладки кармана (из основного материала) лицевой стороной вниз и притачать ее ко шву притачивания верхней обтачки, одновременно закрепляя верхнюю рамку. Стачать срезы подкладки кармана, одновременно закрепляя концы кармана тройными строчками, прокладывая их по основанию углов припусков (В). При необходимости подрезать излишки подкладки.




ПРОРЕЗНОЙ КАРМАН С ЛИСТОЧКОЙ С НАСТРОЧНЫМИ КОНЦАМИ

Деталь листочки перегнуть вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать боковые срезы, подрезать излишки швов обтачивания, вывернуть деталь, выправить швы, приутюжить и сметать срезы. По модели – проложить отделочную строчку по краям листочки.


На лицевую сторону основной детали наложить по разметке листочку внутренней стороной вверх, обработанным краем вниз и приметать (А); поверх листочки наложить часть подкладки кармана из подкладочного материала, совместить срезы, приметать. Притачать листочку и подкладку кармана (при этом расстояние от строчки притачивания до внешнего края листочки должно быть равным ширине листочки в готовом виде). Отогнуть припуски шва притачивания листочки и подкладки, встык к строчке приложить подкладку кармана из основного материала, приметать и притачать (на расстоянии 8–10 мм).

Разрезать основную деталь посередине между строчками, с диагональными надсечками к концам строчек. Отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону, листочку отогнуть вверх. Выправить швы притачивания. Стачать боковые и нижние срезы подкладки кармана, закрепляя концы кармана тройными машинными строчками, прокладывая их вдоль основания углов припусков. Расправить листочку и настрочить ее концы на основную деталь, прокладывая строчку с лицевой стороны детали (В).




КАРМАН С ОТРЕЗНЫМ БОЧКОМ

Сложить основную деталь и подкладку кармана лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез входа в карман. Если требуется, надсечь припуски в углах и на фигурных участках шва. Вывернуть, выправить обтачанный край, приутюжить. По модели – проложить отделочную строчку по обтачанному краю. Наложить основную деталь изделия на лицевую сторону бочка, цельнокроеного с подкладкой кармана по разметке, приколоть и стачать срезы подкладки кармана, выполняя закрепки в концах кармана. Наметать срезы подкладки кармана на основную деталь.



КАРМАН В ШВЕ


Обтачать одной частью подкладки кармана участок входа в карман на передней детали изделия, прокладывая строчку между контрольными знаками. При необходимости надсечь припуски шва в концах строчки; настрочить шов обтачивания по подкладке кармана (по модели). Отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону и выправить обтачанный край кармана. Притачать вторую часть подкладки кармана к боковой (задней) детали изделия (А); шов заутюжить на подкладку кармана. Сложив детали лицевыми сторонами внутрь, стачать продольные срезы основных деталей, исключая вход в карман. По модели – проложить отделочную строчку по краю входа в карман. Стачать срезы подкладки кармана (В). По модели – проложить отделочную строчку по шву изделия выше и ниже входа в карман.



ЗАСТЕЖКА С НАВЕСНЫМИ ПЕТЛЯМИ


Деталь для навесных петель перегнуть вдоль посередине лицевой стороной внутрь и стачать, прокладывая строчку вдоль сгиба на равном расстоянии от него; у одного из поперечных срезов ширину шва увеличить для облегчения выворачивания детали на изнаночную сторону. Подрезать припуски шва вдоль строчки на минимально возможную величину. Вывернуть деталь на лицевую сторону (например, с помощью толстой иглы и прочной нитки) и разрезать на равные части. Перегнуть полученные отрезки пополам, формируя петли. Расположить петли на лицевой стороне основной детали и приметать/настрочить на припуск шва (А).

На лицевую сторону основной детали наложить подборт (обтачку) лицевой стороной вниз и обтачать срезы застежки (петли попадают под строчку). Отогнуть подборт (обтачку) на изнаночную сторону основной детали, выправить шов, приутюжить (В).




ЗАСТЕЖКА РУКАВОВ С ОКАНТОВАННЫМИ СРЕЗАМИ

Разрезать рукав по намеченной линии застежки. На изнаночную сторону рукава наложить бейку застежки рукава (полоса из основной ткани) лицевой стороной вниз, совместить срезы и притачать бейку к срезам застежки (ширина шва со стороны рукава уменьшается до 1,5–2 мм у верхнего конца застежки). Бейку заутюжить наружу, шов – на бейку. Обогнуть бейкой шов притачивания, подогнуть свободный продольный срез бейки на изнаночную сторону и настрочить сгиб по шву притачивания в край с лицевой стороны рукава (А). Отогнуть на изнаночную сторону рукава окантованный припуск переднего края застежки, накладывая край застежки поверх бейки заднего края застежки рукава. С изнаночной стороны, в верхней точке застежки зафиксировать окантованные края застежки, выполнив наклонную строчку (В). (По модели – в верхней точке застежки можно выполнить сквозную закрепляющую строчку с лицевой стороны рукава.)




ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ, ПРИТАЧАННАЯ НА МАШИНЕ

Стачать срезы деталей до знака, определяющего длину застежки. Припуски на участке застежки заутюжить на изнаночную сторону. Закрепить застежку-молнию и приметать ее с изнаночной стороны изделия так, чтобы сгибы застежки изделия располагались строго на середине звеньев застежки-молнии. Притачать застежку-молнию, прокладывая строчки с лицевой стороны изделия на равном расстоянии от краев застежки. Для выполнения этой операции рекомендуется использовать однорожковую лапку или лапку для притачивания не потайных застежек-молний. Если используется потайная застежка-молния, то нужна специальная лапка для потайных застежек-молний, у которой в подошве имеются два желобка. Шов, в котором обрабатывается потайная застежка-молния, стачивается ниже знака, определяющего длину застежки на 2–4 см. На лицевую сторону припуска на шов одной стороны застежки накладывают/приметывают застежку-молнию лицевой стороной вниз (звенья застежки располагаются на линии края застежки юбки) и притачивают, прокладывая строчку максимально близко к звеньям (специальная лапка отгибает звенья застежки-молнии). Вторую сторону застежки-молнии приметывают/притачивают по аналогии с первой. После этого стачивают открытый участок шва изделия (используя однорожковую лапку).




НАСТРОЧНАЯ (ВНУТРЕННЯЯ) КУЛИСКА

На изделии по разметке обметать петли или установить бочки. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по всем сторонам детали для кулиски. Наложить подготовленную деталь на изнаночную сторону изделия лицевой стороной вверх по разметке и настрочить, прокладывая строчку на расстоянии 0,1–0,2 см от заутюженных сгибов (А). Продеть в полученную кулиску шнур или завязку через отверстия на изделии так, чтобы концы шнура остались с лицевой стороны изделия (В).



КУЛИСКА В НАСТРОЧЕННОМ ШВЕ


Заутюжить припуски шва, в котором будет обработана кулилка так, чтобы увеличенный припуск шва (= цельнокроеная кулилка) располагался сверху. Подогнуть нижний срез (1 см) цельнокроеной кулилки на изнаночную сторону, приколоть/наметать и настрочить сгиб в край на основную деталь, оставляя в наиболее незаметном месте небольшой открытый участок для продевания эластичной тесьмы (А). Отрезать кусок эластичной тесьмы нужной длины с припусками на шов стачивания. Продеть с помощью английской булавки эластичную тесьму в полученную кулилку через открытый участок. Наложить концы эластичной тесьмы один на другой и стачать двумя продольными строчками. Застрочить открытый участок кулилки (В). Если в изделии предусмотрена завязка, продетая в кулилку, а не эластичная тесьма, то перед застрочиванием кулилки надо обметать петли для завязки.



ОБТАЧНЫЕ ПЕТЛИ

Деталь для обтачек петель разрезать на равные части (по две обтачки для каждой петли). Заутюжить каждую обтачку вдоль посередине изнаночной стороной внутрь. На лицевой стороне основной детали начертить 2 вспомогательные линии с обеих сторон от основной линии разметки петли. Расстояние от основной линии разметки петли до каждой вспомогательной линии равно удвоенной ширине канта петли (кант петли = 0,4–0,5 см), таким образом, расстояние между вспомогательными линиями равно 1,6–2 см. Обтачки наложить на основную деталь срезами внутрь так, чтобы их сгибы были совмещены со вспомогательными линиями разметки петли. Притачать каждую обтачку, прокладывая строчку посередине между вспомогательной и основной линией разметки петли. Разрезать основную деталь посередине между строчками, с диагональными надсечками к концам строчек (А). Отогнуть обтачки на изнаночную сторону детали, выправить швы притачивания и закрепить концы петель тройными машинными строчками, прокладывая их по основанию углов припусков. Соединить сгибы кантов петли встык косыми стежками вручную (В).

После того как изделие будет почти готово (перед пришиванием пуговиц), на подборте (или на другой внутренней детали) прорезать отверстия на уровне каждой петли, края каждого отверстия подогнуть на изнаночную сторону и подшить мелкими прочными потайными стежками к обтачкам петли ниткой в цвет материала (С).




ШЛЕВКИ

Обработка шлевок: заутюжить продольные срезы детали для изготовления шлевок на изнаночную сторону, затем заутюжить деталь вдоль пополам изнаночной стороной внутрь и застрочить сгибы. Проложить строчку в край по противоположному сгибу детали. Или другой способ: перегнуть деталь вдоль посередине лицевой стороной внутрь и стачать продольные срезы. Подрезать припуски шва до 5 мм, вывернуть деталь на лицевую сторону и приутюжить, располагая шов посередине внутренней стороны. Разрезать полученную деталь на нужное количество шлевок. Соединение шлевок с изделием: наложить шлевки на лицевую сторону изделия внешними сторонами вниз, совместить срезы шлевок и верхний срез изделия, наметать. Соединить пояс с верхним срезом изделия (А). Отогнуть шлевки на пояс, подогнуть их верхние срезы и настрочить на пояс, прокладывая строчку на расстоянии 0,2 см от сгиба (В). По модели – настрочить нижние сгибы шлевок в край на изделие.




ШЛИЦА С УДВОЕННЫМ ПРИПУСКОМ ПО ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЕ

Половину ширины удвоенного припуска по внутренней (правой) стороне шлицы отогнуть на лицевую сторону детали и обтачать нижний угол припуска шлицы, прокладывая строчку по линии низа изделия. Вывернуть, выправить обтачанный край и заутюжить припуск шлицы по всей длине. Припуск шлицы по внешней (левой) стороне отогнуть на лицевую сторону по линии внешнего сгиба шлицы и обтачать нижний угол, прокладывая строчку по линии низа изделия. Вывернуть, выправить обтачанный край и заутюжить припуск шлицы по всей длине. Расправить края шлицы, с лицевой стороны наложить внешнюю сторону шлицы на внутреннюю и закрепить сквозной наклонной строчкой, прокладывая ее вдоль верхних краев припусков шлицы.



ШЛИЦА С ОДИНАРНЫМ ПРИПУСКОМ ПО ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЕ

На внешней (левой) стороне шлицы отогнуть на лицевую сторону припуск шлицы по линии внешнего сгиба шлицы и обтачать нижний угол, прокладывая строчку по линии низа изделия (А). Вывернуть, выправить обтачанный край, приутюжить. Припуск подгиба низа изделия по внутренней (правой) стороне шлицы отогнуть на лицевую сторону детали и обтачать вертикальный срез припуска шлицы на ширину подгиба низа изделия. Вывернуть на лицевую сторону, выправить обтачанный край и застрочить припуск шва по вертикальному срезу припуска шлицы в продолжение шва обтачивания. Расправить края шлицы, с лицевой стороны наложить внешнюю сторону шлицы на внутреннюю и закрепить сквозной наклонной строчкой, прокладывая ее вдоль верхних краев припусков шлицы (В).



ВНИМАНИЕ! Таблицы размеров служат только для определения размера фигуры. Опубликованные в этом журнале выкройки уже содержат прибавку на свободное облегание. **ВЫКРОЙКИ ДАНЫ БЕЗ ПРИПУСКОВ** на швы и на подгиб низа деталей. Припуски на швы следует добавить при выкраивании деталей изделия из материала. Для того чтобы увеличить/уменьшить изделие на размер, необходимо внести соответствующие изменения в выкройки.

В журнале показан один из рациональных вариантов раскладки выкроек деталей на оригинальном материале. Если вы выбрали материал другой ширины, его расход и план раскладки могут отличаться от указанного.

Перед изготовлением изделия следует выполнить макет этой модели из недорогого материала (схожего по свойствам с основным материалом), если модель сложной конструкции и/или технологии, если строение вашей фигуры отличается от строения типовой фигуры, если материал изделия сложный в пошиве и/или дорогостоящий и т.п. Проверив посадку макета на фигуре и внося необходимые изменения, можно приступать к работе с основным материалом.

- Как правило, на схеме раскладки указано, что материал сложен вдвое, т.е. лицевой стороной внутрь, кромки совмещены. В остальных случаях на схеме или в описании присутствуют иные указания.
- Выкройки следует раскладывать, совмещая среднюю линию или специальную стрелку с направлением долевой нити (или с диагональю). Если нет подобных обозначений, прямые края выкройки должны быть параллельны кромке. Если выкройка соответствует половине детали, то ее средняя линия при раскладке должна совпадать со сгибом материала.
- Указанный расход материала соответствует описанному типу материала. Материал разложить на ровной поверхности, тщательно расправить, совместить кромки (если требуется).
- Прежде чем выкраивать изделия из материала, его надо обработать надлежащим образом, чтобы избежать усадки в дальнейшем. Хлопчатобумажные ткани необходимо замочить в воде, высушить и приутюжить, а шерстяные ткани – увлажнить и приутюжить горячим утюгом (продекатировать).
- Выкройки всех моделей выполнены на условно-типовую фигуру, поэтому для хорошей посадки изделия на индивидуальной фигуре необходимо выполнять примерки и корректировать посадку. Для этого детали изделия выкраиваются с запасами по срезам для возможности корректировки. Затем детали сметываются, и изделие надевается на фигуру для примерки. На примерке уточняется баланс изделия, степень прилегания к телу и т.д.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЯ ОПИСАНА В ИНСТРУКЦИИ.

ПО УМОЛЧАНИЮ: все срезы деталей следует обметывать (кроме изделий на подкладке, притачанной по низу); строчки временного назначения удалять по мере выполнения операций; разметку выполнять остро заточенным мелом, обмылком, специальными карандашами; детали и узлы изделия утюжить в процессе изготовления, и в конце работы изделие подвергнуть окончательной утюжительной обработке; все строчки выполнять с закрепками в начале и конце; сметывание деталей обязательно, если детали сложной формы, если выполняется посадка детали, если обрабатываемые материалы со сложными пошивочными свойствами. Если изделие изготавливается из эластичных материалов (например, трикотажа), то строчки тоже должны быть эластичными. При обработке изделий из трикотажа следует использовать специальные машинные иглы для трикотажа. При обработке некоторых моделей из трикотажа соединительные строчки можно выполнять на оверлоке; в этом случае ширина припусков соединительных швов должна быть равной ширине строчки оверлока.

➤ **СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ:** детали сложить лицевыми сторонами внутрь, если не сказано иное, совместить их срезы, контрольные знаки и соединить машинной строчкой (при необходимости срезы следует предварительно сметать). Припуски шва, в зависимости от модели, могут быть разутюжены, заутюжены, настроены (по заутюженному шву прокладывается отделочная строчка), расстроены (шов разутюживается и по обеим сторонам от него на равном расстоянии прокладываются отделочные строчки).

➤ **ОБТАЧИВАНИЕ КРАЕВ ДЕТАЛЕЙ:** сложить внешнюю и внутреннюю детали лицевыми сторонами внутрь, совместить срезы и проложить по краям машинную строчку (т.е. обтачать). Если шов обтачивания превышает 5–7 мм, то его следует подрезать до этой ширины. Надсечь припуски на фигурных участках, подрезать излишки припусков шва в углах. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить и при необходимости выметать шов обтачивания. Приутюжить. При желании по обтачанному краю изделия можно проложить отделочную строчку или закрепить шов обтачивания вручную с изнаночной стороны незаметными слабозатянутыми стежками.

➤ **ОКАНТОВЫВАНИЕ СРЕЗОВ** (обработка краев деталей окантовочным швом): выкроить полосу (бейку) шириной, равной примерно 3 см. Полосу лучше выкраивать в косом направлении нитей основы. На лицевую сторону основной детали наложить полосу лицевой стороной вниз и притачать, прокладывая строчку на расстоянии 4–7 мм от обрабатываемого среза (ширина окантовочного шва). Обогнуть полосой шов притачивания, заутюжить открытый продольный срез полосы на изнаночную сторону и закрепить сгиб, прокладывая строчку в шов притачивания полосы.

➤ **ШОВ ВПОДГИБКУ:** заутюжить предварительно обметанный припуск на изнаночную сторону и застрочить или подшить вручную (шов вподгибку с открытым срезом) или дважды подогнуть припуск и застрочить (шов вподгибку с закрытым срезом).

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Е • РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— размер 40
 - - - - - размер 42
 - - - - - размер 44
 — размер 46

ДЛИНА ПО СРЕДНЕЙ ЛИНИИ СПИНКИ
 ОТ ЛИНИИ ТАЛИИ: 93 (94–95–96) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 4,75 (4,85–4,95–5,05) м однотонного шитья сангалло, ширина – 150 см • 40 см бязи в тон (подкладка), ширина – 140 см • 15 см (разм. 40/42), 20 см (разм. 44/46) эластичной тесьмы в тон, ширина – 7 мм • 1 застежка-молния в тон, длина – 19 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: кружево, бязь, лен, пике, панاما.


РАСКРОЙ:

Скопировать выкройки деталей. Для выкраивания деталей подкладки полотнищ юбки использовать выкройки полотнищ юбки (4, 5) без изменений.

ПЕРЕД ЛИФА	1
БРЕТЕЛИ СПИНКИ	2
СПИНКА ЛИФА, ЦЕЛЬНОКРОЕНАЯ С ЗАВЯЗКОЙ	3+3А
ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	4
ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	5
ВНУТРЕННИЙ ЯРУС I ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	6
ВНУТРЕННИЙ ЯРУС III ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	7
ВОЛАН IV ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	8
ВНУТРЕННИЙ ЯРУС I ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	А = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 6
ВНУТРЕННИЙ ЯРУС II ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	В = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 7
ВНУТРЕННИЙ ЯРУС II ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	С = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 7
ВНУТРЕННИЙ ЯРУС III ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	Д = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 7
ВОЛАН IV ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	Е = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 8
ВОЛАН I ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	Г = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 8
ВОЛАН I ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	Г = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 8
ВОЛАН II ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	Н = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 8
ВОЛАН II ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	И = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 8
ВОЛАН III ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	Л = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 8
ВОЛАН III ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	М = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 8

ПЛАН РАСКЛАДКИ:

Отрезать кусок материала длиной 2,45 (2,50–2,55–2,60) м. На этом куске материала, сложенном вдвое, разложить выкройки деталей (два раза выкройки деталей 1 и 3), как показано на первой схеме. На оставшемся материале 2,30 (2,35–2,40–2,45) м, сложенном вдвое, разложить выкройки деталей, как показано на второй схеме. На подкладке, сложенной вдвое, разложить выкройки деталей 4 и 5, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 1,2 см на подгиб нижних срезов воланов.



ПОШИВ:

• В процессе обработки следует обметывать срезы припусков швов на оверлоке или зигзагообразной строчкой. • БРЕТЕЛИ СПИНКИ: Перегнуть бретели спинки 2 вдоль посередине лицевыми сторонами внутрь и обтачать продольные срезы. Вывернуть детали на лицевую сторону, выправить швы обтачивания и сметать открытые срезы. • По разметке приколоть/приметать бретели к верхним срезам частей спинки лифа, цельнокроеной с завязкой 3. • ЧАСТИ СПИНКИ ЛИФА/ЗАВЯЗКИ: Сложить попарно части спинки лифа/завязки 3 лицевыми сторонами внутрь и обтачать все срезы (кроме боковых), втачивая бретели. Подрезать излишки швов обтачивания, вывернуть детали на лицевую сторону, отогнуть бретели вверх и выправить обтачанные края. • Сметать боковые срезы частей спинки лифа. • ЧАСТИ ПЕРЕДА ЛИФА: Сложить попарно части переда лифа лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы горловины. Подрезать излишки швов обтачивания, настрочить швы в край по внутренним деталям. Вывернуть детали на лицевую сторону и выправить обтачанные края горловины. • Еще раз сложить части переда лифа лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы пройм (= от плечевых срезов до меток «Т»). Подрезать излишки швов обтачивания, настрочить швы в край по внутренним деталям (пока не выворачивать на лицевую сторону). • БОКОВЫЕ И ПЛЕЧЕВЫЕ ШВЫ ЛИФА: Между внешними и внутренними деталями частей переда лифа расположить бретели спинки, совмещая плечевые срезы деталей и метки; стачать плечевые срезы, соединяя все слои. • Между внешними и внутренними деталями частей переда лифа расположить части спинки, совмещая боковые срезы деталей; стачать боковые срезы лифа, соединяя все слои. • Вывернуть лиф на лицевую сторону, выправить плечевые и боковые швы. • Сметать нижние срезы внешних и внутренних деталей частей переда лифа. • СКЛАДКИ ПЕРЕДА ЛИФА: По разметке заложить и заметать складки на частях переда лифа. • Наложить левую часть переда лифа поверх правой части, совмещая средние линии, и сметать нижние срезы деталей. • ВЕРХНИЕ СРЕЗЫ ДЕТАЛЕЙ ЮБКИ: Приборить между метками «Т» верхний срез переднего полотнища юбки 5 до длины нижнего среза переда лифа и равномерно распределить сборки. • На частях заднего полотнища юбки 4 заложить и заметать складки по разметке. • СРЕДНИЙ ШОВ ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ, ЗАСТЕЖКА: Стачать средние срезы частей заднего полотнища юбки от застежки до низа; разутюжить шов. • В среднем шве заднего полотнища юбки выполнить застежку-молнию, притачанную на машине по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. • БОКОВЫЕ ШВЫ ЮБКИ: Обработать боковые швы юбки стачным швом взаутюжку. • ПОДКЛАДКА ЮБКИ; СОЕДИНЕНИЕ ЛИФА С ЮБКОЙ: Обработать подкладку юбки, как было сделано для юбки. • Добавляя 1 см на боковые припуски, отрезать два куска эластичной тесьмы длиной по 4 (4,5–5–5,5) см. • Сложить юбку и подкладку юбки лицевыми сторонами внутрь, между деталями по разметке расположить перед лифа; совместить метки и срезы; сколоть. Обтачать верхний срез юбки, втачивая перед лифа. • По разметке (от средних срезов заднего полотнища юбки) настрочить, растягивая, на припуски шва куски эластичной тесьмы. • Настрочить на подкладку в край шов обтачивания верхнего среза юбки, растягивая эластичную тесьму. • Отогнуть подкладку на изнаночную сторону, выправить верхний край юбки, отгибая перед лифа вверх. • Подогнуть срезы застежки подкладки юбки на изнаночную сторону и вручную подшить сгибы к лентам застежки-молнии потайными стежками. • Сметать нижние срезы юбки и подкладки юбки. • ВОЛАНЫ И ВНУТРЕННИЕ ЯРУСЫ ЮБКИ: Обработать боковые швы всех воланов стачным швом взаутюжку. • Обработать нижние срезы всех воланов швом вподгибку. • Обработать боковые швы всех внутренних ярусов юбки (далее везде: ярусы) стачным швом взаутюжку. • Притачать волан IV (8+Е) к низу яруса III (7+Д), совмещая средние линии и боковые швы. • Надеть волан III (Л+М) изнаночной стороной на лицевую сторону яруса III (7+Д), совмещая средние линии и боковые швы; сметать верхние срезы. • Притачать волан/ярус III к низу яруса II (В+С). • Соединить по верхним срезам волан II (Н+И) и ярус II (В+С), как было сделано для волана/яруса III. • Притачать волан/ярус II к низу яруса I (6+А). • Соединить по верхним срезам волан I (Г+Г) и ярус I (6+А), как было сделано для волана/яруса III. • Притачать волан/ярус I к юбке платья.

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А • РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— размер 38
 - - - - - размер 40
 - - - - - размер 42
 — размер 44

ДЛИНА ПО БОКОВОМУ ШВУ
 ОТ ЛИНИИ ТАЛИИ: 97 (99–101–103) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:


• 2,30 (2,35–2,40–2,45) м однотонного эластичного хлопкового поплина, ширина – 150 см • 1 застежка-молния в тон, длина – 29 (30–31–32) см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: бязь, пике, панاما; легкие: деним, сатинет, твил, шандунг, тафта (эластичные).

РАСКРОЙ:

Скопировать выкройки деталей.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ СПИНКИ ЛИФА	1
БОКОВАЯ ЧАСТЬ СПИНКИ ЛИФА	2
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЧАШКИ ПЕРЕДА ЛИФА	3
БОКОВАЯ ЧАСТЬ ЧАШКИ ПЕРЕДА ЛИФА	4
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА ЛИФА	5
БОКОВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА ЛИФА	6
БРЕТЕЛИ	7




БОЛЬШОЙ ВОЛАН БРЕТЕЛИ	8
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ БРЮК	9+9A
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ БРЮК	10+10A
БОЧОК, ЦЕЛЬНОКРОЕННЫЙ С ПОДКЛАДКОЙ КАРМАНА	11
СРЕДНИЙ ВОЛАН БРЕТЕЛИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 8
МАЛЫЙ ВОЛАН БРЕТЕЛИ	B = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 8

ПЛАН РАСКЛАДКИ:

На материале, сложенном вдвое, разложить выкройки деталей (два раза выкройки деталей 3, 4, 8, A и B), как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 3 см на подгиб низа изделия.

ПОШИВ:

• В процессе обработки следует обметывать срезы припусков швов на оверлоке или зигзагообразной строчкой. • БРЕТЕЛИ С ВОЛАНАМИ: Сложить попарно детали больших воланов бретели 8 лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешние срезы. Подрезать излишки швов обтачивания, вывернуть детали на лицевую сторону, выправить обтачанные края. Проложить по краям воланов двойные отделочные строчки. Сметать открытые внутренние срезы воланов. • Аналогично обработать средние A и малые B воланы бретелей. • На внешнюю сторону каждого большого волана бретели 8 наложить средний A, а затем малый B воланы, совместить срезы, метки и сметать внутренние срезы деталей. • Заутюжить бретели вдоль посередине лицевыми сторонами наружу. Заутюжить на изнаночную сторону продольные и задние поперечные срезы деталей. • Вложить по разметке подготовленные воланы внутрь бретелей и приколоть. Застрочить внешние сгибы бретелей в край, притачивая воланы (под строчки должны попасть все слои) и проложить отделочные строчки в край по внутренним сгибам бретелей. • ЧАШКИ ПЕРЕДА ЛИФА: Стачать центральные и боковые части чашек переда лифа по срезам рельефов; разутюжить швы. • Аналогично обработать подкладку чашек. • Сложить чашки и подкладку чашек лицевыми сторонами внутрь и обтачать передние (= горловины) срезы и боковые (= проймы) срезы деталей. Подрезать излишки швов обтачивания (пока не выворачивать чашки на лицевую сторону). • Расположить бретели с воланами между чашками и подкладкой чашек, совместить верхние срезы чашек и передние срезы бретелей; обтачать верхние срезы чашек, притачивая бретели. • Вывернуть чашки на лицевую сторону, отогнуть бретели наружу и выправить обтачанные края чашек. Проложить по обтачанным краям чашек переда лифа отделочные строчки в край. • Сметать боковые и нижние срезы чашек и подкладки чашек. • ПЕРЕД ЛИФА: Стачать центральные и боковые части частей переда лифа по срезам рельефов; заутюжить швы к боковым срезам и настрочить двойными строчками. • Стачать средние срезы частей переда лифа; разутюжить швы. • Притачать чашки по разметке с лицевой стороны переда и настрочить шов в край по переду. • СПИНКА ЛИФА: Стачать центральные и боковые части частей спинки лифа по срезам рельефов; заутюжить швы к боковым срезам и настрочить двойными строчками. • Стачать средние срезы частей спинки лифа; разутюжить швы. • ПРАВЫЙ БОКОВОЙ ШОВ ЛИФА: Сложить перед и спинку лицевыми сторонами внутрь и сметать правые боковые срезы. Отогнуть цельнокроенный припуск по верхнему краю спинки на лицевую сторону, накладывая его поверх переда и приколоть; стачать правые боковые срезы лифа. Вывернуть лиф, отогнуть цельнокроенный припуск по верхнему краю спинки на изнаночную сторону. Настрочить нижний срез цельнокроеного припуска спинки сквозной строчкой. • ВЫТАЧКИ, ПЕРЕДНИЕ КАРМАНЫ БРЮК: Обработать вытачки на передних и задних частях брюк комбинезона. • На передних частях брюк обработать карманы с отрезным бочком, прокладывая по краям входов в карманы отделочные строчки в край. • Наметать срезы подкладки карманов на соответствующие срезы передних частей брюк. • БОКОВЫЕ, ШАГОВЫЕ И СРЕДНИЙ ШВЫ БРЮК: Стачать боковые срезы брюк (слева – от застежки до низа); заутюжить швы на задние части брюк (на участке застежки швы разутюжить). • Стачать шаговые срезы брюк; заутюжить швы на задние части брюк. • Обработать средний шов брюк. • СОЕДИНЕНИЕ: Притачать брюки к лифу; шов заутюжить на лиф и настрочить шов в край. • ЗАСТЕЖКА: В левом боковом шве изделия выполнить застежку-молнию, притачанную на машине по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. • НИЗ БРЮК: Обработать низ брюк швом вподгибку с закрытым срезом. • ОТДЕЛКА: Расположить задние концы бретелей по разметке с изнаночной стороны спинки и приколоть. • Проложить по верхнему краю спинки отделочную строчку в край, настрочив бретели. С изнаночной стороны спинки пришить концы бретелей незаметными стежками к цельнокроеному припуску по верхнему краю спинки.



03 ПЛАТЬЕ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

★★★★☆

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D • РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 38
 - - - - - размер 40
 - - - - - размер 42
 — — — — — размер 44



ДЛИНА ПО СРЕДНЕЙ ЛИНИИ СПИНКИ
 ОТ ЛИНИИ ТАЛИИ: 51 (52–53–54) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:


• 3,80 (3,90–4–4,10) м однотонного эластичного хлопкового поплина, ширина – 150 см • 1,30 (1,35–1,40–1,45) м эластичной тесьмы, ширина – 5 мм • 1,10 м (разм. 38/40), 1,15 м (разм. 42/44) эластичной тесьмы, ширина – 1 см • 6 золотистых металлических конических наконечников по размеру завязок

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: батист, бязь, лен, пике, панاما; легкие: деним, сатинет, твил, шандунг, тафта (эластичные).

РАСКРОЙ:


Скопировать выкройки деталей. Начертить в виде прямоугольников выкройки деталей A, B, C.

ПЕРЕД ЛИФА	1
БОЧОК СПИНКИ ЛИФА, ЦЕЛЬНОКРОЕННЫЙ С КУЛИСКОЙ	2
РУКАВ	3+3A
ЯРУС I ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ, ЦЕЛЬНОКРОЕННЫЙ С КУЛИСКОЙ	4
ЯРУС I ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	5
ЯРУС II ЗАДНЕГО/ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	6
ЯРУС III ЗАДНЕГО/ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	7+7A
ВЕРХНЯЯ ЗАВЯЗКА (РУКАВОВ)	A = 80 X 1,5 CM
СРЕДНЯЯ ЗАВЯЗКА (СПИНКИ)	B = 88 X 1,5 CM
НИЖНЯЯ ЗАВЯЗКА (СПИНКИ)	C = 80 X 1,5 CM



ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А • ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 40
 - - - - - размер 42
 — — — — — размер 44
 — — — — — размер 46



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 70 см (разм. 40/42), 75 см (разм. 44/46) эластичной в обоих направлениях лайкры с цветочным рисунком, ширина — 120 см • 75 см (разм. 40/42), 80 см (разм. 44/46) эластичной в обоих направлениях лайкры в тон наиболее темному оттенку основного материала (подкладка), ширина — 120 см • 50 см эластичной тесьмы, ширина — 1,2 см • 1 м эластичной тесьмы, ширина — 1 см (завязка) • 3,5 м эластичной тесьмы, ширина — 7 мм • 1 пара готовых вкладышей груди • 1 застежка для купальников с боковыми крепежными петлями, размер — 3 x 3 см • 1 кольцо, диаметр — 6 см
ВНИМАНИЕ! Данное изделие следует шить только из указанных материалов, используя иглу и машинные строчки, подходящие для работы с эластичными материалами. Предпочтительно — использовать оверлок.

РАСКРОЙ:

Скопировать выкройки деталей. Начертить в виде прямоугольника выкройку детали А. Для выкраивания деталей подкладки использовать выкройки пояса бюстгалтера, передних и задних частей плавок без изменений.

ПОЯС БЮСТГАЛТЕРА	14
ЧАШКИ БЮСТГАЛТЕРА	15
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ПЛАВОК	16
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ПЛАВОК	17
ЗАВЯЗКА	A = 94,6 (95-95,4-95,8) X 2,2 CM
ВНУТРЕННЯЯ ДЕТАЛЬ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ	
ПОДКЛАДКИ ЧАШЕК БЮСТГАЛТЕРА	B = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 15
ВНЕШНЯЯ ДЕТАЛЬ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ	
ПОДКЛАДКИ ЧАШЕК БЮСТГАЛТЕРА	C = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 15
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ПОДКЛАДКИ	
ЧАШЕК БЮСТГАЛТЕРА	D = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 15

ПЛАН РАСКЛАДКИ:

На материале, сложенном вдвое кромками встык, разложить выкройки деталей. Выкройку детали А разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На подкладке, сложенной вдвое кромками встык, разложить выкройки деталей (два раза выкройку детали D), как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 5 мм для продольных срезов завязки и по 7 мм во всех остальных случаях. Выкроить без припусков срезы отверстий для вкладышей груди внешней детали верхней части подкладки чашек бюстгалтера С. **ВНИМАНИЕ!** Длину эластичной тесьмы для усиления краев изделия следует уточнять в соответствии с особенностями фигуры.

ПОШИВ:

• В процессе обработки следует обметывать срезы припусков швов на оверлоке или зигзагообразной строчкой. • **ЗАВЯЗКИ:** Заутюжить завязки А, В и С вдоль посередине лицевыми сторонами наружу. Заутюжить продольные и поперечные срезы завязок внутрь и застрочить сгибы в край. • **БОЧКИ СПИНКИ ЛИФА:** Обработать верхние срезы бочков спинки лифа швом вподгибку. • На лицевую сторону припусков по задним срезам бочков спинки по разметке настрочить концы завязок. Отогнуть припуски (и завязки) по задним срезам бочков на изнаночную сторону и застрочить, дополнительно фиксируя завязки. • **БОЧКИ СПИНКИ ЛИФА И ЯРУС I ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ С КУЛИСКОЙ:** Притачать бочки спинки лифа 2 к верхнему срезу яруса I заднего полотнища юбки 4, соединяя детали по пунктирной линии разметки. • Заутюжить вниз шов/цельнокроенные припуски кулиски и застрочить на расстоянии 1,5 см, формируя кулиску для эластичной тесьмы. • Отрезать, добавляя на припуски, кусок эластичной тесьмы (ширина — 1 см) длиной 34 (36-38-40) см. • Продеть эластичную тесьму в кулиску и закрепить концы тесьмы короткими машинными строчками, прокладывая их по припускам боковых швов. • **ПЕРЕД ЛИФА:** Сложить перед лифа и подкладку переда лифа лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы. Заутюжить шов на подкладку переда, вывернуть детали на лицевую сторону и выправить шов обтачивания. • Добавляя на припуски, отрезать кусок эластичной тесьмы (ширина — 5 мм) длиной 25,4 (26-26,6-27,2) см. • Вывернуть перед лифа на изнаночную сторону. Настрочить, растягивая, тесьму на припуск шва обтачивания верхнего края переда. • Вывернуть деталь на лицевую сторону и сметать открытые срезы переда и подкладки переда. • **ПЕРЕД ЛИФА И ЯРУС I ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ:** Обметать верхний срез яруса I переднего полотнища юбки 5 узкой декоративной зигзагообразной строчкой или специальной узкой ролевой строчкой на оверлоке. • На лицевую сторону переда лифа наложить/наметать ярус I переднего полотнища юбки лицевой стороной вверх, совмещая пунктирную линию разметки на детали 5 и линию шва на передаче лифа. Соединить детали прямой машинной строчкой, прокладывая ее по пунктирной линии разметки (над строчкой получится узкая цельнокроенная оборка яруса I переднего полотнища юбки). • Добавляя на припуски, отрезать кусок эластичной тесьмы (ширина — 5 мм) длиной 30 (32-34-36) см. • С изнаночной стороны деталей расположить эластичную тесьму (центр ее относительно строчки настрачивания яруса I на перед лифа) и приколоть. Настрочить (равномерно растягивая) эластичную тесьму, прокладывая с лицевой стороны прямую машинную строчку в строчку настрачивания. • **БОКОВЫЕ ШВЫ:** Стачать боковые срезы переда лифа/яруса I переднего полотнища юбки и бочков спинки лифа/яруса I заднего полотнища юбки. Заутюжить швы. • **ЯРУС III ЗАДНЕГО/ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ:** Стачать задние средние и передние средние срезы частей яруса III заднего/переднего полотнища юбки 7. Заутюжить швы. • **БОКОВЫЕ ШВЫ ЮБКИ:** Стачать боковые срезы ярусов II и III юбки; заутюжить швы. • **НИЗ ЮБКИ:** Обработать нижний срез яруса III юбки швом вподгибку с закрытым срезом. • **СОЕДИНЕНИЕ:** Обметать верхние срезы ярусов II и III юбки узкой декоративной зигзагообразной строчкой или специальной узкой ролевой строчкой на оверлоке. • Присборить верхний срез яруса II юбки до длины нижнего среза яруса I юбки, прокладывая две параллельные машинные строчки с максимальной длиной стежков на расстоянии 3 мм друг от друга по пунктирной линии разметки. • Аналогично присборить ярус III юбки до длины нижнего среза яруса II. • На лицевую сторону яруса II юбки наложить/приколоть ярус III юбки лицевой стороной вверх, совмещая пунктирную линию разметки яруса III и линию шва яруса II. Соединить детали прямой машинной строчкой, прокладывая ее между строчками присборивания (над строчкой получится узкая цельнокроенная оборка яруса III). Удалить строчки присборивания. • Аналогично настрочить ярус II/III на ярус I юбки. • **РУКАВА:** Заложить и заметать складки по окатам рукавов по разметке. • Обметать узкой декоративной зигзагообразной строчкой или специальной узкой ролевой строчкой на оверлоке срезы окатов рукавов (фиксируя складки). • Добавляя на припуски, отрезать по куску эластичной тесьмы (ширина — 1 см) длиной 30,2 (31-31,8-32,6) см. • С изнаночной стороны рукавов по пунктирной линии разметки (вдоль срезов окатов) настрочить прямой машинной строчкой эластичную тесьму, равномерно растягивая ее. • Стачать нижние продольные срезы рукавов; заутюжить швы. • Заутюжить цельнокроенный припуск по низу рукавов на изнаночную сторону. Заутюжить внутрь срез шириной 1 см и застрочить внутренний сгиб припуска в край, оставляя небольшое отверстие для продевания эластичной тесьмы в наиболее незаметном месте. • Добавляя на припуски, отрезать для каждого рукава по куску эластичной тесьмы длиной 29 (30-31-32) см. • Продеть эластичную тесьму в кулиски по низу рукавов, стачать концы тесьмы и застрочить отверстия в кулисках. • Втачать рукава в проймы, совмещая метки. • Пришить верхние завязки А с изнаночной стороны рукавов к эластичной тесьме прочными потайными стежками. • **ОТДЕЛКА:** Надеть наконечники на внешние концы завязок, завязать узлы на концах завязок, чтобы наконечники не соскользнули.

ПЛАН РАСКЛАДКИ:

На материале, сложенном вдвое кромками встык, разложить выкройки деталей (два раза выкройку детали 1), как показано в верхней части первой схемы. Подрезать материал и развернуть. На изнаночной стороне материала в разворот разложить два раза выкройки деталей 3, А, В, С и четыре раза выкройку детали 7 так, чтобы получить левые и правые детали, как показано в нижней части первой схемы. Отрезать оставшийся материал и сложить вдвое. На материале, сложенном вдвое, разложить два раза выкройку детали 6, как показано на второй схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 5 мм — по нижним срезам бочков спинки 2 и верхнему срезу яруса I заднего полотнища юбки 4; 1,5 см — на подгиб низа яруса III юбки 7; по 2 см на обработку верхних и передних срезов бочков спинки 2. Выкроить без припусков верхние срезы ярусов юбки 5, 6 и 7.

ПОШИВ:

• В процессе обработки следует обметывать срезы припусков швов на оверлоке или зигзагообразной строчкой. • **ЗАВЯЗКИ:** Заутюжить завязки А, В и С вдоль посередине лицевыми сторонами наружу. Заутюжить продольные и поперечные срезы завязок внутрь и застрочить сгибы в край. • **БОЧКИ СПИНКИ ЛИФА:** Обработать верхние срезы бочков спинки лифа швом вподгибку. • На лицевую сторону припусков по задним срезам бочков спинки по разметке настрочить концы завязок. Отогнуть припуски (и завязки) по задним срезам бочков на изнаночную сторону и застрочить, дополнительно фиксируя завязки. • **БОЧКИ СПИНКИ ЛИФА И ЯРУС I ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ С КУЛИСКОЙ:** Притачать бочки спинки лифа 2 к верхнему срезу яруса I заднего полотнища юбки 4, соединяя детали по пунктирной линии разметки. • Заутюжить вниз шов/цельнокроенные припуски кулиски и застрочить на расстоянии 1,5 см, формируя кулиску для эластичной тесьмы. • Отрезать, добавляя на припуски, кусок эластичной тесьмы (ширина — 1 см) длиной 34 (36-38-40) см. • Продеть эластичную тесьму в кулиску и закрепить концы тесьмы короткими машинными строчками, прокладывая их по припускам боковых швов. • **ПЕРЕД ЛИФА:** Сложить перед лифа и подкладку переда лифа лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы. Заутюжить шов на подкладку переда, вывернуть детали на лицевую сторону и выправить шов обтачивания. • Добавляя на припуски, отрезать кусок эластичной тесьмы (ширина — 5 мм) длиной 25,4 (26-26,6-27,2) см. • Вывернуть перед лифа на изнаночную сторону. Настрочить, растягивая, тесьму на припуск шва обтачивания верхнего края переда. • Вывернуть деталь на лицевую сторону и сметать открытые срезы переда и подкладки переда. • **ПЕРЕД ЛИФА И ЯРУС I ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ:** Обметать верхний срез яруса I переднего полотнища юбки 5 узкой декоративной зигзагообразной строчкой или специальной узкой ролевой строчкой на оверлоке. • На лицевую сторону переда лифа наложить/наметать ярус I переднего полотнища юбки лицевой стороной вверх, совмещая пунктирную линию разметки на детали 5 и линию шва на передаче лифа. Соединить детали прямой машинной строчкой, прокладывая ее по пунктирной линии разметки (над строчкой получится узкая цельнокроенная оборка яруса I переднего полотнища юбки). • Добавляя на припуски, отрезать кусок эластичной тесьмы (ширина — 5 мм) длиной 30 (32-34-36) см. • С изнаночной стороны деталей расположить эластичную тесьму (центр ее относительно строчки настрачивания яруса I на перед лифа) и приколоть. Настрочить (равномерно растягивая) эластичную тесьму, прокладывая с лицевой стороны прямую машинную строчку в строчку настрачивания. • **БОКОВЫЕ ШВЫ:** Стачать боковые срезы переда лифа/яруса I переднего полотнища юбки и бочков спинки лифа/яруса I заднего полотнища юбки. Заутюжить швы. • **ЯРУС III ЗАДНЕГО/ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ:** Стачать задние средние и передние средние срезы частей яруса III заднего/переднего полотнища юбки 7. Заутюжить швы. • **БОКОВЫЕ ШВЫ ЮБКИ:** Стачать боковые срезы ярусов II и III юбки; заутюжить швы. • **НИЗ ЮБКИ:** Обработать нижний срез яруса III юбки швом вподгибку с закрытым срезом. • **СОЕДИНЕНИЕ:** Обметать верхние срезы ярусов II и III юбки узкой декоративной зигзагообразной строчкой или специальной узкой ролевой строчкой на оверлоке. • Присборить верхний срез яруса II юбки до длины нижнего среза яруса I юбки, прокладывая две параллельные машинные строчки с максимальной длиной стежков на расстоянии 3 мм друг от друга по пунктирной линии разметки. • Аналогично присборить ярус III юбки до длины нижнего среза яруса II. • На лицевую сторону яруса II юбки наложить/приколоть ярус III юбки лицевой стороной вверх, совмещая пунктирную линию разметки яруса III и линию шва яруса II. Соединить детали прямой машинной строчкой, прокладывая ее между строчками присборивания (над строчкой получится узкая цельнокроенная оборка яруса III). Удалить строчки присборивания. • Аналогично настрочить ярус II/III на ярус I юбки. • **РУКАВА:** Заложить и заметать складки по окатам рукавов по разметке. • Обметать узкой декоративной зигзагообразной строчкой или специальной узкой ролевой строчкой на оверлоке срезы окатов рукавов (фиксируя складки). • Добавляя на припуски, отрезать по куску эластичной тесьмы (ширина — 1 см) длиной 30,2 (31-31,8-32,6) см. • С изнаночной стороны рукавов по пунктирной линии разметки (вдоль срезов окатов) настрочить прямой машинной строчкой эластичную тесьму, равномерно растягивая ее. • Стачать нижние продольные срезы рукавов; заутюжить швы. • Заутюжить цельнокроенный припуск по низу рукавов на изнаночную сторону. Заутюжить внутрь срез шириной 1 см и застрочить внутренний сгиб припуска в край, оставляя небольшое отверстие для продевания эластичной тесьмы в наиболее незаметном месте. • Добавляя на припуски, отрезать для каждого рукава по куску эластичной тесьмы длиной 29 (30-31-32) см. • Продеть эластичную тесьму в кулиски по низу рукавов, стачать концы тесьмы и застрочить отверстия в кулисках. • Втачать рукава в проймы, совмещая метки. • Пришить верхние завязки А с изнаночной стороны рукавов к эластичной тесьме прочными потайными стежками. • **ОТДЕЛКА:** Надеть наконечники на внешние концы завязок, завязать узлы на концах завязок, чтобы наконечники не соскользнули.

ляя 7 мм на припуски, отрезать два куска эластичной тесьмы (ширина – 7 мм) длиной по 34 (36–38–40) см. • Равномерно растягивая, настрочить тесьму на припуски швов обтачивания. • Вывернуть бюстгалтер на лицевую сторону, выправить обтачанные края. • Подогнуть на изнаночную сторону открытые срезы (задние средние срезы, срезы петли для завязки и срезы петли для кольца) бюстгалтера и подкладки бюстгалтера и подшить потайными стежками. • ЗАВЯЗКА: Перегнуть завязку вдоль посередине лицевой стороной внутрь и стачать продольные срезы. Вывернуть завязку на лицевую сторону, выправить обтачанные края. • Добавляя по 7 мм на припуски, отрезать кусок эластичной тесьмы (ширина – 1 см) длиной 89 (90–91–92) см. • Продеть эластичную тесьму внутрь завязки и закрепить срезы тесьмы короткими закрепками, выполняя их на поперечных срезах завязки. • Отогнуть цельнокроеную петлю для завязки на изнаночную сторону по разметке и застрочить. Продеть завязку в петлю, отцентрировать и зафиксировать незаметной закрепкой. • ЗАСТЕЖКА: Обогнуть задними средними концами пояса бюстгалтера крепежные петли частей застежки и застрочить или подшить вручную мелкими прочными потайными стежками. • ПЛАВКИ • БОКОВЫЕ ШВЫ: Обработать боковые швы плавок и подкладки плавок. • ВЫРЕЗЫ ДЛЯ НОГ: Совместить плавки и подкладку плавок лицевыми сторонами внутрь и обтачать вырезы для ног. • Добавляя 7 мм на припуски, отрезать два куска эластичной тесьмы (ширина – 7 мм) длиной по 56 (59–62–65) см. • Равномерно растягивая, настрочить тесьму на припуски швов обтачивания вырезов для ног. Вывернуть плавки на лицевую сторону, выправить обтачанные края. • ВЕРХНИЙ КРАЙ: Заметать припуски верхних срезов (включая срезы цельнокроеной петли для кольца) плавок и подкладки плавок на изнаночную сторону. Совместить сгибы и сметать их, прокладывая строчки точно по линиям сгибов. Вытянуть через шаговые срезы плавки лицевой стороной внутрь и обтачать верхние срезы, удаляя строчки заметывания. Подрезать излишки шва обтачивания на внешних углах. • Добавляя 7 мм на припуски, отрезать кусок эластичной тесьмы (ширина – 7 мм) длиной 79 (83–87–91) см. Равномерно растягивая, настрочить тесьму на припуски шва обтачивания (исключая верхний участок цельнокроеной петли для кольца). Вывернуть плавки на лицевую сторону, выправить обтачанные края. • ШАГОВЫЕ ШВЫ: Стачать шаговые срезы плавок. • Подогнуть шаговые срезы подкладки плавок на изнаночную сторону и подшить вручную потайными стежками. • КОЛЬЦО: Обогнуть кольцо цельнокроеной петлей чашек бюстгалтера и застрочить, используя однорожковую лапку. • Обогнуть кольцо цельнокроеной петлей плавок и застрочить.

05 САРАФАН РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ С • ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 40
- - - - - размер 42
- - - - - размер 44
— — — — — размер 46

ДЛИНА ПО СРЕДНЕЙ ЛИНИИ СПИНКИ
ОТ ЛИНИИ ТАЛИИ: 99 (100–101–102) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 2,70 (2,75–2,80–2,85) м вискозы с рисунком, ширина – 160 см • набор (кольца и рамки/регуляторы длины) для двух регулируемых по длине бретелей

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: креп-сатин, атлас, крепдешин, жатка, лен.

РАСКРОЙ:

Скопировать выкройки деталей. Начертить в виде прямоугольников выкройки деталей А, В, С, D, Е.


СПИНКА	26
ПЕРЕД	27+27А
ОБОРКА I	А = 123 (125–127–129) X 23 см
ОБОРКА II	В = 101 (102–103–104) X 26 см
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	С = 17,2 (18–18,8–19,6) X 1,5 см
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ ПЕРЕДА	Д = 18,2 (19–19,8–20,6) X 1,5 см
БЕЙКА ПРОЙМЫ, ЦЕЛНОКРОЕНАЯ С БРЕТЕЛЬЮ И ПЕТЛЕЙ ДЛЯ КОЛЬЦА	Е = 66,3 (69–71,7–74,4) X 1,5 см

ПЛАН РАСКЛАДКИ:

На материале, сложенном вдвое кромками встык, разложить выкройки деталей 26 и 27, как показано в верхней части схемы. Подрезать материал и развернуть. На изнаночной стороне материала в разворот разложить выкройки деталей С, D, два раза выкройки деталей А и Е, четыре раза выкройку детали В, как показано в нижней части схемы. Выкроить детали с припусками на швы по 7 мм для продольных срезов обтачек горловины С, D и беек пройм Е. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 1,5 см на подгиб низа оборки II. Выкроить без припусков срезы горловины спинки и переда; верхние срезы оборок I и II.

ПОШИВ:

• В процессе обработки следует обметывать срезы припусков швов на оверлоке или зигзагообразной строчкой. • БОКОВЫЕ ШВЫ: Стачать боковые срезы спинки и переда; заутюжить швы. • ГОРЛОВИНА: Обметать узкой декоративной зигзагообразной строчкой или специальной узкой ролевой строчкой на оверлоке срезы горловины спинки и переда. • Присборить горловину спинки и переда до длины обтачек С и D соответственно, прокладывая по две параллельные машинные строчки с максимальной длиной стежков на расстоянии 3 мм друг от друга по пунктирным линиям разметки. Равномерно распределить сборки. • Перегнуть обтачки горловины С и D лицевыми сторонами внутрь и стачать продольные срезы. Подрезать швы до 5 мм. Вывернуть обтачки на лицевую сторону и приутюжить, располагая шов посередине внутренней стороны. • С изнаночной стороны спинки и переда наложить обтачки С и D внутренними сторонами вниз,



центрируя их относительно строчек присборивания; наметать и настрочить обтачки двумя строчками. Удалить строчки присборивания. • БЕЙКИ ПРОЙМ/БРЕТЕЛИ/ПЕТЛИ ДЛЯ КОЛЕЦ: Заутюжить бейки пройм/бретели/петли Е вдоль посередине лицевыми сторонами вверх. Заутюжить внутрь продольные срезы и задние поперечные срезы деталей. • Обогнуть бейками Е срезы пройм так, чтобы на спинке выступали участки длиной 3 см (= петли для колец), а на передке выступали более длинные участки (= бретели); окантовать бейками срезы пройм, застрачивая петли для колец и бретели. • Отогнуть половину ширины петель для колец на изнаночную сторону, продеть их в кольца застрочить. • БРЕТЕЛИ: Выполнить регулируемые по длине бретели (как на бюстгалтере): продеть задний конец бретели в рамку/регулятор длины, затем – в кольцо. После этого задний конец бретели пропустить через среднюю перекладину рамки и застрочить, подгибая срез бретели внутрь. • ОБОРКИ: Стачать оборки I и II в цельные детали по поперечным срезам; заутюжить швы. • Обработать швом вподгибку с закрытым срезом нижний срез оборки II. • Обметать узкой декоративной зигзагообразной строчкой или специальной узкой ролевой строчкой на оверлоке верхние срезы оборок I и II. • Наметить на оборках линии швов настрачивания на расстоянии 1 см от верхних краев оборок. • Присборить верхний срез оборки II до длины нижнего среза оборки I, прокладывая две параллельные машинные строчки с максимальной длиной стежков на расстоянии 3 мм друг от друга по наметенной линии настрачивания. • Аналогично присборить оборку I до длины нижнего среза платья. • На лицевую сторону оборки I наложить/приколоть оборку II лицевой стороной вверх, совмещая наметенную линию оборки II и линию нижнего шва оборки I. Соединить детали прямой машинной строчкой, прокладывая ее между строчками присборивания. Удалить строчки присборивания. • Аналогично настрочить оборку I на нижний срез платья.

06 ПЛАТЬЕ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Е • ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 42
- - - - - размер 44
- - - - - размер 46
— — — — — размер 48

ДЛИНА ПО СРЕДНЕЙ ЛИНИИ СПИНКИ
ОТ ЛИНИИ ТАЛИИ: 87 (88–89–90) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 1,90 (1,95–2–2,05) м однотонного шелка, ширина – 160 см • 25 см легкого клеевого прокладочного материала, ширина – 90 см



РАСКРОЙ:

Скопировать выкройки деталей. Начертить в виде прямоугольников выкройки деталей В, С.


КОКЕТКА СПИНКИ	9
СПИНКА	10+10А
ПЕРЕД	11+11А
ПЛАНКА ЗАСТЕЖКИ ПЕРЕДА	12
ВОРОТНИК	13
БЕЙКА ПРОЙМЫ	14
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	А = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 11
ШЛЕВКИ	В = 8 X 1,5 CM
ПОЯС	С = 146 (150-154-158) 3 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ:

На материале, сложенном вдвое кромками встык, разложить выкройки деталей (два раза выкройки деталей 9, 13 и А). Выкройки деталей С и В разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном вдвое, разложить выкройку детали 13 и половину выкройки детали 12, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 4 см на подгиб низа изделия и 2 см на подгиб цельнокроеных обтачек шлиц.

ПОШИВ:

• Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. • В процессе обработки следует обметывать срезы припусков швов на оверлоке или зигзагообразной строчкой. • ЗАСТЕЖКА ПЕРЕДА: Притачать внешние стороны планок застежки к срезам застежки переда с лицевой стороны. Надсечь припуски по диагонали к нижним концам планок. Заутюжить швы на планки. • Заутюжить планки вдоль посередине лицевыми сторонами наружу. Заутюжить внутрь продольные срезы внутренних сторон планок и настрочить сгибы в край по швам притачивания внешних сторон планок. Проложить отделочные строчки по внешним сгибам планок. • Наложить правую планку на левую, совместить средние линии и сметать нижние срезы. • С изнаночной стороны притачать планки к нижнему срезу застежки переда, прокладывая строчку между надсечками. • СБОРКИ: Присборить верхние срезы переда платья до длины соответствующих срезов кокетки спинки. • КАРМАНЫ В ШВАХ: На лицевую сторону переда наложить подкладку карманов лицевой стороной вниз и обтачать срезы входа в карманы, прокладывая строчки по линиям швов между метками «Т». • Надсечь припуски швов к концам строчек, настрочить швы обтачивания в край по подкладке. Отогнуть подкладку карманов на изнаночную сторону и выправить обтачанные края. • С изнаночной стороны наложить вторые части подкладки карманов лицевыми сторонами вниз и стачать срезы подкладки карманов. • Наметать подкладку карманов на боковые срезы переда. • СКЛАДКА СПИНКИ: По разметке заложить и сметать бантовую складку у верхнего среза спинки. • КОКЕТКА СПИНКИ: Совместить внешнюю и внутреннюю кокетки спинки лицевыми сторонами внутрь, вложить между ними спинку, совместить срезы всех деталей и соединить их машинной строчкой. • Отогнуть вверх кокетки спинки изнаночными сторонами внутрь, выправить и настрочить шов в край. • Притачать плечевые срезы внешней кокетки к верхним срезам переда, швы заутюжить на кокетку. Подогнуть на изнаночную сторону плечевые срезы внутренней кокетки и настрочить сгибы в край по швам притачивания. • ШЛЕВКИ: Обработать две шлевки. • Перегнуть шлевки пополам и приколоть их к боковым срезам спинки по разметке с лицевой стороны. • БОКОВЫЕ ШВЫ: Стачать боковые срезы платья от пройм до шлиц (втачивая шлевки), оставляя открытыми входы в карманы. Заутюжить швы на спинку. • ВОРОТНИК: Сложить воротники лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы и срезы концов. Подрезать излишки шва обтачивания, вывернуть воротник на лицевую сторону и выправить обтачанные края. • С лицевой стороны платья втачать внешний воротник в горловину; заутюжить шов на воротник. • Подогнуть нижний срез внутреннего воротника на изнаночную сторону и настрочить сгиб в край по шву втачивания. Проложить отделочную строчку в край по остальным краям воротника. • БЕЙКИ ПРОЙМ: Стачать каждую бейку проймы в кольцо; разутюжить швы. • Притачать внешние стороны беек к срезам пройм с лицевой стороны; заутюжить швы на бейки. Подогнуть на изнаночную сторону открытые срезы внутренних сторон беек и настрочить сгибы в край по швам притачивания. • НИЗ ИЗДЕЛИЯ, ШЛИЦЫ: Заутюжить подгиб низа спинки и переда платья на изнаночную сторону. Заутюжить внутрь половину ширины подгиба низа спинки и переда и застрочить внутренние сгибы в край. • Аналогично обработать края шлиц. • ПОЯС: Перегнуть пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать все срезы, оставляя посередине продольной стороны небольшое отверстие для выворачивания. Подрезать излишки шва обтачивания, вывернуть пояс на лицевую сторону и выправить обтачанные края. Подшить края отверстия в шве пояса потайными стежками. • Проложить по краям пояса отделочную строчку в край.




07 СУМКА

★★★★★

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F • РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

ЕДИНЫЙ РАЗМЕР

ШИРИНА – 22 CM, ВЫСОТА С РУЧКАМИ – 35 CM



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 45 см вискозы с рисунком, ширина – 90 см • 45 см хлопковой панамы светлого контрастного цвета (подкладка), ширина – 90 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: креп-сатин, атлас, твил.

РАСКРОЙ:

Скопировать выкройку детали. Задняя и передняя стенки сумки одинаковы. Для выкраивания деталей подкладки использовать выкройку детали 30 без изменений.

ЗАДНЯЯ/ПЕРЕДНЯЯ СТЕНКА СУМКИ, ЦЕЛНОКРОЕНАЯ С РУЧКАМИ

30

ПЛАН РАСКЛАДКИ:

На материале, сложенном вдвое, разложить выкройку детали, как показано на схеме. На подкладке, сложенной вдвое, разложить выкройку указанной детали, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см.

ПОШИВ:

• ВЕРХНИЕ ШВЫ РУЧЕК: Стачать верхние срезы цельнокроеных ручек сумки и подкладки сумки; заутюжить швы в противоположные стороны, чтобы избежать излишнего утолщения швов. • ВЕРХНИЙ КРАЙ СУМКИ/РУЧКИ: Сложить сумку и подкладку сумки лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы сумки и внутренние срезы ручек сумки. Надсечь припуски шва в углах. Вывернуть сумку на лицевую сторону и выправить обтачанные края. • Разложить сумку на столе, расправить. На сумке и подкладке заметать припуски внешних срезов ручек между метками «Т» на изнаночную сторону. Совместить сгибы и сметать их, прокладывая строчки точно по линиям сгибов. С изнаночной стороны стачать внешние срезы сумки, удаляя строчки заметывания. ВНИМАНИЕ! После закладывания складок внешние срезы сумки окажутся внутри, а внешними краями ручек станут сгибы складок. Надсечь припуски в концах строчек у меток «Т». • БОКОВЫЕ ШВЫ: С изнаночной стороны стачать боковые срезы сумки от меток «Т» до нижних срезов. • С изнаночной стороны стачать боковые срезы подкладки сумки от меток «Т» до нижних срезов, оставляя в одном из швов отверстие для выворачивания. • НИЗ СУМКИ: Стачать нижние срезы сумки и подкладки сумки; заутюжить швы в противоположные стороны. • Подшить подогнутые внутрь края отверстия в боковом шве подкладки сумки мелкими прочными потайными стежками. • СКЛАДКИ: Расправить подкладку внутри сумки и заложить складки по разметке: в области ручек каждая складка закладывается на изнаночную сторону (то есть шов стачивания внешних срезов ручки совместится со швом обтачивания внутренних срезов ручки) таким образом, чтобы ручки получились двухслойными и внешние сгибы складок сумки и подкладки сумки являлись внешними краями ручек. Закрепить складки в таком положении незаметными закрепками у низа сумки и у верхних швов ручек.



08 БЛУЗКА РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

★★★★★

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ E • ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 40
 - - - - - размер 42
 — — — — — размер 44
 — — — — — размер 46



ДЛИНА ПО СРЕДНЕЙ ЛИНИИ СПИНКИ:
 37 (38,5–40–41,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 1,30 м (разм. 40/42), 1,40 м (разм. 44/46) легкого эластичного денима, ширина – 150 см • 3 м хлопковой косой бейки в тон, ширина – 1,5 см
 ДЛЯ ОТДЕЛКИ: • 2 расшитые бисером аппликации по размеру обозначенных на выкройках участков

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: поплин, пике, панاما, бязь, лен (эластичные).

РАСКРОЙ:

Скопировать выкройки деталей. Начертить в виде прямоугольников выкройки деталей В, С, D, E.

СПИНКА	15
ПЕРЕД	16
ЗАВЯЗКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	17
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ/ЗАСТЕЖКИ СПИНКИ	А = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 15
ЗАВЯЗКА ЗАСТЕЖКИ СПИНКИ	В = 33 X 1,5 CM
ОБОРКА ГОРЛОВИНЫ	С = 55 (55,5–56–56,5) X 4 CM
ОБОРКА НИЗА СПИНКИ	Д = 56 (57–58–59) X 25 CM
ОБОРКА НИЗА ПЕРЕДА	Е = 55 (56–57–58) X 25 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ:

На материале, сложенном вдвое, разложить выкройки деталей (три раза выкройку детали В), как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на

швы по 7 мм для срезов пройм и внутренних срезов обтачек горловины/застежки спинки. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см во всех остальных случаях.

ПОШИВ:

• **ВЫТАЧКИ:** Обработать вытачки на передне. • **ПЛЕЧЕВЫЕ И БОКОВЫЕ ШВЫ:** Стачать плечевые и боковые срезы блузки; разутюжить швы. • Стачать боковые срезы оборок низа D и E. • **ПРОЙМЫ:** Окантовать косыми бейками срезы пройм, замыкая бейки в наиболее незаметных местах. • Полностью отогнуть окантованные припуски пройм на изнаночную сторону и настрочить в край внутренние сгибы беек. • **ЗАВЯЗКИ ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ:** Перегнуть каждую завязку горловины спинки 17 вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать внешние срезы. Подрезать излишки швов обтачивания, вывернуть детали на лицевую сторону, выправить обтачанные края. • На лицевую сторону частей спинки наложить завязки горловины 17 внешними сторонами вниз и наметать, совмещая срезы завязок со срезами застежки частей спинки. • **ЗАВЯЗКИ ЗАСТЕЖКИ СПИНКИ:** Заутюжить завязки застежки спинки В вдоль посередине лицевыми сторонами наружу. Заутюжить на изнаночную сторону продольные и передние поперечные срезы завязок застежки и застрочить сгибы в край. • На лицевую сторону частей спинки наложить завязки застежки В внешними сторонами вниз и наметать, совмещая срезы завязок со срезами застежки частей спинки. • **ОБТАЧКИ ГОРЛОВИНЫ/ЗАСТЕЖКИ СПИНКИ:** Окантовать косыми бейками внутренние и плечевые срезы обтачек горловины/застежки спинки А. • На лицевую сторону частей спинки наметать обтачки горловины/застежки спинки А лицевыми сторонами вниз и обтачать пока только срезы застежки спинки, втачивая завязки; заутюжить швы обтачивания на обтачки и пока отложить. • **ОБОРКИ ГОРЛОВИНЫ И НИЗА ИЗДЕЛИЯ:** Перегнуть оборки лицевыми сторонами внутрь и обтачать поперечные срезы. Подрезать излишки швов обтачивания, вывернуть оборки на лицевую сторону, выправить обтачанные края и заутюжить оборки вдоль посередине. Сметать открытые срезы оборок. • Присборить оборку горловины до длины горловины блузки; присборить оборку низа до длины низа блузки. Равномерно распределить сборки. • Отогнуть обтачки горловины/застежки спинки наружу. На лицевую сторону блузки наложить оборку горловины внешней стороной вниз и приметать (совмещая срезы деталей) к срезу горловины между обтачанными краями застежки спинки. Аналогично приметать оборку низа к нижнему срезу блузки. • Отогнуть обтачки горловины/застежки спинки А на лицевую сторону блузки, накладывая их поверх оборок, и наметать на срезы горловины и низа частей спинки. Обтачать срезы горловины спинки, продолжая строчку по горловине переда, втачивая оборку. Обтачать нижние углы застежки спинки, притачивая оборку низа по всей длине. Подрезать излишки швов обтачивания. • Не отгибая обтачки горловины/застежки спинки А на изнаночную сторону, окантовать шов горловины косой бейкой так, чтобы поперечные срезы бейки перекрывали плечевые края обтачек А примерно на 2–3 см. • Обметать шов притачивания оборок низа. Отогнуть обтачки горловины/застежки спинки А на изнаночную сторону, обе оборки и завязки отогнуть наружу и выправить швы обтачивания краев застежки, шов горловины и шов притачивания оборок низа. • Проложить по краю горловины машинную строчку на расстоянии 7 мм так, чтобы под нее попал внутренний сгиб косой бейки на участке горловины переда; продолжить строчку по краям застежки спинки. • **АППЛИКАЦИИ:** Вручную пришить готовые аппликации на плечевые участки блузки по разметке.

09 ЮБКА РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D • ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— размер 40
- - - размер 42
- - - размер 44
— размер 46

ДЛИНА ПО СРЕДНЕЙ ЗАДНЕЙ ЛИНИИ
ОТ ЛИНИИ ТАЛИИ: 70 (71–72–73) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:


• 1,80 (1,85–1,95–2) м эластичного легкого денима, ширина – 150 см • 70 см контрастной (красной) эластичной легкой бязи, ширина – 150 см • 25 см легкого клеевого прокладочного материала, ширина – 140 см • 1,40 (1,45–1,50–1,55) м контрастной (красной) плотной тесьмы в рубчик (внутренняя сторона ремня), ширина – 5 см • 1 застежка-молния в тон, длина – 21 см • 1 пряжка без шпенька по размеру ремня • контрастные (красные) нитки для отделочных строчек

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ДЕНИМУ: поплин, пике, панاما, бязь, лен (эластичные).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ БЯЗИ: лен, поплин, пике, панاما (эластичные).

РАСКРОЙ:

Скопировать выкройки деталей. Начертить в виде прямоугольников выкройки деталей В, С.




ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	8 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ ДО ЛИНИИ РАЗМЕТКИ ДЛЯ ЛЕВОЙ ЧАСТИ
ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	9 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ ДО ЛИНИИ РАЗМЕТКИ ДЛЯ ЛЕВОЙ ЧАСТИ
КЛАПАН ПРАВОГО БОКОВОГО КАРМАНА	10
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ПОЯСА	11
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ПОЯСА	12
КАЙМА НИЗА ЮБКИ	13+13А
ПРАВЫЙ БОКОВОЙ КАРМАН	А = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 8, СОЕДИНЕННОЙ С ДЕТАЛЬЮ 9
РЕМЕНЬ	В = 134 (138–142–146) X 5 CM
ШЛЕВКИ	С = 34 X 2 CM
ПОДКЛАДКА КАЙМЫ НИЗА ЮБКИ	Д = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 13 БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ, ПОМЕНЯВ НАПРАВЛЕНИЕ ТАК, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ВНУТРЕННЮЮ ДЕТАЛЬ


ПЛАН РАСКЛАДКИ:

На изнаночной стороне денима в разворот разложить выкройки деталей (два раза выкройки деталей 10 и 13 так, чтобы получить внешнюю/заднюю и внутреннюю/переднюю детали), как показано на схеме. Подрезать материал и сложить вдвое. На материале, сложенном вдвое, разложить два раза выкройки деталей 11 и 12, как показано в верхнем правом углу той же схемы. На изнаночной стороне бязи в разворот разложить два раза выкройку детали D так, чтобы получить заднюю и переднюю детали, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном вдвое, разложить выкройку детали 10 и выкройки внешних деталей 11 и 12, как на дениме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на обработку верхнего края правого бокового кармана.

ИЗНАНОЧНАЯ СТОРОНА ДЕНИМА В РАЗВОРОТ, ШИРИНА 150 CM



ИЗНАНОЧНАЯ СТОРОНА БЯЗИ В РАЗВОРОТ, ШИРИНА 150 CM



ПОШИВ:

• Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. • В процессе обработки следует обметывать срезы припусков швов на оверлоке или зигзагообразной строчкой. • **ПРАВЫЙ БОКОВОЙ ШОВ:** Стачать правые боковые срезы юбки; заутюжить шов на заднее полотнище юбки. • **ПРАВЫЙ НАКЛАДНОЙ КАРМАН:** Заутюжить припуск по верхнему срезу правого бокового кармана на изнаночную сторону. Заутюжить внутрь половину ширины подгиба низа и застрочить в край. • Заутюжить припуски по боковым и нижнему срезам накладного кармана. Настрочить карман на юбку по разметке, прокладывая строчку контрастными нитками на расстоянии 7 мм от боковых и нижнего краев кармана. • **КЛАПАН:** Сложить две детали клапана лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые и нижний срезы. Подрезать излишки шва обтачивания вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить обтачанные края. Проложить по краям клапана отделочную строчку контрастными нитками на расстоянии 7 мм. • Притачать клапан над карманом. Подрезать припуск шва притачивания до 5 мм, отогнуть клапан вниз и настрочить шов на расстоянии 7 мм нитками в тон. • **ЛЕВЫЙ БОКОВОЙ ШОВ:** Стачать левые боковые срезы юбки от застежки до

низа. Заутюжить шов на заднее полотнище юбки, разутюживая припуски на участке застежки. • ПРИТАЧНОЙ ПОЯС: Стачать правые боковые срезы пояса и подкладки пояса; разутюжить швы. • Сложить пояс и подкладку пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы. Подрезать излишки шва обтачивания и настрочить шов в край по подкладке пояса. • Притачать пояс (подкладку пояса отогнуть, чтобы не попала под строчку) к верхнему срезу юбки, выполняя посадку юбки, совмещая правые боковые швы, средние линии и метки. Заутюжить шов на пояс. • ЗАСТЕЖКА, ПОЯС: В левом боковом шве юбки/пояса выполнить застежку-молнию, притачанную на машине по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. • Отогнуть подкладку пояса на изнаночную сторону, выправить верхний край пояса. • Подогнуть на изнаночную сторону нижний срез и срезы застежки подкладки пояса; настрочить нижний сгиб подкладки в край по шву притачивания пояса к юбке контрастными нитками. • Подшить сгибы застежки подкладки пояса к лентам застежки-молнии вручную потайными стежками. • ШЛЕВКИ: Обработать четыре шлевки. • Заутюжить верхние и нижние срезы шлевок на изнаночную сторону и настрочить (контрастными нитками) шлевки по разметке на юбку и пояс. • КАЙМА НИЗА ЮБКИ: Стачать боковые срезы каймы низа юбки и подкладки каймы низа юбки; разутюжить швы. • Сложить кайму низа юбки и подкладку каймы низа юбки лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижние срезы. Подрезать излишки шва обтачивания и настрочить шов по подкладке каймы в край, где возможно. Вывернуть кайму низа на лицевую сторону, выправить обтачанный край и сметать верхние срезы детали. • Притачать кайму низа к нижнему срезу юбки; заутюжить шов на юбку. • РЕМЕНЬ: Заутюжить/заметать все срезы ремня В на изнаночную сторону. • Отрезать кусок тесьмы в рубчик длиной, равной длине ремня В, добавляя припуски на швы по поперечным срезам по 1 см. Заутюжить поперечные срезы тесьмы в рубчик на изнаночную сторону. • На изнаночную сторону ремня В наложить тесьму в рубчик лицевой стороной вверх; сметать. Застрочить края деталей, прокладывая строчку контрастными нитками на расстоянии 2 мм. • Продеть один конец полученного ремня в пряжку и застрочить.

10 БЛУЗКА РАЗМЕРЫ 38/40/42/44 ★★★★★

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F • РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 38
- - - - - размер 40
- - - - - размер 42
— — — — — размер 44

ДЛИНА ПО СРЕДНЕЙ ЛИНИИ СПИНКИ:
54,5 (56–57,5–59) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 1,10 м (разм. 38/40), 1,20 м (разм. 42/44) эластичного атласа с рисунком, ширина – 150 см • 60 см (разм. 38/40), 65 см (разм. 42/44) легкого клеевого прокладочного материала, ширина – 90 см • 3 пуговицы в тон, диаметр – 12 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: крепдешин, жатка, креп-сатин, лен (эластичные).

РАСКРОЙ:

Скопировать выкройки деталей. Начертить в виде прямоугольника выкройку детали В.


КОКЕТКА СПИНКИ	1
СПИНКА	2
ПЕРЕД	3
ВОРОТНИК	4 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ С ЗАДНЕЙ СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
РУКАВ	5
ПОДБОРТ	A = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 3
МАНЖЕТА	B = 34 (35–36–37) X 6 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ:

ВНИМАНИЕ! Раскладывать выкройки деталей следует так, чтобы рисунок совпал (по возможности) после обработки швов. На материале, сложенном вдвое, разложить выкройки деталей (два раза выкройку детали 1), как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном вдвое, разложить половину выкройки внешней детали 4 (= верхний воротник), совмещая среднюю линию со сгибом клеевого прокладочного материала, и выкройку детали А, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2,5 см на подгиб низа изделия.

ПОШИВ:

• Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. • ВЫТАЧКИ: На частях переда обработать нагрудные вытачки. • ВОРОТНИК: Сложить воротники лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы отлета и концов. Подрезать излишки припусков шва обтачивания, настрочить шов в край по нижнему воротнику, где возможно, вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить обтачанные края. Сметать нижние срезы воротников только на участках горловины переда. • С лицевой стороны вметать воротник в горловину частей переда (надсекая припуски в углах горловины у меток «Т») от строчек обтачивания бортов до линий плечевых швов (чтобы припуски швов оставались



свободными). • БОРТА, ВТАЧИВАНИЕ ВОРОТНИКА: Обметать и застрочить на изнаночную сторону внутренние срезы подбортов А. • На лицевую сторону частей переда наложить подборт лицевыми сторонами вниз и обтачать срезы бортов, срезы горловины частей переда (втачивая воротник и доходя только до линий плечевых швов) и нижние углы бортов. Надсечь припуски шва воротников в концах строчек у плечевых срезов. Подрезать излишки швов обтачивания, отогнуть подборт на изнаночную сторону, воротник отогнуть наружу и выправить обтачанные края. • Наметать плечевые срезы подбортов на плечевые срезы частей переда. • КОКЕТКА СПИНКИ: Совместить внешнюю и внутреннюю кокетки спинки лицевыми сторонами внутрь, вложить между ними спинку, совместить срезы всех деталей и соединить их машинной строчкой. • Отогнуть вверх кокетки спинки изнаночными сторонами внутрь, выправить шов. • Притачать плечевые срезы внешней кокетки к верхним срезам переда (отгибая воротник, чтобы не попал под строчку), швы заутюжить на кокетку. Подогнуть на изнаночную сторону плечевые срезы внутренней кокетки и настрочить сгибы в швы притачивания. Сметать срезы горловины кокетки спинки. • ГОРЛОВИНА СПИНКИ: Втачать заднюю свободную часть нижнего воротника в горловину спинки, прокладывая строчку между надсечками; заутюжить шов на воротник. Подогнуть на изнаночную сторону нижний срез верхнего воротника между надсечками и настрочить сгиб в шов втачивания нижнего воротника в горловину спинки. • БОКОВЫЕ ШВЫ: Стачать боковые срезы блузки; заутюжить швы на спинку. • НИЗ ИЗДЕЛИЯ: Заутюжить подгиб низа изделия на изнаночную сторону. Заутюжить половину ширины подгиба низа на изнаночную сторону и застрочить внутренний сгиб в край. • РУКАВА С МАНЖЕТАМИ: Стачать нижние продольные срезы рукавов; заутюжить швы. • Стачать каждую манжету в кольцо; разутюжить швы. • Притачать внешние стороны манжет с лицевой стороны рукавов (совмещая швы деталей); заутюжить швы на манжеты. • Отогнуть половину ширины манжет на изнаночную сторону. Подогнуть на изнаночную сторону продольные срезы внутренних сторон манжет и настрочить сгибы в край по швам притачивания внешних сторон манжет. • Втачать рукава в проймы, совмещая контрольные метки. • ОТДЕЛКА: Обметать по разметке петли на краю правого борта. Пришить пуговицы на краю левого борта в соответствии с петлями.

11 ШОРТЫ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44 ★★★★★

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D • ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 38
- - - - - размер 40
- - - - - размер 42
— — — — — размер 44

ДЛИНА ПО БОКОВОМУ ШВУ ОТ ЛИНИИ ТАЛИИ: 33 (34–35–36) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 1 м (разм. 38/40), 1,10 м (разм. 42/44) однотонного эластичного твила, ширина – 150 см • 35 см подкладки в тон, ширина – 140 см • 25 см клеевого прокладочного материала, ширина – 140 см • 85 (90–95–100) см косой бейки в тон • 1 застежка-молния в тон, длина – 17 см • 1 пуговица, диаметр – 20 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: габардин, двойной креп, креп-сатин, сатинет (эластичные).

РАСКРОЙ:

Скопировать выкройки деталей. Начертить в виде прямоугольников выкройки деталей D, E, F.

ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШОРТ	14
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ШОРТ	15
ПОЯС	16
ПОДЗОР ЗАДНЕГО КАРМАНА	A = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 14
ПОДЗОР БОКОВОГО КАРМАНА	B = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 15
ОБТАЧКА ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	C = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 15
ОТКОСОК ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	D = 19 X 8 CM
ЛИСТОЧКА ЗАДНЕГО КАРМАНА	E = 12 X 2 CM
ШЛЕВКИ	F = 32 X 2 CM
ПОДКЛАДКА ЗАДНЕГО КАРМАНА	G = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 14
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ПОДКЛАДКИ БОКОВОГО КАРМАНА	H = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 15
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ПОДКЛАДКИ БОКОВОГО КАРМАНА	I = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 15


ПЛАН РАСКЛАДКИ:

На материале, сложенном вдвое, разложить выкройки деталей (два раза выкройку детали 16). Выкройки деталей C, D и F разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На подкладке, сложенной вдвое, разложить выкройки деталей (два раза выкройку детали G), как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном вдвое, разложить выкройки деталей 16 и E. Выкройку детали C и половину выкройки детали D разложить на клеевом прокладочном материале в разворот, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 2 см для средних срезов передних частей изделия на участке застежки и по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 3 см на подгиб низа изделия. ВНИМАНИЕ! В этой модели задние карманы являются декоративными – подкладка карманов неглубокая. Если вы хотите функциональные карманы, то следует увеличить подкладку на нужную величину и в процессе обработки карманов соединить внутренние срезы подзоров задних карманов с подкладкой.

ПОШИВ:

• Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. • В процессе обработки следует обметывать срезы припусков швов на оверлоке или зигзагообразной строчкой. • ВЫТАЧКИ: Обработать вытачки на задних частях шорт. • ЗАДНИЕ КАРМАНЫ: На каждой задней части шорт выполнить прорезной карман с листочкой с втачными концами: с изнаночной стороны основной детали приколоть по разметке одну часть подкладки кармана изнаночной стороной вниз. • Заутюжить листочку заднего кармана E вдоль посередине изнаночной стороной

внутри. • Притачать по разметке листочку внешней стороной на лицевую сторону основной детали, направляя листочку сгибом вниз. • С противоположной стороны от шва притачивания листочки притачать подзор заднего кармана А лицевой стороной вниз так, чтобы расстояние между строчками было равно ширине листочки в готовом виде (= расстояние от сгиба листочки до строчки ее притачивания). • Разрезать посередине между строчками основную деталь и подкладку с диагональными надсечками к концам строчек. Отогнуть листочку вверх, подзор и припуски швов – на изнаночную сторону и выправить швы притачивания. • Настрочить зигзагообразной строчкой шов притачивания листочки только на подкладку кармана. • Закрепить концы кармана, прокладывая строчки по основанию углов припусков. • С изнаночной стороны наложить вторую часть подкладки кармана и приколоть (боковые и нижние срезы подзора и подкладки совпадают). Притачать подкладку ко шву притачивания подзора. • Стачать срезы подкладки кармана (боковые и нижний срезы подзора попадают под строчку). • Наметать подкладку кармана на верхний срез основной детали. • СКЛАДКИ: На передних частях шорт с изнаночной стороны стачать складки по разметке. Заложить припуски складок по стрелкам и наметать их припуски на верхние срезы передних частей шорт. • БОКОВЫЕ ШВЫ С КАРМАНАМИ: Заутюжить на изнаночную сторону продольный срез (8 мм) цельнокроеной обтачки передней части шорт 15. Наложить и наметать цельнокроеную обтачку передней части шорт на переднюю часть подкладки бокового кармана I; настрочить заутюженный сгиб обтачки в край на подкладку кармана. • На лицевую сторону задней части подкладки бокового кармана Н наложить подзор бокового кармана В и наметать по всем срезам. Настрочить внутренний срез подзора В прямой и зигзагообразной строчками на подкладку кармана. • Притачать заднюю часть подкладки кармана с настроенным подзором В к задней части шорт 14. • Сложить переднюю и заднюю части шорт лицевыми сторонами внутрь и стачать боковые срезы от верхних срезов до верхней метки «Т». Затем стачать боковые срезы от нижней метки «Т» до нижних срезов деталей; заутюжить боковой шов и подкладку кармана на переднюю часть шорт (заутюживая передний край входа в карман по линии бокового шва). Проложить отделочную строчку по переднему краю входа в карман. Стачать внутренние срезы подкладки кармана. • Выполнить короткие закрепки в концах кармана. • Наметать срезы подкладки кармана на соответствующие срезы передних частей шорт. • ШАГОВЫЕ ШВЫ: Стачать шаговые срезы шорт; заутюжить швы на задние части шорт. • СРЕДНИЙ ШОВ, ЗАСТЕЖКА: Стачать средние срезы шорт до застежки. • На передних частях шорт выполнить застежку с подкройной обтачкой (с застежкой-молнией). • ШЛЕВКИ: Перегнуть деталь для шлевок F вдоль посередине лицевой стороной внутрь и стачать продольные срезы. Подрезать припуски шва до 5 мм, вывернуть деталь на лицевую сторону и приутюжить, располагая шов посередине внутренней стороны. Разрезать полученную деталь на четыре равные части. • С лицевой стороны шорт по разметке приколоть/наметать шлевки и настрочить их поперечными строчками на расстоянии 1,5 см от линии верхнего шва шорт. • ПОЯС: Добавляя по 1 см на припуски, подрезать правые концы пояса и подкладки пояса по разметке. • Окантовать нижний срез подкладки пояса косой бейкой. • Сложить пояс и подкладку пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы. Подрезать излишки шва обтачивания и настрочить шов по подкладке в край. • Еще раз сложить пояс и подкладку пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы концов, подрезать излишки шва обтачивания. Вывернуть пояс на лицевую сторону и выправить обтачанные края. • Притачать пояс к верхнему срезу изделия (отгибая подкладку, чтобы не попала под строчку). Заутюжить шов на пояс. • Отогнуть подкладку пояса на изнаночную сторону, расправить и настрочить нижний окантованный край подкладки в шов притачивания пояса. • Отогнуть шлевки на пояс, подогнуть их верхние срезы и настрочить сгибы в край. Настрочить нижние сгибы шлевок в край. • НИЗ ИЗДЕЛИЯ: Заутюжить подгиб низа изделия на изнаночную сторону подшить вручную потайными стежками. • ОТДЕЛКА: По разметке на концах пояса обметать петлю и пришить пуговицу в соответствии с петлей.




СПИНКА	9
БОЧОК СПИНКИ	10
ПЕРЕД, ЦЕЛЬНОКРОЕНЫЙ С ВОРОТНИКОМ	11
БОЧОК ПЕРЕДА	12
ПОДБОРТ, ЦЕЛЬНОКРОЕНЫЙ С ВОРОТНИКОМ	A = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 11
ОБТАЧКА ПРОЙМЫ	B = 48,4 (50-51,6-53,2) X 1,5 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ:

На материале, сложенном вдвое, разложить выкройки деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на подгиб низа изделия.

ПОШИВ:

• В процессе обработки следует обметывать срезы припусков швов на оверлоке или зигзагообразной строчкой. • БОЧКИ: Притачать бочки 10, 12 к частям спинки и переда по срезам рельефов; заутюжить швы. • СРЕДНИЕ ШВЫ СПИНКИ И ВОРОТНИКА: Стачать средние срезы частей спинки; заутюжить шов. • Стачать средние срезы воротника, цельнокроеного с частями переда, и срезы воротника, цельнокроеного с подбортами. Разутюжить швы. • ПЛЕЧЕВЫЕ ШВЫ, ВОРОТНИК: Стачать плечевые срезы блузки и втачать (надсекая припуски швов в углах) воротник в горловину спинки. Заутюжить шов на воротник. • БОРТА, ВОРОТНИК: На лицевую сторону частей переда/воротника наложить подборт/воротник лицевой стороной вниз и обтачать срезы бортов, воротника и нижние углы бортов. Подрезать излишки шва обтачивания, настрочить шов в край по внутренним деталям, где возможно. • Надсечь припуски в углах на подбортах/воротнике; подогнуть/заметать на изнаночную сторону припуски плечевых срезов подбортов и нижний срез воротника; настрочить нижний сгиб воротника в шов втачивания, плечевые сгибы подбортов подшить потайными стежками к плечевым швам. • БОКОВЫЕ ШВЫ: Стачать боковые срезы блузки; заутюжить швы. • ПРОЙМЫ: Окантовать обтачками пройм срезы пройм блузки, замыкая обтачки в наиболее незаметных местах. • Заутюжить окантованные припуски пройм на изнаночную сторону и настрочить внутренние сгибы обтачек в край по проймам. • НИЗ ИЗДЕЛИЯ: Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Заутюжить на изнаночную сторону половину ширины подгиба низа и застрочить внутренний сгиб в край. • ОТДЕЛКА: Обметать по разметке петли на краю правого борта. Пришить пуговицы на краю левого борта в соответствии с петлями.



13 ПЛАТЬЕ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

★★★★☆

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F • ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— — — — —	размер 40
- - - - -	размер 42
— — — — —	размер 44
— — — — —	размер 46

ДЛИНА ПО СРЕДНЕЙ ЛИНИИ СПИНКИ ОТ ЛИНИИ ТАЛИИ: 85 (86–87–88) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 2,80 м эластичного атласа с купонным рисунком (1 м – геометрический рисунок по долевой нити, затем – 1,80 м рисунка по диагонали), ширина – 150 см • 90 см эластичного атласа в тон одному из средних оттенков основного материала, ширина – 140 см • 25 см легкого эластичного клеевого прокладочного материала, ширина – 140 см • 1 застежка-молния в тон, длина – 35 см



МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ АТЛАСУ: крепдешин, жатка, креп-сатин, лен (эластичные).

РАСКРОЙ:

Скопировать выкройки деталей. Начертить в виде прямоугольников выкройки деталей В, С.

СПИНКА ЛИФА	19
ПЕРЕД ЛИФА	20
ПОЯС	21
ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	22 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ; ПРОДЛИТЬ, КАК УКАЗАНО НА СХЕМЕ
БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ	23 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ С ПЕРЕДНЕЙ СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ЗАВЯЗКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	24
ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 22 ДО ЛИНИИ РАЗМЕТКИ ДЛЯ ЛЕВОЙ ЧАСТИ ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ
ЛЕВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ВСТАВКА ЮБКИ	B = 28 X 83 (84–85–86) CM
ОБТАЧКА ПРОЙМЫ ПЕРЕДА	C = 22,5 (23–23,5–24) X 2 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ:

ВНИМАНИЕ! Раскладывать выкройки деталей следует так, чтобы рисунок совпадал (по возможности) после обработки швов. У деталей 19, 20 и 21

12 БЛУЗКА РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

★★★★☆

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В • ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— — — — —	размер 42
- - - - -	размер 44
— — — — —	размер 46
— — — — —	размер 48

ДЛИНА ПО СРЕДНЕЙ ЛИНИИ СПИНКИ: 58,5 (60–61,5–63) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 1,30 м (разм. 42/44), 1,40 м (разм. 46/48) однотонного крепдешина, ширина – 150 см • 3 пуговицы, диаметр – 15 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: сатин, креп-сатин, жатка, лен.


РАСКРОЙ:

Скопировать выкройки деталей. Начертить в виде прямоугольника выкройку детали В.




рисунок должен располагаться по долевой нити, у деталей 22 и А – по диагонали. На материале с рисунком, сложенном вдвое кромками встык, разложить выкройку деталей (два раза выкройку детали 19), как показано в верхней части схемы. Подрезать материал с рисунком и развернуть. Выкройку детали 22 и А разложить на изнаночной стороне материала с рисунком в разворот (выкройку детали 21 разложить два раза, чтобы получить внешнюю и внутреннюю детали), как показано на схеме. На изнаночной стороне однотонного материала в разворот разложить выкройку деталей (два раза выкройку детали С и два раза выкройку детали 24 так, чтобы получить левую и правую детали), как показано на схеме. Подрезать однотонный материал и сложить вдвое. На однотонном материале, сложенном вдвое, разложить выкройку детали 23, как показано в нижней левой части той же схемы. На клею прокладочном материале, сложенном вдвое, разложить выкройку детали 23 и 24. Выкройку детали 21 разложить на клею прокладочном материале в разворот, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 1,5 см на подгиб низа изделия.

ИЗНАНОЧНАЯ СТОРОНА ОДНОТОННОГО АТЛАСА В РАЗВОРОТ,
ШИРИНА 140 CM



ШИРИНА 150 CM



ПОШИВ:

• Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. • В процессе обработки следует обметывать срезы припусков швов на оверлоке или зигзагообразной строчкой. • ВЫТАЧКИ: Обработать нагрудные вытачки на переднем лифе. • ПРОЙМЫ ПЕРЕДА ЛИФА: Заутюжить обтачки пройм переда лифа С вдоль посередине лицевыми сторонами наружу и обтачать полученными деталями срезы пройм переда. Подрезать излишки швов обтачивания, настрочить швы по

обтачкам в край. Полностью отогнуть обтачки на изнаночную сторону и выправить обтачанные края пройм. • НАСТРОЧИТЬ Внутренние сгибы обтачек в край на проймы переда. • ГОРЛОВИНА ПЕРЕДА: Присборить горловину переда до длины соответствующего участка бейки горловины 23 (между метками «Т») и равномерно распределить сборки. • ЗАСТЕЖКА СПИНКИ ЛИФА: Сложить спинку и подкладку спинки лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы застежки, прокладывая строчку по намеченной пунктирной линии. Разрезать детали посередине между строчками, не дорезая до нижней точки застежки 1,5–2 мм. Припуски настрочить в край по подкладке спинки. Вывернуть спинку на лицевую сторону и выправить обтачанные края застежки. • ПРОЙМЫ СПИНКИ ЛИФА: Еще раз сложить спинку и подкладку спинки лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы правой проймы. Подрезать излишки шва обтачивания, настрочить шов по подкладке в край, вывернуть спинку на лицевую сторону, выправить обтачанный край проймы. Аналогично обтачать срезы левой проймы. • ПЛЕЧЕВЫЕ ШВЫ: Сложить спинку и перед лифа лицевыми сторонами внутрь и стачать плечевые срезы (подкладку спинки отогнуть, чтобы она не попала под строчку). Подогнуть плечевые срезы подкладки спинки на изнаночную сторону и подшить сгибы к плечевым швам лифа мелкими потайными подшивочными стежками (можно настрочить сгибы в швы). • ПРАВЫЙ БОКОВОЙ ШОВ: Сколоть спинку и перед лифа по правым боковым срезам, складывая детали лицевыми сторонами внутрь. Отогнуть подкладку спинки на лицевую сторону спинки, накладывая ее поверх переда, приколоть. Стачать правые боковые срезы лифа, соединяя все слои. • Сметать все открытые срезы спинки и подкладки спинки. • ЗАВЯЗКИ ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ: Перегнуть завязки горловины спинки 24 лицевыми сторонами внутрь вдоль посередине и обтачать продольные срезы и срезы концов. Подрезать излишки швов обтачивания, вывернуть завязки на лицевую сторону и выправить обтачанные края. Сметать открытые срезы завязок. • БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ: Совместить бейки горловины 23 лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешние (более короткие) срезы. Подрезать излишки шва обтачивания, надсечь припуски на фигурных участках, если требуется, и настрочить шов в край по внутренней бейке. • Наметать завязки с лицевой стороны внешней бейки, совмещая срезы деталей и метки. • Перегнуть бейку лицевой стороной внутрь и обтачать срезы концов, втачивая завязки. Подрезать излишки швов обтачивания, вывернуть бейку на лицевую сторону, отгибая завязки наружу, и выправить обтачанные края бейки горловины. • Втачать внешнюю бейку в горловину изделия с лицевой стороны, шов заутюжить на бейку. Подогнуть на изнаночную сторону нижний срез внутренней бейки и настрочить сгиб в шов втачивания внешней бейки. • ПЛИССИРОВКА: Заметать подгиб низа всех трех деталей юбки (переднее А и заднее 22) полотнища юбки, левая передняя вставка В) на изнаночную сторону и застрочить. • В специализированной мастерской заказать плиссировку деталей вертикальными складками (расстояние между складками – 1,5 см; ширина складки – 4 см; глубина складки – 2 см), заутюженными влево, если смотреть с лицевой стороны юбки. • ЛЕВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ВСТАВКА, БОКОВЫЕ ШВЫ: Притачать левую переднюю вставку В к переднему полотнищу юбки (отгибая подгиб низа). Заложить складку так, чтобы шов притачивания вставки оказался внутри. • Аналогично обработать правый и левый (от застежки) боковые швы юбки. • НИЗ ЮБКИ: Раскрывая складки, застрочить подгиб низа юбки прямой строчкой. Приутюжить складки. • ПОЯС: Сложить пояс и подкладку пояса лицевыми сторонами наружу, сметать по всем срезам и далее рассматривать как единую деталь. • Выполнить посадку по низу лифа, уменьшая его длину до длины верхнего среза пояса. Аналогично уменьшить длину верхнего среза юбки до длины нижнего среза пояса. • Притачать пояс к лифу и к юбке, заутюжить швы на пояс. • ЗАСТЕЖКА: В левом боковом шве платья выполнить застежку-молнию, притачанную на машине по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью.

14 БЛУЗКА РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

★★★★★

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А • ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 38
- - - - - размер 40
- - - - - размер 42
— — — — — размер 44

ДЛИНА ПО СРЕДНЕЙ ЛИНИИ СПИНКИ:
50 (51,5–53–54,5) см



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 90 см (разм. 38/40), 95 см (разм. 42/44) эластичного крепдешина в клетку (тартан), ширина – 150 см • 50 см (разм. 38/40), 55 см (разм. 42/44) клею прокладочного материала, ширина – 90 см • 1,5 м косой бейки • 6 пуговиц, диаметр – 1 см

ВНИМАНИЕ! Метраж материала в клетку зависит от размера клетки! Выкраивать детали следует так, чтобы клетки (по возможности) совмещались после обработки швов.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: сатин, креп-сатин, жатка, легкая бязь (эластичные).

РАСКРОЙ:

Скопировать выкройку деталей.

СПИНКА	24
ПЕРЕД	25
СТОЙКА	26 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ С ЗАДНЕЙ СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ВОРОТНИК	27 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ С ЗАДНЕЙ СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
КЛАПАН КАРМАНА	28
КАРМАН	А = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 25

ПЛАН РАСКЛАДКИ:

На материале, сложенном вдвое, разложить выкройку деталей (два раза выкройку детали 28), как показано на схеме. ВНИМАНИЕ! Клетки должны быть

совмещены. На клеевом прокладочном материале, сложенном вдвое, разложить выкройки деталей 26, 27 и два раза выкройку детали 28, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на обработку верхних краев карманов.

ПОШИВ:

• Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. • В процессе обработки следует обметывать срезы припусков швов на оверлоке или зигзагообразной строчкой. • ПРАВЫЙ КРАЙ ЗАСТЕЖКИ: Заутюжить припуски застежки по линии внешнего края застежки (пунктирная линия с меткой «Т») на изнаночную сторону и заметать по сгибу. • Заутюжить припуски застежки по линии внешнего сгиба потайной планки (пунктирная линия) на изнаночную сторону и заметать. • Проложить сквозную машинную строчку посередине между сгибами внешнего края застежки и внутренней планки (сплошная тонкая линия), при этом под строчку должен попасть срез припуска (1 см). • Обметать петли на потайной планке по разметке. Заутюжить потайную планку вперед, к внешнему краю застежки и выполнить незаметные закрепки между петлями. • ЛЕВЫЙ КРАЙ ЗАСТЕЖКИ: По линии разметки припуска застежки подрезать левую часть переда. Дважды заутюжить припуски застежки левой части переда на изнаночную сторону и застрочить внутренний сгиб припуска. • КАРМАНЫ: Обработать верхние края карманов швом вподгибку. • Заутюжить на изнаночную сторону боковые и нижние срезы карманов и по разметке настрочить карманы на части переда. • КЛАПАНЫ: Сложить попарно клапаны лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые и нижние срезы деталей. Подрезать излишки швов обтачивания, вывернуть клапаны на лицевую сторону, выправить обтачанные края и проложить по ним отделочную строчку в край. • Сметать открытые срезы деталей. • По разметке обметать петли на клапанах. • Притачать клапаны над задними карманами. Подрезать швы притачивания до 5 мм, отогнуть клапаны вниз и настрочить швы на расстоянии 7 мм. • БОКОВЫЕ ШВЫ: Стачать боковые срезы; заутюжить швы на спинку. • ВОРОТНИК СО СТОЙКОЙ: Обработать и соединить с изделием воротник с отрезной стойкой, не прокладывая отделочную строчку по краям воротника. • ПРОЙМЫ: Окантовать косыми бейками срезы пройм, замыкая бейки в наиболее незаметных местах. Заутюжить окантованные припуски пройм на изнаночную сторону и настрочить внутренние сгибы беек в край на проймы. • НИЗ ИЗДЕЛИЯ: Обработать низ изделия швом вподгибку. • ОТДЕЛКА: По разметке обметать петлю на правом конце стойки. Пришить пуговицы на левом краю застежки и на левом конце стойки в соответствии с петлями.

15 БРЮКИ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F • ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— размер 38
— размер 40
— размер 42
— размер 44

ДЛИНА ПО БОКОВОЙ ЛИНИИ ОТ ЛИНИИ ТАЛИИ: 104,5 (106–107,5–109) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 2,10 (2,15–2,20–2,25) м однотонной плотной бязи, ширина – 150 см • 25 см легкой бязи в тон (подкладка), ширина – 90 см • 25 см клеевого прокладочного материала, ширина – 140 см • 1 застежка-молния в тон, длина – 10 см • 17 металлических пуговиц, диаметр – 15 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: деним, шандунг, габардин, хлопковый сатинет, лен.

РАСКРОЙ:

Скопировать выкройки деталей. Начертить в виде прямоугольников выкройки деталей D, E, F, G, I, L.


ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ БРЮК	6+6A
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ БРЮК	7+7A
ВЕРХНИЙ БОКОВОЙ КАРМАН-ПОРТФЕЛЬ	8
НИЖНИЙ ЛЕВЫЙ БОКОВОЙ КАРМАН-ПОРТФЕЛЬ	9
КЛАПАН ВЕРХНЕГО БОКОВОГО КАРМАНА-ПОРТФЕЛЯ	10
КЛАПАН НИЖНЕГО ЛЕВОГО БОКОВОГО КАРМАНА-ПОРТФЕЛЯ	11
ПОЯС	12
ШЛЕВКА	13
ЗАДНИЙ КАРМАН	A = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 6
ПЕРЕДНИЙ КАРМАН	B = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 7
КЛАПАН ЗАДНЕГО КАРМАНА	C = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 10 БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
ОБТАЧКА (ЛИСТОЧКА) МАЛЕНЬКОГО ПРАВОГО ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	D = 8 X 4 CM
ПОДЗОР МАЛЕНЬКОГО ПРАВОГО ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	E = 10 X 4 CM
БОКОВАЯ ДЕТАЛЬ ВЕРХНЕГО БОКОВОГО КАРМАНА-ПОРТФЕЛЯ	F = 44 X 3 CM
БОКОВАЯ ДЕТАЛЬ НИЖНЕГО ЛЕВОГО БОКОВОГО КАРМАНА-ПОРТФЕЛЯ	G = 32 X 3 CM
ОБТАЧКА ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	H = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 7
ОТКОСОК ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	I = 8 X 12 CM
ПОДКЛАДКА МАЛЕНЬКОГО ПРАВОГО ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	L = 10 X 19 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ:

На материале, сложенном вдвое, разложить выкройки деталей (два раза выкройки деталей 10, 12 и C; пять раз выкройку детали 13). Выкройки деталей 9, D, E, G, H и I разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На изнаночной стороне подкладки в разворот разложить выкройку детали L, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном вдвое, разложить выкройку внешней детали 12, выкройку детали C, два раза выкройки деталей 10 и 11, пять раз выкройку детали 13. Выкройки деталей D, H, I разложить на клеевом прокладочном материале в разворот, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 2 см для средних срезов передних частей брюк на участке застежки. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 3,5 см на обработку верхних краев задних карманов A и всех боковых карманов-портфелей 8 и 9. Добавить 4 см на подгиб низа изделия и на припуски по входам передних карманов B. ВНИМАНИЕ! Прежде чем выкраивать передние карманы B, следует отогнуть припуск по входу каждого переднего кармана на изнаночную сторону, и только после этого выкраивать карман. Таким образом будет получена правильная форма припусков по входу в карманы.

ПОШИВ:

• Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. • В процессе обработки следует обметывать срезы припусков швов на оверлоке или зигзагообразной строчкой. • МАЛЕНЬКИЙ ПРАВЫЙ ПЕРЕДНИЙ КАРМАН: На правой передней части брюк по разметке выполнить маленький правый прорезной карман с одной обтачкой по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, настрачивая швы притачивания деталей кармана и учитывая, что подкладка кармана цельная по нижнему сгибу. • ВЫТАЧКИ: Обработать вытачки на задних частях брюк. • ЗАДНИЕ КАРМАНЫ: Обработать верхние края задних накладных карманов A швом вподгибку. • Заутюжить на изнаночную сторону боковые и нижние срезы карманов на изнаночную сторону и по разметке настрочить карманы на задние части брюк двойными строчками. • КЛАПАНЫ: Сложить попарно клапаны задних карманов C лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые и нижние срезы деталей. Подрезать излишки швов обтачивания, вывернуть клапаны на лицевую сторону, выправить обтачанные края и проложить по ним отделочную строчку в край. • Сметать открытые срезы деталей. • По разметке обметать петли на клапанах. • Притачать клапаны над задними карманами. Подрезать швы притачивания до 5 мм, отогнуть клапаны вниз и настрочить швы на расстоянии 7 мм. • БОКОВЫЕ ШВЫ: Стачать боковые срезы; заутюжить швы, прокладывая двойные строчки по обе стороны от боковых швов. • ВЕРХНИЕ БОКОВЫЕ КАРМАНЫ-ПОРТФЕЛИ: На каждом верхнем боковом кармане-портфеле 8 заутюжить складки по разметке и настрочить припуски складок на верхние и нижние срезы кармана на расстоянии 6–8 мм. • Обработать верхний край кармана швом вподгибку с открытым срезом. • Застрочить на изнаночную сторону верхние (короткие) срезы (1 см) каждой боковой детали верхнего бокового кармана-портфеля F. • Притачать боковую деталь F к боковым и нижнему срезам кармана 8, складывая детали лицевыми сторонами внутрь. Заутюжить шов на карман и настрочить на расстоянии 7 мм. • Заметать открытый внешний срез боковой детали F на изнаночную сторону. • Настрочить внешний сгиб боковой детали F на лицевую сторону брюк, совмещая сгиб с линией разметки кармана (карман отогнуть, чтобы не попал под строчку). • Заложить боковую деталь F складками у верхних краев и закрепить складки, выполняя сквозные короткие закрепки у верхних концов кармана 8. • КЛАПАНЫ ВЕРХНИХ БОКОВЫХ КАРМАНА-ПОРТФЕЛЕЙ: Обработать клапаны верхних боковых карманов-портфелей 10 и притачать их над карманами, как было сделано для задних карманов A/клапанов C. • НИЖНИЙ БОКОВОЙ КАРМАН-ПОРТФЕЛЬ С КЛАПАНОМ: Обработать и соединить с левой половиной брюк нижний левый боковой карман-портфель 9 (+ боковая деталь G) с клапаном 11, как было сделано для верхних боковых карманов-портфелей 8/клапанов 10. • ПЕРЕДНИЕ КАРМАНЫ: На каждом переднем накладном кармане B заутюжить припуск по входу в карман (4 см) на изнаночную сторону. Заутюжить внутренний срез (1 см) припуска на изнаночную сторону и застрочить внутренний сгиб в край. • Проложить отделочную строчку в край по внешнему сгибу кармана и еще одну – посередине между первыми двумя строчками. • Заутюжить все (кроме верхних) срезы кармана B на изнаночную сторону. • Наложить карман изнаночной стороной на лицевую сторону передней части брюк по разметке, совмещая верхний срез основной детали и верхний срез кармана; настрочить передний, нижний и боковые края кармана двойной строчкой. Наметать верхний срез кармана на припуск шва по верхнему срезу основной детали. • ШАГОВЫЕ ШВЫ: Стачать шаговые срезы брюк; заутюжить швы на задние части брюк. • СРЕДНИЙ



ШОВ, ЗАСТЕЖКА: Стачать средние срезы брюк до застёжки; заутюжить шов на левую половину брюк и настрочить двойной строчкой. • На передних частях брюк обработать застёжку с подкройной обтачкой (с застёжкой-молнией) на мужскую сторону по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. • **ШЛЕВКИ:** Сложить попарно шлевки лицевыми сторонами внутрь и обтачать все, кроме верхних (коротких прямых) срезов. Подрезать излишки швов обтачивания, вывернуть детали на лицевую сторону, выправить обтачанные края и проложить по ним двойные отделочные строчки. • Обметать петли на шлевках по разметке. • На лицевую сторону пояса наметать по разметке шлевки лицевыми сторонами вверх, совмещая верхние срезы деталей. • **ПОЯС:** Добавляя 1 см на припуски, подрезать по разметке левые концы пояса и подкладки пояса. • Сложить пояс и подкладку пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы (втачивая шлевки) и срезы концов. Подрезать излишки шва обтачивания, вывернуть пояс на лицевую сторону и выправить края (шлевки отогнуть наружу). • С лицевой стороны брюк притачать пояс, отгибая подкладку пояса, чтобы не попала под строчку; заутюжить шов на пояс. • Отогнуть подкладку пояса на изнаночную сторону, подогнуть ее нижний продольный срез внутрь и настрочить сгиб на шов притачивания пояса двойной строчкой. Проложить по остальным краям пояса (отгибая шлевки, чтобы не попали под строчку) двойную отделочную строчку. • **НИЗ БРЮК:** Заутюжить подгиб низа брюк (4 см) на изнаночную сторону, подогнуть внутрь срез (1 см) и застрочить внутренний сгиб в край. • **ОТДЕЛКА:** По разметке на концах пояса обметать петли и пришить пуговицы. • Пришить пуговицы на всех карманах-портфелях и на задних карманах в соответствии с петлями на клапанах. • Отогнуть шлевки вниз и наметить местоположение пуговиц на брюках. Пришить пуговицы на брюки по разметке и пристегнуть шлевки.

16 ПЛАТЬЕ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48 ★★★★★

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D • ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— размер 42
- - - - - размер 44
- - - - - размер 46
— размер 48

ДЛИНА ПО СРЕДНЕЙ ЛИНИИ СПИНКИ ОТ ЛИНИИ ТАЛИИ: 88 (89–90–91) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 2,70 (2,75–2,80–2,85) м эластичного креп-дешина в клетку, ширина – 150 см
ВНИМАНИЕ! Метраж материала в клетку зависит от размера клетки! Нижние срезы выкроек спинки и переда платья следует раскладывать на одной высоте (= на одинаковом рисунке клетки), а выкройку бочка следует сдвинуть на половину клетки, чтобы получить эффект контраста.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: креп-сатин, сатин, жатка, твил, бязь (эластичные).

РАСКРОЙ:

Скопировать выкройки деталей. Начертить в виде прямоугольников выкройки деталей А, В, С, D.

СПИНКА	17+17A
ПЕРЕД	18+18A
БОЧОК С ПРИПУСКАМИ СКАДОК	19+19A
БОЧОК БЕЗ ПРИПУСКОВ СКАДОК (для плиссировки)	19BIS+19ABIS
КУЛИСКА	A = 84 (88–92–96) X 2,5 CM
ЗАВЯЗКА КУЛИСКИ	B = 134 (136–140–144) X 1,5 CM
БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ	C = 68 (69–70–71) X 1,5 CM
БЕЙКА ПРОЙМЫ	D = 48,3 (49,6–50,9–52,2) X 1,5 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ:

ВАРИАНТ РАСКЛАДКИ, ГДЕ СКАДКИ ВЫПОЛНЕННЫ ВРУЧНУЮ (с выкройкой детали 19): На материале, сложенном вдвое, разложить выкройки деталей. Выкройки деталей А, В и С разложить на материале в разворот, как показано на схеме. **ВНИМАНИЕ!** Клетки должны быть совмещены.

ВАРИАНТ РАСКЛАДКИ, ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПЛИССИРОВКА МАТЕРИАЛА (с выкройкой детали 19bis): На материале, сложенном вдвое, разложить выкройки деталей (два раза выкройку детали D, разделенную на две части на уровне плечевого шва). Выкройки деталей А, В и два раза выкройку детали С разложить на материале в разворот, как показано на схеме. **ВНИМАНИЕ!** Клетки должны быть совмещены. Отрезать оставшийся материал (= E). В специализированной мастерской заказать плиссировку оставшегося материала (= E).


ДЛЯ ОБОИХ ВАРИАНТОВ

Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 4 см на подгиб низа изделия. Выкроить без припусков срезы горловины, пройм и нижние срезы бочков платья.

ПОШИВ:

• В процессе обработки следует обметывать срезы припусков швов на оверлоке или зигзагообразной строчкой (кроме нижних срезов бочков). • **ВАРИАНТ С ПЛИССИРОВАННЫМИ БОЧКАМИ:** **ВНИМАНИЕ!** Для удобства выкраивания, подготовьте две выкройки бочков без припусков складок 19bis. • Нижний и верхний срезы куска материала для плиссировки E должны приходиться на одинаковый рисунок (половина клетки) материала, чтобы нижние срезы выкроек бочков были совмещены со срезами куска материала E (то есть одна из выкроек бочка перевернута). Такая раскладка обеспечивает правильное направление складок: у готового изделия складки на бочках будут направлены к спинке. • Обметать верхний и нижний срезы куска материала для плиссировки E узкой декоративной зигзагообразной строчкой или специальной узкой ролевой строчкой на оверлоке. В специализированной мастерской заказать плиссировку куска E

вертикальными складками (расстояние между складками – 1,5 см; припуск складки – 2 см; глубина складки – 1 см). • Расположить плиссированный материал (с закрытыми складками) в разворот лицевой стороной вверх и разложить выкройки бочков без припусков складок 19bis так, чтобы нижние срезы выкроек приходились на обметанные срезы куска E (то есть одна выкройка бочка будет развернута на 180°, чтобы получить левую и правую детали, как показано на схеме). • Выкроить бочки, добавляя 1 см на припуски швов. Выкроить без припусков срезы пройм бочков. • Заметать закрытые складки по срезам пройм и на уровне линии талии, на участке кулиски. • **ВАРИАНТ СО СКАДКАМИ ВЫПОЛНЕННЫМИ ВРУЧНУЮ:** Обметать верхний и нижний срезы бочков с припусками складок 19 узкой декоративной зигзагообразной строчкой или специальной узкой ролевой строчкой на оверлоке. • С изнаночной стороны по разметке сметать складки по всей длине бочков и заутюжить припуски по разметке. • Наметать припуски складок на срезы пройм и в области линии талии, там, где будет располагаться кулиска. • **ПЕТЛИ:** По разметке обметать петли на перед платья для продевания завязки в кулиску. • **ПРИТАЧИВАНИЕ БОЧКОВ:** Притачать бочки к соответствующим срезам спинки и переда платья (при этом припуски подгиба низа спинки и переда должны выступать за обработанные нижние края бочков). • **КУЛИСКА:** Заутюжить срезы кулиски на изнаночную сторону и настрочить кулиску с изнаночной стороны платья (изнаночной стороной вниз) по разметке, прокладывая строчку в край по продольным сгибам кулиски. • **ПЛЕЧЕВЫЕ ШВЫ:** Стачать плечевые срезы платья; заутюжить швы на спинку. • **БЕЙКИ ГОРЛОВИНЫ И ПРОЙМ:** Окантовать срезы горловины и пройм платья соответствующими бейками C и D [если бейки D состоят из двух частей, то сначала следует стачать части каждой бейки по плечевым (верхним) срезам, подрезать швы до 5 мм, швы разутюжить], замыкая бейки в наиболее незаметных местах. • **НИЗ ИЗДЕЛИЯ:** Заутю-



жить подгиб низа спинки и переда платья на изнаночную сторону и застрочить двойными строчками. • ЗАВЯЗКА: Заутюжить завязку вдоль посередине лицевой стороной наружу. Заутюжить внутрь продольные и поперечные срезы детали; застрочить сгибы в край. • Продеть завязку в кулиску через ранее обметанные петли.

17 КОМБИНЕЗОН РАЗМЕРЫ 40/42/44/46 ★★★★★

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В • РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 40
- - - - - размер 42
- - - - - размер 44
— — — — — размер 46

ДЛИНА ПО БОКОВОМУ ШВУ ОТ ЛИНИИ ТАЛИИ: 113 (115–117–119) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 2,50 (2,55–2,60–2,65) м однотонного эластичного атласа, ширина – 150 см
- 1 застежка-молния в тон, длина – 21 (22,5–24–25,5) см
- 2 наконечника по размеру бретелей

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: крепдешин, жатка, креп-сатин, лен (эластичные).

РАСКРОЙ:

Скопировать выкройки деталей. Начертить в виде прямоугольников выкройки деталей А, В.


СПИНКА ЛИФА	1
ВСТАВКА ПЕРЕДА ЛИФА	2
ПЕРЕД ЛИФА	3
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ БРЮК	4+4А
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ БРЮК	5+5А
БРЕТЕЛЬ, ЦЕЛЬНОКРОЕНАЯ С ЗАВЯЗКОЙ	А = 95 X 1,5 CM
НАВЕСНЫЕ ПЕТЛИ СПИНКИ ЛИФА	В = 8 X 1,5 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ:

На материале, сложенном вдвое, разложить выкройки деталей (два раза выкройки деталей 1, 2 и 3). Выкройку детали В разложить на материале в разворот, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 3 см на подгиб низа изделия.

ПОШИВ:

• В процессе обработки следует обметывать срезы припусков швов на оверлоке или зигзагообразной строчкой. • ЛИФ: Обработать вытачки на частях переда лифа 3 и подкладке переда лифа 3; заутюжить припуски в противоположные стороны, чтобы не было утолщений. • Притачать части переда лифа 3 к вставке переда лифа 2, начиная строчку от линии верхнего шва, чтобы припуски оставались открытыми. Аналогично соединить подкладку этих деталей. • Стачать боковые срезы переда лифа 2+3 и спинки лифа 1; разутюжить швы. Аналогично соединить боковые срезы подкладки лифа. • БРЕТЕЛИ/ЗАВЯЗКИ; НАВЕСНЫЕ ПЕТЛИ: Перегнуть завязки/бретели вдоль посередине лицевыми сторонами внутрь и стачать продольные срезы. • Подрезать излишки швов стачивания, вывернуть детали на лицевую сторону с помощью иглы и прочной нитки. • Приколоть завязки/бретели по разметке с лицевой стороны переда лифа. • Аналогично обработать деталь для навесных петель спинки лифа и разрезать ее на две равные части. • Сложить петли пополам, скрепить срезы и приколоть петли к спинке лифа по разметке с лицевой стороны. • ОБРАБОТКА КРАЕВ ЛИФА: Сложить лиф и подкладку лифа лицевой стороной внутрь и обтачать верхние срезы спинки (втачивая навесные петли), срезы пройм, короткие верхние срезы переда (втачивая бретели/завязки) и срезы горловины переда. Подрезать излишки швов обтачивания, настрочить швы по подкладке, где возможно. Вывернуть лиф на лицевую сторону, отогнуть наружу завязки/бретели и навесные петли, выправить обтаченные края лифа. • Сметать нижние срезы лифа и подкладки лифа. • ВЫТАЧКИ И СКЛАДКИ БРЮК: Обработать вытачки на задних частях брюк. • Заложить и сметать складки по разметке на передних частях брюк. • БОКОВЫЕ, ШАГОВЫЕ И СРЕДНИЙ ШВЫ: Стачать боковые и шаго-



вые срезы брюк; заутюжить швы на задние части брюк. • Обработать средний шов брюк (сзади – до застежки). • ЗАСТЕЖКА: В среднем шве задних частей брюк выполнить застежку-молнию, притачанную на машине по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, подгибая верхние припуски лент застежки-молнии на изнаночную сторону. • НИЗ ИЗДЕЛИЯ: Заутюжить подгиб низа брюк комбинезона на изнаночную сторону. Заутюжить на изнаночную сторону половину ширины подгиба низа и застрочить внутренний сгиб в край. • СОЕДИНЕНИЕ: Притачать брюки к лифу; заутюжить шов на брюки. • ОТДЕЛКА: Закрепить на концах завязок/бретелей наконечники. • Надеть комбинезон на фигуру, перекрестить бретели, продеть их в навесные петли и завязать бантом на спине.

18 ПЛАТЬЕ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52 ★★★★★

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ С • ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 46
- - - - - размер 48
- - - - - размер 50
— — — — — размер 52

ДЛИНА ПО СРЕДНЕЙ ЛИНИИ СПИНКИ ОТ ЛИНИИ ТАЛИИ: 94 (95–96–97) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 3,10 м креп-жоржета с купонным рисунком (повтор – 1,55 м), ширина – 160 см
- 20 см креп-жоржета в тон наиболее темному оттенку основного материала, ширина – 90 см

ДЛЯ ОТДЕЛКИ: • стразы разных цветов в тон цветам основного материала
ВНИМАНИЕ! Метраж зависит от типа рисунка. Выкройки деталей надо располагать на одной высоте так, чтобы их нижние срезы приходились на один и тот же мотив рисунка.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: шифон, жоржет, вуаль, легкая органза.

РАСКРОЙ:

Скопировать выкройки деталей.

КОКЕТКА СПИНКИ	6
КОКЕТКА ПЕРЕДА	7
СПИНКА	8+8А
ПЕРЕД	9+9А
ВОРОТНИК	10 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ С ЗАДНЕЙ СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	11+11А
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	12+12А
ОБТАЧКА ЗАСТЕЖКИ ПЕРЕДА	А = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 7; ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ


ПЛАН РАСКЛАДКИ:

ВНИМАНИЕ! Нижние срезы выкроек спинки и переда платья следует разложить на одной высоте, чтобы рисунок совпадал. Затем разложить оставшиеся выкройки деталей.

На материалах, сложенных вдвое, разложить выкройки деталей (два раза выкройку детали 10), как показано на схемах. На клею прокладочном материале, сложенном вдвое, разложить выкройку детали 10. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см.

ПОШИВ:

- ЗАСТЕЖКА ПЕРЕДА: Совместить обтачки застежки переда А изнаночными сторонами внутрь и сметать по всем срезам (далее рассматривать деталь как единую).
- На лицевую сторону кокетки переда 7 наложить обтачку А лицевой стороной вниз и обтачать срезы застежки. Подрезать излишки шва обтачивания, надсечь припуски в нижней точке застежки и настрочить шов в край по обтачке. Отогнуть обтачку на изнаночную



сторону, выправить обтаченные края застежки. • **Заутюжить внутренние срезы** (1 см) обтачки А на изнаночную сторону и настрочить внутренние сгибы в край на кокетку переда. • **СБОРКА:** Присборить верхние срезы спинки, переда и частей рукавов до длины соответствующих участков кокеток спинки и переда. • **РУКАВА:** Соединить двойным (английским) швом части рукавов со спинкой и передом платья соответственно (начиная строчку от линий верхних швов, чтобы припуски швов оставались открытыми). • **ВЕРХНИЕ ШВЫ РУКАВОВ:** Стачать верхние (плечевые) срезы рукавов двойным (английским) швом. • **ПЛЕЧЕВЫЕ ШВЫ:** Обработать плечевые швы кокеток спинки и переда двойным (английским) швом. • **СОЕДИНЕНИЕ:** Складывать детали лицевыми сторонами внутрь, притачать кокетку к платью, равномерно распределяя сборки и совмещая метки. Заутюжить шов на кокетку и настрочить в край. • **ВОРОТНИК:** Совместить попарно воротники 10 изнаночными сторонами внутрь и сметать детали по всем срезам (далее рассматривать детали воротника как единые). • Сложить воротники лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы и срезы концов. Подрезать излишки шва обтачивания, вывернуть воротник на лицевую сторону и выправить обтаченные края. • **Втачать внешний воротник** в горловину изделия с лицевой стороны; заутюжить шов на воротник. Подогнуть на изнаночную сторону нижний срез внутреннего воротника и настрочить сгиб в край по шву втачивания внешнего воротника. • **НИЗ ИЗДЕЛИЯ И РУКАВОВ:** Обработать внешние срезы изделия узким швом вподгибку с закрытым срезом. • **«БОКОВЫЕ» ШВЫ:** Вывернуть платье на лицевую сторону, разложить его на ровной поверхности, расправить и сколоть внешние края на участках между метками «т». Скрепить «боковые» швы между метками «т», прокладывая машинные строчки по строчкам застрачивая внешних срезов платья. • **УКРАШЕНИЕ:** Приклеить или пришить стразы на кокетку переда платья.

19 КУПАЛЬНИК РАЗМЕРЫ 46/48/50/52 ★★★★★

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F • ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 46
 - - - - - размер 48
 — — — — — размер 50
 — — — — — размер 52



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 70 см (разм. 46/48), 75 см (разм. 50/52) однотонной эластичной в обоих направлениях лайкры, ширина — 140 см • 75 см (разм. 46/48), 80 см (разм. 50/52) эластичного в обоих направлениях трикотажного полотна в тон (подкладка), ширина — 140 см • 50 см (разм. 46/48), 55 см (разм. 50/52) диагональной тесьмы в тон, ширина — 7 мм (петли для пристегивания бретелей/усиление чашек) • 35 см (разм. 46/48), 40 см (разм. 50/52) тесьмы в тон, ширина — 1,5 см (кулиски для косточек) • 5,50 м эластичной тесьмы, ширина — 7 мм • 2 пластиковые косточки, длина — 11,5 (12–12,5–13) см и ширина — 7 мм • 4 металлических крючка с крепежной петлей для пристегивания бретелей, по размеру бретелей • 2 рамки/регулятора длины бретелей, по размеру бретелей • 1 застежка для купальников с боковыми крепежными петлями, размер — 2,5 x 3 • 1 пара готовых вкладышей груди **ВНИМАНИЕ!** Данное изделие следует шить только из указанных материалов, используя иглу и машинные строчки, подходящие для работы с эластичными материалами. Предпочтительно — использовать оверлок.

РАСКРОЙ:

Скопировать выкройки деталей. Начертить в виде прямоугольника выкройку детали А. Для выкраивания деталей подкладки использовать выкройку пояса бюстгалтера без изменений; выкройки передних и задних частей плавок, укороченные на 2 мм по верхним срезам (чтобы шов обтачивания верхнего края плавок был смещен на изнаночную сторону).

ПОЯС БЮСТГАЛТЕРА	14
ЧАШКИ БЮСТГАЛТЕРА	15
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ПЛАВОК	16
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ПЛАВОК	17
ВНУТРЕННЯЯ ПОДКЛАДКА ЧАШЕК БЮСТГАЛТЕРА	18
БРЕТЕЛЬ (СЪЕМНАЯ, РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ДЛИНЕ)	А = 47 (48-49-50) X 1,5 CM
ВНЕШНЯЯ ПОДКЛАДКА ЧАШЕК БЮСТГАЛТЕРА	В = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 18
ВСТАВКА ВНЕШНЕЙ ПОДКЛАДКИ ЧАШЕК	С = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 18

ПЛАН РАСКЛАДКИ:

На материале, сложенном вдвое кромками встык, разложить выкройки деталей (два раза выкройку детали А), как показано на схеме. На подкладке, сложенной вдвое кромками встык, разложить выкройки деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 7 мм. **ВНИМАНИЕ!** Длину эластичной тесьмы для усиления краев изделия следует уточнять в соответствии с особенностями фигуры.

ПОШИВ:

• **ОТДЕЛКА:** Закажите печать рисунка на деталях купальника (см. фото) в специализированной мастерской. • В процессе обработки следует обметывать срезы припусков швов на оверлоке или зигзагообразной строчкой. • **БЮСТГАЛТЕР • ВИТАЧКИ ПОДКЛАДКИ:** На деталях подкладки чашек бюстгалтера 18 и В обработать вытачки. • **ПЕТЛИ ДЛЯ ПРИСТЕГИВАНИЯ БРЕТЕЛЕЙ/УСИЛЕНИЕ ЧАШЕК БЮСТГАЛТЕРА:** На лицевую сторону каждой детали внешней подкладки чашек бюстгалтера В наложить/приколоть по разметке (= наклонная пунктирная линия вверху у боковых срезов) диагональную тесьму. Настрочить поперечные срезы тесьмы на расстоянии 6 мм от срезов внешней подкладки чашек В. • Чтобы получить петли для пристегивания бретелей, надо настрочить диагональную тесьму на внешнюю подкладку В короткой поперечной строчкой, отступив от линии верхнего шва 5 мм. • Аналогично настрочить диагональную тесьму на припуски верхнего и нижнего срезов частей подкладки пояса 14 с лицевой стороны и выполнить

петли для пристегивания бретелей (см. разметку на выкройке детали 14). • **ПОДКЛАДКА ЧАШЕК БЮСТГАЛТЕРА:** На каждой детали внешней подкладки чашки бюстгалтера В застрочить на изнаночную сторону припуски отверстий (= наклонные срезы внизу у боковых срезов). • На лицевую сторону припуска каждой детали вставки внешней подкладки чашек С наложить обработанный край внешней подкладки В, наметать и настрочить, прокладывая короткие строчки по припускам швов (получены цельные детали внешней подкладки чашек бюстгалтера В+С с отверстиями для вкладышей груди). • На лицевую сторону внутренней подкладки чашек бюстгалтера 18 наложить внутреннюю подкладку чашек бюстгалтера В+С изнаночной стороной вниз и сметать по всем срезам (далее везде: подкладка чашек). • Проложить по средней передней линии подкладки чашек двойную машинную строчку, разделяя подкладку на две части. • **СБОРКА:** Присборить боковые срезы чашек бюстгалтера 15 до длины боковых срезов подкладки чашек В+С. • **ВЕРХНИЕ И НИЖНИЕ КРАЯ ЧАШЕК:** Сложить чашки и подкладку чашек бюстгалтера лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние и нижние срезы. • Отрезать, добавляя по 7 мм на припуски, кусок эластичной тесьмы (ширина — 7 мм) длиной 40 (42–44–46) см. • Настрочить, растягивая, эластичную тесьму на припуски шва обтачивания верхних срезов чашек. • Настрочить шов обтачивания зигзагообразной строчкой на подкладку. • Отрезать, добавляя по 7 мм на припуски, кусок эластичной тесьмы (ширина — 7 мм) длиной 34 (36–38–40) см. • Настрочить, растягивая, эластичную тесьму на припуски шва обтачивания нижних срезов чашек. • Настрочить шов обтачивания зигзагообразной строчкой на подкладку. • Вывернуть чашки на лицевую сторону, выправить края и сметать боковые срезы чашек и подкладки чашек бюстгалтера. • **ВЕРХНИЕ И НИЖНИЕ КРАЯ ЧАСТЕЙ ПОЯСА:** Сложить части пояса и подкладку частей пояса бюстгалтера лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние и нижние срезы. • Отрезать, добавляя по 7 мм на припуски, кусок эластичной тесьмы (ширина — 7 мм) длиной 20,5 (21,5–22,5–23,5) см. • Настрочить, растягивая, эластичную тесьму на припуски шва обтачивания верхних срезов пояса. • Отрезать, добавляя по 7 мм на припуски, кусок эластичной тесьмы (ширина — 7 мм) длиной 19,5 (20,5–21,5–22,5) см. • Настрочить, растягивая, эластичную тесьму на припуски шва обтачивания нижних срезов пояса. • Вывернуть части пояса бюстгалтера на лицевую сторону, выправить края и сметать боковые срезы частей пояса и подкладки частей пояса. • **ЗАСТЕЖКА БЮСТГАЛТЕРА:** Обогнуть задними средними концами пояса бюстгалтера крепежные петли частей застежки и застрочить или подшить вручную мелкими прочными потайными стежками, подгибая срезы внутрь. • **БОКОВЫЕ ШВЫ:** Сложить чашки и части пояса бюстгалтера лицевыми сторонами внутрь и стачать боковые срезы. Заутюжить швы на пояс. • Отрезать два куска тесьмы для кулисок по длине боковых швов плюс припуски по 5 мм. Подогнуть на изнаночную сторону поперечные срезы тесьмы и настрочить ее на боковые швы бюстгалтера (с изнаночной стороны, полностью закрывая припуски швов), прокладывая строчки в край вдоль продольных краев тесьмы. • Вставить косточки в кулиски и закрепить верхний и нижний края кулисок поперечными закрепками. • **ВКЛАДЫШИ:** Вложить вкладыши груди внутрь подкладки чашек бюстгалтера через отверстия в подкладке. • **БРЕТЕЛИ (СЪЕМНЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПО ДЛИНЕ):** Перегнуть каждую бретель вдоль посередине лицевой стороной внутрь и стачать продольные срезы. Вывернуть бретели на лицевую сторону. • Добавляя по 7 мм на припуски, отрезать два куска эластичной тесьмы (ширина — 7 мм) длиной по 47 (48–49–50) см. • Продеть эластичную тесьму внутрь бретели и закрепить срезы тесьмы короткими закрепками, выполняя их на поперечных срезах бретели. • Продеть задний конец бретели в рамку/регулятор длины, затем — в петлю крючка. После этого задний конец бретели пропустить через среднюю перекладину рамки и застрочить, подгибая срез бретели внутрь. Продеть передний конец бретели в петлю второго крючка и застрочить конец бретели, подгибая срез внутрь. • **ПЛАВКИ • БОКОВЫЕ ШВЫ:** Обработать боковые швы плавок и подкладки плавок. Заутюжить швы в противоположные стороны. • **ВЫРЕЗЫ ДЛЯ НОГ:** Совместить плавки и подкладку плавок лицевыми сторонами внутрь и обтачать вырезы для ног. • Уточнить на фигуре необходимую длину эластичной тесьмы (ширина — 7 мм) для вырезов для ног и отрезать два куска нужной длины. • Равномерно растягивая, настрочить тесьму на припуски швов обтачивания вырезов для ног. Вывернуть плавки на лицевую сторону, выправить обтаченные края. • **ВЕРХНИЙ КРАЙ ПЛАВОК:** Заметать припуски верхних срезов плавок и подкладки плавок на изнаночную сторону. Сложить плавки и подкладку плавок лицевыми сторонами наружу, совместить сгибы и сметать их, прокладывая строчки точно по линиям сгибов. Вытянуть плавки наружу (лицевая сторона окажется внутри) через шаговые срезы и обтачать верхние срезы плавок, удаляя строчки заметывания. • Добавляя 7 мм на припуски, отрезать кусок эластичной тесьмы (ширина — 7 мм) длиной 69 (73–77–81) см. Равномерно растягивая, настрочить тесьму на припуски шва обтачивания верхних срезов плавок (замкнуть тесьму у левого бокового шва или у задней средней линии). Вывернуть плавки на лицевую сторону, выправить обтаченный край. • **ШАГОВЫЙ ШОВ:** Стачать шаговые срезы плавок, отгибая подкладку, чтобы не попала под строчку. • Подогнуть шаговые срезы подкладки плавок на изнаночную сторону и подшить вручную потайными стежками.



20 КИМОНО РАЗМЕРЫ 46/48/50/52



ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В • ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 46
 - - - - - размер 48
 - - - - - размер 50
 — — — — — размер 52

ДЛИНА ПО СРЕДНЕЙ ЛИНИИ СПИНКИ:
 92 (93–94–95) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 2,30 м (разм. 46/48), 2,40 м (разм. 50/52) шифона с рисунком, ширина – 150 см
 • 2,30 м (разм. 46/48), 2,40 м (разм. 50/52) однотонного крепдешина в тон фону основного материала (подкладка), ширина – 150 см
ВНИМАНИЕ! Изделие задумано двусторонним: его можно надеть изнаночной стороной наружу, тогда у него будет контрастная отделка по низу изделия и рукавов, но карманы окажутся внутри. Указанный метраж подкладки позволяет при желании выполнить боковые карманы и на подкладке изделия.

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ШИФОНУ: жоржет, вуаль, легкая органза.
МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КРЕПДЕШИНУ: сатин, креп-сатин, твил (подкладка).

РАСКРОЙ:

Скопировать выкройки деталей. Для выкраивания деталей подкладки использовать все выкройки деталей без изменений.


СПИНКА	6+6А
ПЕРЕД	7+7А
РУКАВ	8
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	А = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 7

ПЛАН РАСКЛАДКИ:

На основном материале, сложенном вдвое, разложить выкройки деталей, как показано на схеме. На подкладке, сложенной вдвое, разложить выкройки деталей, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 6 см на подгиб низа изделия и рукавов.

ПОШИВ:

• **ПЛЕЧЕВЫЕ ШВЫ:** Стачать плечевые срезы изделия и подкладки; заутюжить швы. • **БОКОВЫЕ ШВЫ С КАРМАНАМИ:** Обработать боковые швы изделия с карманами в швах. • **ОБРАБОТКА БОКОВЫХ ШВОВ ПОДКЛАДКИ:** Обработать боковые швы подкладки. • **РУКАВА:** Обработать нижние продольные швы рукавов и подкладки рукавов. • **ВТАЧАТЬ РУКАВА В ПРОЙМЫ ИЗДЕЛИЯ:** Втачать подкладку рукавов в проймы подкладки. • **БОРТА, ГОРЛОВИНА:** Сложить изделие и подкладку лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы бортов и горловины. Подрезать излишки шва обтачивания, настрочить шов по подкладке в край. Вывернуть изделие на лицевую сторону и выправить обтаченные края. • **С ИЗНАНОЧНОЙ СТОРОНЫ СКРЕПИТЬ МЕЖДУ СОБОЙ ШВЫ ПРОЙМ ИЗДЕЛИЯ И ПОДКЛАДКИ У БОКОВЫХ И ПЛЕЧЕВЫХ ШВОВ НА УЧАСТКАХ ДЛИНОЙ ПО 3–4 СМ.** • **НИЗ ИЗДЕЛИЯ И РУКАВОВ:** Разложить изделие на столе подкладкой вверх, расправить подкладку и наметать ее нижний срез на изделие. Аналогично наметать нижние срезы подкладки рукавов на рукава изделия. • **ЗАМЕТАТЬ ПОДГИБ НИЗА ИЗДЕЛИЯ НА ИЗНАНОЧНУЮ СТОРОНУ (НАКЛАДЫВАЯ ЕГО ПОВЕРХ ПОДКЛАДКИ).** Заутюжить на изнаночную сторону срез (1 см) подгиба низа изделия и застрочить внутренний сгиб в край. Подшить потайными стежками вертикальные участки подгиба низа в области краев бортов. • **ОБРАБОТКА НИЗ РУКАВОВ,** как было сделано для подгиба низа изделия.



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 70 см (разм. 46/48), 75 см (разм. 50/52) однотонной эластичной в обоих направлениях лайкры, ширина – 140 см • 60 см (разм. 46/48), 65 см (разм. 50/52) контрастного эластичного в обоих направлениях трикотажного полотна (подкладка), ширина – 140 см • 4 м эластичной тесьмы, ширина – 7 мм • 2 пластиковые косточки, длина – 8,5 (9–9,5–10) см и ширина – 5 мм • 1 пара готовых вкладышей груди
ВНИМАНИЕ! Данное изделие следует шить только из указанных материалов, используя иглу и машинные строчки, подходящие для работы с эластичными материалами. Предпочтительно – использовать оверлок.

РАСКРОЙ:

Скопировать выкройки деталей. Для выкраивания подкладки задних частей плавков использовать выкройку задних частей плавков без изменений.

ПОЯС БЮСТГАЛЬТЕРА	13
ЗАВЯЗКА ПОЯСА БЮСТГАЛЬТЕРА	14
ЧАШКИ БЮСТГАЛЬТЕРА	15
ВОЛАН ЧАШЕК	16
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ПЛАВКОВ	17
ПЕРЕДНЯЯ СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ПЛАВКОВ	18
ПЕРЕДНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ ПЛАВКОВ	19
ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ ПЛАВКОВ	20
ПОДКЛАДКА ЧАШЕК БЮСТГАЛЬТЕРА	А = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 15

ПЛАН РАСКЛАДКИ:

На материале и подкладке, сложенных вдвое кромками встык, разложить выкройки деталей, как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Выкроить без припуска нижний срез волана (срез не обрабатывается). **ВНИМАНИЕ!** Длину эластичной тесьмы для усиления краев изделия следует уточнять в соответствии с особенностями фигуры.

ПОШИВ:

• В процессе обработки следует обметывать срезы припусков швов на оверлоке или зигзагообразной строчкой. • **БЮСТГАЛЬТЕР • ЧАШКИ БЮСТГАЛЬТЕРА С ПОДКЛАДКОЙ:** Обметать округлые вырезы для вкладышей на подкладке чашек бюстгалтера А. • **ИЗНАНОЧНОЙ СТОРОНОЙ НАЛОЖИТЬ ПОДКЛАДКУ ЧАШЕК А НА ИЗНАНОЧНУЮ СТОРОНУ ЧАШЕК БЮСТГАЛЬТЕРА 15,** совместить и сметать все срезы. • **ПРИСБОРИТЬ БОКОВЫЕ СРЕЗЫ ЧАШЕК БЮСТГАЛЬТЕРА ДО ДЛИНЫ БОКОВЫХ СРЕЗОВ ПОЯСА БЮСТГАЛЬТЕРА 13.** • **ВОЛАН:** На лицевую сторону чашек бюстгалтера 15 наложить волан 16 изнаночной стороной вниз, совместить верхний и боковые срезы и наметать. • **БОКОВЫЕ ШВЫ, КОСТОЧКИ:** Стачать боковые срезы частей пояса и чашек бюстгалтера. Настрочить швы на части пояса на расстоянии 6 мм, получая кулиски для косточек. Вставить косточки в кулиски и застрочить нижние и верхние входы в кулиски. • **ВЕРХНИЙ КРАЙ БЮСТГАЛЬТЕРА:** Отрезать, добавляя по 1 см на припуски, кусок эластичной тесьмы длиной 62 (66–70–74) см. • **НАЛОЖИТЬ ТЕСЬМУ НА ВЕРХНИЙ СРЕЗ БЮСТГАЛЬТЕРА СО СТОРОНЫ ПОДКЛАДКИ И ОБМЕТАТЬ ВЕРХНИЙ СРЕЗ БЮСТГАЛЬТЕРА ВМЕСТЕ С ЭЛАСТИЧНОЙ ТЕСЬМОЙ,** растягивая ее. • **ЗАУТЮЖИТЬ ПРИПУСК ПО ВЕРХНЕМУ СРЕЗУ БЮСТГАЛЬТЕРА ВМЕСТЕ С ТЕСЬМОЙ НА ИЗНАНОЧНУЮ СТОРОНУ И ЗАСТРОЧИТЬ ЗИГЗАГООБРАЗНОЙ СТРОЧКОЙ.** • **НИЖНИЙ КРАЙ БЮСТГАЛЬТЕРА:** Отрезать, добавляя по 1 см на припуски, кусок эластичной тесьмы длиной 60 (64–68–72) см. • **НАЛОЖИТЬ ТЕСЬМУ НА НИЖНИЙ СРЕЗ БЮСТГАЛЬТЕРА СО СТОРОНЫ ПОДКЛАДКИ И ОБМЕТАТЬ НИЖНИЙ СРЕЗ БЮСТГАЛЬТЕРА ВМЕСТЕ С ЭЛАСТИЧНОЙ ТЕСЬМОЙ,** растягивая ее. • **ЗАУТЮЖИТЬ ПРИПУСК ПО НИЖНЕМУ СРЕЗУ БЮСТГАЛЬТЕРА ВМЕСТЕ С ТЕСЬМОЙ НА ИЗНАНОЧНУЮ СТОРОНУ И ЗАСТРОЧИТЬ ЗИГЗАГООБРАЗНОЙ СТРОЧКОЙ.** • **ЗАВЯЗКИ ПОЯСА СПИНКИ БЮСТГАЛЬТЕРА:** Перегнуть завязки пояса 14 вдоль посередине лицевыми сторонами внутрь и обтачать продольные срезы и срезы фигурных концов деталей. Подрезать излишки швов обтачивания, вывернуть завязки на лицевую сторону и выправить обтаченные края. • **НА ЛИЦЕВУЮ СТОРОНУ ЧАСТЕЙ ПОЯСА БЮСТГАЛЬТЕРА НАЛОЖИТЬ ЗАВЯЗКИ ВНЕШНИМИ СТОРОНАМИ ВНИЗ И ПРИТАЧАТЬ К ЗАДНИМ СРЕЗАМ ПОЯСА (ОТГИБАЯ ВНУТРЕННИЕ СТОРОНЫ ЗАВЯЗОК, ЧТОБЫ НЕ ПОПАЛИ ПОД СТРОЧКИ).** Отогнуть припуски швов на завязки. Подогнуть на изнаночную сторону срезы внутренних сторон завязок и настрочить в швы притачивания внешних сторон завязок (можно подшить вручную потайными стежками). • **ВКЛАДЫШИ:** Вложить вкладыши груди в чашки бюстгалтера. • **ПЛАВКИ** • **ПЕРЕДНИЕ ЧАСТИ ПЛАВКОВ:** • **ПРИСБОРИТЬ СРЕЗЫ РЕЛЬЕФОВ ПЕРЕДНИХ БОКОВЫХ ЧАСТЕЙ ПЛАВКОВ 19 ДО ДЛИНЫ СРЕЗОВ РЕЛЬЕФОВ ПЕРЕДНЕЙ СРЕДНЕЙ ЧАСТИ ПЛАВКОВ 18.** • **СТАЧАТЬ СРЕЗЫ РЕЛЬЕФОВ ПЕРЕДНИХ ЧАСТЕЙ ПЛАВКОВ,** равномерно распределяя сборки. • **БОКОВЫЕ И ШАГОВЫЕ ШВЫ:** Обработать боковые и шаговые швы плавков и подкладки плавков. • **РАСПОЛОЖИТЬ ПОДКЛАДКУ ПЛАВКОВ ВНУТРИ ПЛАВКОВ (СОВМЕЩАЯ ИЗНАНОЧНЫЕ СТОРОНЫ ДЕТАЛЕЙ),** совместить одноименные срезы деталей и сметать их. • **ОТРЕЗАТЬ, ДОБАВЛЯЯ ПО 1 СМ НА ПРИПУСКИ,** кусок эластичной тесьмы длиной 72 (76–80–84) см. • **НАЛОЖИТЬ ТЕСЬМУ НА ВЕРХНИЙ СРЕЗ ПЛАВКОВ СО СТОРОНЫ ПОДКЛАДКИ И ОБМЕТАТЬ ВЕРХНИЙ СРЕЗ ПЛАВКОВ ВМЕСТЕ С ЭЛАСТИЧНОЙ ТЕСЬМОЙ,** растягивая ее (тесьму замкнуть у левого бокового шва или у задней средней линии). • **ЗАУТЮЖИТЬ ПРИПУСК ПО ВЕРХНЕМУ СРЕЗУ ПЛАВКОВ ВМЕСТЕ С ТЕСЬМОЙ НА ИЗНАНОЧНУЮ СТОРОНУ И ЗАСТРОЧИТЬ ЗИГЗАГООБРАЗНОЙ СТРОЧКОЙ.** • **ОТРЕЗАТЬ, ДОБАВЛЯЯ ПО 1 СМ НА ПРИПУСКИ,** два куса эластичной тесьмы длиной по 51 (54–57–60) см и обработать вырезы для ног с тесьмой, по аналогии с обработкой верхнего среза плавков.




21 КУПАЛЬНИК РАЗМЕРЫ 46/48/50/52



ЛИСТ-ВКЛАДЫШ С • ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 46
 - - - - - размер 48
 - - - - - размер 50
 — — — — — размер 52



ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А • ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 46
 - - - - - размер 48
 — — — — — размер 50
 — — — — — размер 52

ДЛИНА ПО СРЕДНЕЙ ЛИНИИ СПИНКИ
 ОТ ЛИНИИ ТАЛИИ: 115 см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 2,30 м крепдешина с абстрактным рисунком, ширина – 150 см
 ДЛЯ ОТДЕЛКИ: • термклеевые стразы разных цветов и размеров

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: сатин, креп-сатин, жатка, твил.

РАСКРОЙ:

Скопировать выкройки деталей.


СПИНКА/ПЕРЕД ИЗДЕЛИЯ,	
ЦЕЛЬНОКРОЕНЫЕ С ВОРОТНИКОМ	
12+12A+12B+12C+12D	
РУКАВ	13

ПЛАН РАСКЛАДКИ:

На материале, сложенном вдвое, разложить выкройки деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 5 см на подгиб низа рукавов.

ПОШИВ:

• В процессе обработки следует обметывать срезы припусков швов на оверлоке или зигзагообразной строчкой. • СРЕДНИЕ ШВЫ СПИНКИ И ВОРОТНИКА: Стачать средние срезы частей спинки и задние средние срезы частей цельнокроеного воротника двойным (английским) швом. • ПЛЕЧЕВЫЕ ШВЫ, ВОРОТНИК: Сложить изделие лицевой стороной внутрь, совместить плечевые срезы и стачать их. Надсечь припуски швов в углах по диагонали и втачать воротник в горловину спинки. Обметать швы (при желании швы можно окантовать косой бейкой, выкроив ее из основного материала). • ВНЕШНИЕ КРАЯ ИЗДЕЛИЯ: Обработать все открытые срезы (бортов, воротника и низа) швом вподгибку. • РУКАВА: Заутюжить подгиб низа рукавов на изнаночную сторону. Заутюжить на изнаночную сторону срез (1 см) подгиба низа рукавов и застрочить внутренний сгиб в край. • Стачать нижние продольные срезы рукавов двойным (английским) швом. • Втачать рукава в проймы и обметать швы. • УКРАШЕНИЕ: Приклеить на воротник с лицевой стороны стразы, ориентируясь на линию разметки (пунктирная линия).



РАСКРОЙ:

Скопировать выкройки деталей. Начертить в виде прямоугольников выкройки деталей А и В. Для выкраивания подкладки частей пояса/завязки бюстгалтера и подкладки задней части плавок использовать выкройки соответствующих деталей без изменений. Выкройки деталей С и D (копируются с детали 24) одинаковые по форме, но на внешнюю подкладку чашек D наносятся линии строчки и отверстия для вкладышей груди.


ПОЯС БЮСТГАЛТЕРА С ЗАВЯЗКОЙ	23
ЧАШКИ БЮСТГАЛТЕРА	24
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ПЛАВОК	25
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ПЛАВОК	26
БРЕТЕЛЬ	A = 31,5 (32-32,5-33) X 1,5 CM
ПЕТЛЯ ДЛЯ БРЕТЕЛИ	B = 2 X 1,5 CM
ВНУТРЕННЯЯ ПОДКЛАДКА ЧАШЕК БЮСТГАЛТЕРА	C = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 24
ВНЕШНЯЯ ПОДКЛАДКА ЧАШЕК БЮСТГАЛТЕРА	D = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 24

ПЛАН РАСКЛАДКИ:

На кружеве, сложенном вдвое кромками встык, разложить выкройки деталей, как показано на схеме. На лайкре, сложенной вдвое кромками встык, разложить выкройки деталей, как показано на схеме. На трикотажном полотне, сложенном вдвое кромками встык, разложить выкройки деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 7 мм. ВНИМАНИЕ! Длину эластичной тесьмы для усиления краев изделия следует уточнять в соответствии с особенностями фигуры.

ПОШИВ:

• В процессе обработки следует обметывать срезы припусков швов на оверлоке или зигзагообразной строчкой. • БЮСТГАЛТЕР • БРЕТЕЛЬ (СЪЕМНАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ДЛИНЕ): Перегнуть бретель А вдоль посередине лицевой стороной внутрь и стачать продольные срезы. Вывернуть бретель на лицевую сторону. • Добавляя по 7 мм на припуски, отрезать кусок эластичной тесьмы длиной 58 (59-60-61) см. • Продеть эластичную тесьму внутрь бретели и закрепить срезы тесьмы короткими закрепками, выполняя их на поперечных срезах бретели. • Продеть правый конец бретели в рамку/регулятор длины, затем – в петлю крючка. После этого правый конец бретели пропустить через среднюю перекладину рамки и застрочить, подгибая срез бретели внутрь. Продеть левый конец бретели в петлю второго крючка и застрочить конец бретели, подгибая срез внутрь. • ПЕТЛИ ДЛЯ БРЕТЕЛЕЙ: Перегнуть детали петель для бретелей В вдоль посередине лицевой стороной внутрь, стачать продольные срезы и вывернуть на лицевую сторону. • На лицевую сторону внешней подкладки чашек бюстгалтера D настрочить один конец каждой петли по верхней линии разметки. • Отогнуть петли вниз, подогнуть припуски внутрь и настрочить сгибы в край по нижней линии разметки, получая таким образом петли для бретели. • ЧАШКИ БЮСТГАЛТЕРА С ПОДКЛАДКОЙ: По разметке (от боковых срезов) разрезать внешнюю подкладку чашек бюстгалтера D получая отверстия для вкладышей груди (при желании срезы отверстий можно обметать). • На лицевую сторону внутренней подкладки чашек бюстгалтера С наложить внешнюю подкладку чашек бюстгалтера D и сметать по всем срезам (далее везде: подкладка чашек). • Проложить по полученной подкладке чашек сквозные зигзагообразные строчки по фигурным пунктирным линиям разметки, повторяющим форму вкладышей груди, получая таким образом отдельные «карманы» для готовых вкладышей. ВНИМАНИЕ! Форму фигурной зигзагообразной строчки можно изменить так, чтобы она соответствовала форме готовых вкладышей. • ВЕРХНИЕ И НИЖНИЕ СРЕЗЫ ЧАШЕК: Сложить чашки бюстгалтера и подкладку чашек лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние и нижние срезы. • Отрезать, добавляя по 7 мм на припуски, кусок эластичной тесьмы длиной 39,6 (41,2-42,8-44,4) см. • Настрочить, растягивая, эластичную тесьму на припуски шва обтачивания верхних срезов чашек. • Настрочить шов обтачивания зигзагообразной строчкой на подкладку. • Отрезать, добавляя по 7 мм на припуски, кусок эластичной тесьмы длиной 33,6 (35,2-36,8-38,4) см. • Настрочить, растягивая, эластичную тесьму на припуски шва обтачивания нижних срезов чашек. • Настрочить шов обтачивания зигзагообразной строчкой на подкладку. • Вывернуть чашки на лицевую сторону, выправить края и сметать боковые срезы чашек и подкладки чашек бюстгалтера. • Присборить боковые срезы чашек до длины боковых срезов пояса бюстгалтера. • ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ КРАЯ ПОЯСА/ЗАВЯЗОК: Сложить части пояса/завязок бюстгалтера и подкладку частей пояса/завязок лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние и нижние срезы. • Отрезать, добавляя по 7 мм на припуски, два куса эластичной тесьмы длиной по 39,4 (41,8-44,2-46,6) см. • Настрочить, растягивая, куски эластичной тесьмы на припуски швов обтачива-



ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Е • ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 46
 - - - - - размер 48
 — — — — — размер 50
 — — — — — размер 52

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 70 см (разм. 46/48), 75 см (разм. 50/52) однотонного эластичного в обоих направлениях кружева, ширина – 150 см • 70 см (разм. 46/48), 75 см (разм. 50/52) эластичной в обоих направлениях лайкры в тон, ширина – 150 см • 45 см (разм. 46/48), 50 см (разм. 50/52) эластичного в обоих направлениях трикотажного полотна в тон, ширина – 140 см • 6,50 м эластичной тесьмы, ширина – 7 мм • 2 пластиковые косточки, длина – 10,5 (11-11,5-12) см и ширина – 5 мм • 2 крючка с крепежной петлей для пристегивания бретели, по размеру бретели • 1 рамка/регулятор длины бретели, по размеру бретели • 1 пара готовых вкладышей груди

ВНИМАНИЕ! Данное изделие следует шить только из указанных материалов, используя иглу и машинные строчки, подходящие для работы с эластичными материалами. Предпочтительно – использовать оверлок.



ния верхних и нижних срезов пояса/завязок. • Вывернуть части пояса/завязки на лицевую сторону, выправить края и сметать боковые срезы частей пояса и подкладки частей пояса. • **БОКОВЫЕ ШВЫ, КОСТОЧКИ:** Стачать боковые срезы бюстгалтера (равномерно распределяя сборки), настрочить швы на расстоянии 6 мм по частям пояса, получая кулиски для косточек. Вставить косточки в кулиски и застрочить нижние и верхние входы в кулиски. • **ВКЛАДЫШИ:** Вложить вкладыши груди в чашки бюстгалтера. • **ПЛАВКИ • ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ПЛАВК:** На изнаночную сторону передней части плавок 26 из кружева наложить деталь 26 из трикотажного полотна лицевой стороной вниз и сметать по всем срезам (далее рассматривать деталь как единую). • **БОКОВЫЕ И ШАГОВЫЙ ШВЫ:** Обработать боковые и шаговый швы плавок (из кружева и трикотажного полотна) и подкладки плавок (из лайкры). • Расположить подкладку плавок внутри плавок (совмещая изнаночные стороны деталей), совместить одноименные срезы деталей и сметать их. • Отрезать, добавляя по 7 мм на припуски, кусок эластичной тесьмы длиной 67 (71–75–79) см. • Наложить тесьму на верхний срез плавок со стороны подкладки и обметать верхний срез плавок вместе с эластичной тесьмой, растягивая ее (тесьму замкнуть у левого бокового шва или у задней средней линии). • Заутюжить припуск по верхнему срезу плавок вместе с тесьмой на изнаночную сторону и застрочить зигзагообразной строчкой. • Отрезать, добавляя по 7 мм на припуски, два куска эластичной тесьмы длиной по 57,7 (60,9–64,1–67,3) см и обработать вырезы для ног с тесьмой, по аналогии с обработкой верхнего среза плавок.

24 КУПАЛЬНИК

РАЗМЕРЫ 48/50/52/54



ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D • ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 48
- - - - - размер 50
- - - - - размер 52
— — — — — размер 54



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 85 см (разм. 48/50), 90 см (разм. 52/54) эластичной в обоих направлениях лайкры с рисунком, ширина – 90 см • 80 см (разм. 48/50), 85 см (разм. 52/54) эластичной в обоих направлениях лайкры в тон наиболее темному оттенку основного материала, ширина – 140 см • 80 см (разм. 48/50), 85 см (разм. 52/54) эластичного в обоих направлениях трикотажного полотна в тон (подкладка), ширина – 90 см • 50 см декоративной, эластичной в обоих направлениях тесьмы в тон подкладке, ширина – 2,5 см • 1,50 м эластичной тесьмы, ширина – 1 см • 2,70 м эластичной тесьмы, ширина – 7 мм • 1 пара готовых вкладышей груди, обтянутых трикотажной подкладкой в тон подкладке купальника (желательно, чтобы нижние срезы вкладышей были прямыми (см. линию разметки на выкройке детали А))

ВНИМАНИЕ! Данное изделие следует шить только из указанных материалов, используя иглу и машинные строчки, подходящие для работы с эластичными материалами. Предпочтительно – использовать оверлок.

РАСКРОЙ:

Скопировать выкройки деталей.

ПЕРЕД	20
СПИНКА	21
БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	22
БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ ПЕРЕДА	23
БЕЙКА ВЫРЕЗА ДЛЯ НОГИ ПЕРЕДА	24
ПОДКЛАДКА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПЕРЕДА ИЗДЕЛИЯ	А = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 20
ПОДКЛАДКА НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПЕРЕДА ИЗДЕЛИЯ	В = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 20



ПЛАН РАСКЛАДКИ:

На материале с рисунком, сложенном вдвое, разложить выкройку детали 20, как показано на схеме. На однотонном материале, сложенном вдвое, разложить выкройку деталей (два раза выкройку детали 24), как показано на схеме. На подкладке, сложенной вдвое, разложить выкройку деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 7 мм.

ВНИМАНИЕ! Длину эластичной тесьмы для усиления краев изделия следует уточнять в соответствии с особенностями фигуры.

ПОШИВ:

• В процессе обработки следует обметывать срезы припусков швов на оверлоке или зигзагообразной строчкой. • **ВЫТАЧКИ:** Обработать вытачки на перед 20 и подкладке верхней части переда А купальника. • **ПОДКЛАДКА ПЕРЕДА:** Притачать к верхней части подкладки переда купальника А нижнюю часть подкладки переда В; заутюжить шов вниз (далее везде: подкладка переда). • На лицевую сторону подкладки переда наложить готовые вкладыши груди внутренними сторонами вниз и настрочить зигзагообразными строчками по разметке (при необходимости подрезать излишки вкладышей). • С лицевой стороны подкладки переда по разметке настрочить зигзагообразными строчками декоративную эластичную тесьму шириной 2,5 см, не растягивая ее (тесьма перекрывает нижние срезы вкладышей груди). • **БЕЙКИ ВЫРЕЗОВ ДЛЯ НОГ ПЕРЕДА:** Притачать бейки вырезов для ног переда 24 к перед 20 и подкладке переда купальника; заутю-



жить швы на основные детали. • **ШАГОВЫЙ ШОВ:** Сложить перед и подкладку переда лицевыми сторонами внутрь, между ними расположить спинку (лицевой стороной – к лицевой стороне переда), совместить и стачать шаговые срезы. Вывернуть детали на лицевую сторону, выправить шаговый шов. • Совместить и сметать перед и подкладку переда по всем срезам. • **БОКОВЫЕ И ПЛЕЧЕВЫЕ ШВЫ:** Стачать боковые и плечевые срезы купальника; заутюжить швы на спинку. • **ВЫРЕЗЫ ДЛЯ НОГ, ПРОЙМЫ:** • Отрезать, добавляя по 7 мм на припуски, два куска эластичной тесьмы (ширина – 7 мм) длиной по 53 (55,5–58–60,5) см. • Наложить тесьму на вырезы для ног с изнаночной стороны и обметать срезы вместе с эластичной тесьмой, растягивая ее (тесьму замкнуть у шагового шва). • Заутюжить припуски вырезов для ног вместе с тесьмой на изнаночную сторону и застрочить зигзагообразной строчкой. • Отрезать, добавляя по 7 мм на припуски, два куска эластичной тесьмы (ширина – 7 мм) длиной по 51 (53–55–57) см и обработать срезы пройм с эластичной тесьмой, по аналогии с обработкой вырезов для ног. • **ГОРЛОВИНА С БЕЙКАМИ:** Отрезать, добавляя по 1 см на припуски, два куска эластичной тесьмы (ширина – 1 см) длиной по 29,4 (29,7–30–30,3) см. На внутреннюю сторону каждой бейки горловины спинки 22 (с изнаночной стороны) наложить кусок эластичной тесьмы, совмещая край тесьмы и среднюю линию (= линия внешнего сгиба) бейки; приколоть. Настрочить поперечные срезы тесьмы на припуски швов бейки (при желании настрочить, растягивая, тесьму по всей длине на внутреннюю сторону бейки зигзагообразной строчкой). • Отрезать, добавляя по 1 см на припуски, два куска эластичной тесьмы (ширина – 1 см) длиной по 25,2 (25,6–26–26,4) см. На внутреннюю сторону каждой бейки горловины переда 23 настрочить эластичную тесьму, как было сделано для беек горловины спинки. • Складывая детали лицевыми сторонами внутрь, стачать средние срезы беек горловины спинки и беек горловины переда; швы разутюжить. • Стачать плечевые срезы беек горловины; швы разутюжить. • Заутюжить полученную бейку горловины лицевой стороной вверх и сметать внутренние срезы. • На лицевую сторону купальника наложить бейку внешней стороной вниз, совместить срезы, одноименные швы и метки; притачать бейку к купальнику, шов заутюжить на купальник.

25 КУРТКА РАЗМЕРЫ 46/48/50/52



ЛИСТ-ВКЛАДЫШ B • ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 46
- - - - - размер 48
- - - - - размер 50
— — — — — размер 52



ДЛИНА ПО СРЕДНЕЙ ЛИНИИ СПИНКИ:
68,5 (70–71,5–73) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 2 (2,05–2,10–2,15) м однотонного льняного костюмного материала, ширина – 150 см • 80 см (разм. 46/48), 85 см (разм. 50/52) клееного прокладочного материала, ширина – 90 см • 5 алюминиевых пуговиц, диаметр – 18 мм • 8 алюминиевых пуговиц, диаметр – 15 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: бязь, пике, панама, поплин, твил.

РАСКРОЙ:

Скопировать выкройки деталей.

СПИНКА	13
БОЧОК СПИНКИ	14
ПЕРЕД	15
СТОЙКА	16
ВЕРХНИЙ ВОРОТНИК	17
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	18
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	19
КАРМАН	20
КЛАПАН КАРМАНА	21
НИЖНИЙ ВОРОТНИК	А = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 17
ПОДБОРТ	В = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 15
ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАПЛАТКА	С = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 18, СОЕДИНЕННОЙ С ДЕТАЛЬЮ 19

ПЛАН РАСКЛАДКИ:

На материале, сложенном вдвое, разложить выкройку деталей (два раза выкройку деталей 16 и 21), как показано на схеме. На клееном прокладочном материале, сложенном вдвое, разложить выкройку деталей 16, 17, 21 и В, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 4 см на подгиб низа изделия, 2,5 см на подгиб низа рукавов и 3 см на обработку верхних краев карманов.

ПОШИВ:

• Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. • В процессе обработки следует обметывать срезы припусков швов на оверлоке или зигзагообразной строчкой. • **КАРМАНЫ:** Перегнуть каждый накладной карман посередине лицевой стороной наружу (совместить пунктирные и сплошные линии) и стачать бантовую складку, прокладывая строчку посередине между пунктирными и сплошными линиями. Разложить припуск бантовой складки по обе стороны от строчки и приутюжить. Застрочить внешние сгибы бантовой складки в край. • Обработать верхние края накладных карманов швом вподгибку. • Заутюжить боковые и нижние срезы карманов на изнаночную сторону и настрочить карманы в край по разметке на части переда с лицевой стороны. • **КЛАПАНЫ:** Сложить попарно клапаны лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые и нижние срезы деталей. Подрезать излишки швов обтачивания, вывернуть клапаны на лицевую сторону, выправить обтачанные края и проложить по ним отделочную строчку на расстоянии 7 мм. • Обметать петли на клапанах по разметке. • Притачать клапаны над карманами. Подрезать швы притачивания клапанов до 5 мм, отогнуть клапаны вниз и настрочить швы на расстоянии 7 мм. • **СПИНКА:** Стачать средние срезы частей спинки; заутюжить шов на правую часть спинки и настрочить двойной строчкой. • **БОЧКИ:** Притачать бочки спинки к спинке; заутюжить швы на спинку и настрочить на расстоянии 5 мм. • **ПЛЕЧЕВЫЕ И БОКОВЫЕ ШВЫ:** Стачать боковые срезы изделия; заутюжить швы на спинку и настрочить двойными строчками. • Стачать плечевые срезы; заутюжить швы на спинку и настрочить на расстоянии 7 мм. • **РУКАВА С ДЕКОРАТИВНЫМИ ЗАПЛАТКАМИ И ШЛИЦАМИ:** Стачать локтевые срезы частей каждого рукава от оката до шлицы. Заутюжить шов на верхнюю часть рукава и настрочить на расстоянии 5 мм. • Заметать на изнаночную сторону припуски каждой декоративной заплатки. Наложить заплатку лицевой стороной вверх на лицевую сторону рукава по разметке и настрочить в край по периметру. • Заутюжить цельнокроенные припуски шлицы рукава на изнаночную сторону, на верхней части рукава – по линии локтевого шва, на нижней части рукава – по линии сгиба (сплошная линия). • Подогнуть на изнаночную сторону вертикальные срезы (1 см) припусков шлицы и настрочить внутренние сгибы в край на рукав. • Расправить края шлицы и стачать верхние срезы припусков шлицы с изнаночной стороны. С лицевой стороны верхней части рукава по разметке проложить наклонную отделочно-закрепляющую строчку, стыкуя ее со строчкой настрачивания внутреннего сгиба припуска шлицы. • Обметать петли на внешней стороне шлицы. Обработать нижние продольные швы рукавов, как было сделано для боковых швов изделия. • Втачать рукава в проймы изделия. Заутюжить швы на проймы и настрочить на расстоянии 5 мм. • **БОРТА, ВОРОТНИК, НИЗ ИЗДЕЛИЯ:** Притачать стойки к воротникам; разутюжить швы. • Заметать на изнаночную сторону внутренние и плечевые срезы подбортов. • Притачать верхний воротник к срезам раскёпов (= горловины) подбортов; разутюжить швы, заутюживая припуск нижнего среза воротника на изнаночную сторону. • Втачать нижний воротник в горловину изделия с лицевой стороны; разутюжить шов на участках горловины переда, а на участке горловины спинки шов заутюжить на воротник. • На лицевую сторону изделия наложить подборт/воротник лицевой стороной вниз и обтачать срезы бортов/нижних углов бортов и воротника. Подрезать излишки шва обтачивания, вывернуть изделие на лицевую сторону, выправить обтачанные края. • С изнаночной стороны скрепить между собой разутюженные швы горловины изделия и подбортов на участках горловины переда. • Настрочить нижний сгиб верхнего воротника на шов горловины спинки, прокладывая строчку в край. • Заутюжить подгиб низа изделия на изнаночную сторону, заутюжить внутрь срез шириной 1 см и застрочить внутренний сгиб в край (строчку застрачивания прокладывать от и до уровня внутренних краев подбортов). • Расправить подборт и настрочить их внутренние сгибы в край на части переда. Подшить потайными стежками плечевые края подбортов к плечевым швам изделия. • Проложить по краям бортов/нижних углов бортов и воротника отделочную строчку на расстоянии 7 мм. • **НИЗ РУКАВОВ:** Обработать низ рукавов швом вподгибку с закрытым срезом, по аналогии с обработкой низа изделия. • **ОТДЕЛКА:** Обметать петли по разметке на краю левого борта. Пришить пуговицы на краю левого борта, накладных карманах и внутренних сторонах шлицы рукавов в соответствии с петлями.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 1,45 (1,50–1,55–1,60) м однотонного эластичного в обоих направлениях двойного джерси, ширина – 150 см • 50 см эластичной бязи в тон (подкладка), ширина – 140 см • 95 (100–105–110) см эластичной тесьмы, ширина – 3,5 см • 2 наконечника по размеру завязки • 2 блочки, диаметр – 8 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: плотный трикотаж, лайкра, футерованный трикотаж (эластичные в обоих направлениях).

РАСКРОЙ:

Скопировать выкройки деталей. Начертить в виде прямоугольников выкройки деталей D, E.

ПОЯС	22
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШОРТ	23
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ШОРТ	24
БОЧОК, ЦЕЛЬНОКРОЕННЫЙ С ПОДКЛАДКОЙ ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	25
ПОДКЛАДКА ЗАДНЕГО КАРМАНА	26 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛКИ С НИЖНЕЙ ЛИНИЕЙ
БОЧОК	A = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 25
ОБТАЧКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	B = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 25
ПОДЗОР ЗАДНЕГО КАРМАНА	C = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 26
ЛИСТОЧКА ЗАДНЕГО КАРМАНА	D = 13,5 X 3 CM
ЗАВЯЗКА	E = 140 (144–148–152) X 2 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ:

На материале, сложенном вдвое, разложить выкройки деталей. Выкройку детали E разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На подкладке, сложенной вдвое, разложить выкройки деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на подгиб низа изделия.

ПОШИВ:

• В процессе обработки следует обметывать срезы припусков швов на оверлоке или зигзагообразной строчкой. • **ВЫТАЧКИ, СКЛАДКИ:** Обработать вытачки на задних частях шорт. • Заложить и заметать складки на передних частях шорт. • **ЗАДНИЕ КАРМАНЫ:** На каждой задней части шорт выполнить прорезные карманы с листочками с втачными концами: наметать на изнаночную сторону задней части шорт подкладку заднего кармана 26 изнаночной стороной вниз, совмещая линии разметки входа в карман на основной детали и на подкладке. • Заутюжить листочку вдоль посередине лицевой стороной наружу и сметать срезы. • Притачать и притачать листочку (располагая ее сгибом вниз) снизу от линии разметки с лицевой стороны задней части шорт (строчку начинать и заканчивать у поперечных линий разметки кармана). • Напротив листочки, сверху от линии разметки, притачать и притачать подзор (припуск шва со стороны подзора 1 см), располагая его лицевой стороной вниз, нижним срезом вверх (строчку начинать и заканчивать у поперечных линий разметки кармана). При этом расстояние между строчками должно быть равным ширине листочки в готовом виде (= расстояние от сгиба листочки до строчки ее притачивания, здесь: 1,5 см). • Разрезать детали посередине между строчками с диагональными надсечками к концам строчек. Листочку отогнуть вверх, подзор и припуски швов отогнуть на изнаночную сторону, выправить швы и расправить детали. С изнаночной стороны закрепить концы кармана, прокладывая тройные строчки по основанию углов припусков. • Настрочить нижние срезы листочки зигзагообразной строчкой только на подкладку кармана. • Отогнуть по разметке часть подкладки кармана вверх, совместить верхние срезы задней части шорт и подкладки; приколоть подкладку в области подзора к задней части шорт. Притачать подкладку ко шву притачивания подзора. Настрочить нижний срез подзора на подкладку прямой и зигзагообразной строчками. • Стачать срезы подкладки кармана. • Притачать верхний срез подкладки к верхнему срезу правой задней части шорт. • **ПЕРЕДНИЕ КАРМАНЫ:** На лицевую сторону каждого бочка с подкладкой кармана 25 наложить бочок A и наметать по срезам. Аналогично наметать обтачку переднего кармана B на соответствующий срез детали 25. Настрочить внутренние срезы бочка A и обтачки B сначала прямой, а затем зигзагообразной строчками. • На каждой передней части шорт выполнить карманы с отрезными бочками, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, прокладывая отделочные строчки по краям входов в карманы на расстоянии 7 мм. Притачать подкладку карманов к верхним и боковым срезам передних частей шорт. • **БОКОВЫЕ, ШАГОВЫЕ И СРЕДНИЙ ШВЫ:** Стачать боковые и шаговые срезы шорт; заутюжить швы на задние части шорт. • Стачать средние срезы шорт. Заутюжить шов и цельнокроенные припуски ложной застежки влево. Настрочить внутренние срезы припусков ложной застежки на левую переднюю часть шорт. • **ПОЯС С ЭЛАСТИЧНОЙ ТЕСЬМОЙ:** По разметке установить металлические блочки у передней средней линии на внешней стороне пояса (для продевания завязки). • Стачать пояс в кольцо (= задний средний шов), оставляя посередине внутренней стороны отверстие для продевания эластичной тесьмы. • Заутюжить пояс вдоль посередине и сметать срезы. • При-


26 ШОРТЫ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

★★★★★

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В • ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 46
 - - - - - размер 48
 - - - - - размер 50
 — — — — — размер 52

ДЛИНА ПО БОКОВОМУ ШВУ ОТ ЛИНИИ ТАЛИИ: 46 (47–48–49) см



тачать пояс с лицевой стороны шорт. Заутюжить шов на изделие. • Добавляя на припуски, отрезать кусок эластичной тесьмы длиной 90 (94–98–102) см. Продеть эластичную тесьму внутрь пояса и стачать тесьму в кольцо. • Растягивая тесьму, проложить две сквозные машинные строчки по линиям разметки, получая кулиску для завязки. • ЗАВЯЗКА: Заутюжить завязку вдоль посередине лицевой стороной наружу. Заутюжить на изнаночную сторону продольные и поперечные срезы завязки и застрочить сгибы в край. • Продеть завязку через блок (или через отверстие в шве пояса) в кулиску. • Закрепить наконечники на концах завязки. • Подшить края отверстия в шве пояса потайными стежками. • НИЗ ИЗДЕЛИЯ С ОТВОРОТАМИ: Заутюжить низ изделия на изнаночную сторону по сплошной линии разметки и застрочить. Отогнуть низ изделия на лицевую сторону по пунктирной линии разметки, получая отвороты. Прикрепить отвороты незаметными стежками у швов шорт.


27 КУРТКА РАЗМЕРЫ 44/46/48/50

★★★★☆

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ С • РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 44
- - - - - размер 46
- - - - - размер 48
— — — — — размер 50

ДЛИНА ПО СРЕДНЕЙ ЛИНИИ СПИНКИ:
65,5 (67–68,5–70) см



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 1,70 м (разм. 44/46), 1,80 м (разм. 48/50) бязи в клетку, ширина – 150 см
• 1,90 (2–2,10–2,20) м эластичного трикотажа в резинку с контрастными полосками, ширина – 15 см • 50 см (разм. 44/46), 55 см (разм. 48/50) бязи в тон наиболее темному оттенку основного материала, ширина – 140 см • 80 см (разм. 44/46), 85 см (разм. 48/50) легкого клеевого прокладочного материала, ширина – 140 см • 1,40 (1,45–1,50–1,55) м шнура для втачного канта, диаметр – 4 мм • 1 разъемная застежка-молния, длина – 62,5 (64–65,5–67) см • 2 кнопки, диаметр – 15 мм • 1 заклепка, диаметр – 5 мм
ВНИМАНИЕ! Метраж материала в клетку зависит от ширины клетки.

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ БЯЗИ В КЛЕТКУ: лен, поплин, панاما, пике, шандунг, твил, сатин (с рисунком).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОДНОТОННОЙ БЯЗИ: лен, поплин, твил (однотонные).

РАСКРОЙ:

Скопировать выкройки деталей. Начертить в виде прямоугольников выкройки деталей В, D, E, I, L, M, N, O.

СПИНКА	1
ПЕРЕД	2
ВНЕШНИЙ ВОРОТНИК	3
ПАТА ВОРОТНИКА	4
РУКАВ	5
ПОДБОРТ	A = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 2
ЛИСТОЧКА КАРМАНА	B = 17,2 (17,5–17,8–18,1) X 6 CM
ПОДЗОР КАРМАНА	C = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 2
ШЛЕВКИ ВОРОТНИКА	D = 25,5 X 2 CM
ДЕТАЛЬ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ЗАМКА ЗАСТЕЖКИ-МОЛНИИ	E = 11 X 2 CM
МЕНЬШАЯ ЧАСТЬ ПОДКЛАДКИ КАРМАНА	F = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 2
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ/РУКАВОВ	G = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 1, СОЕДИНЕННОЙ С ДЕТАЛЬЮ 5
БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ПОДКЛАДКИ КАРМАНА	H = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 2
ВТАЧНОЙ КАНТ ПРОИМЫ СПИНКИ	I = 33,5 (34,5–35,5–36,5) X 1 CM
ВТАЧНОЙ КАНТ ПРОИМЫ ПЕРЕДА	L = 31 (32–33–34) X 1 CM
ПОЯС	M = 67 (71–75–79) X 13 CM
МАНЖЕТА	N = 22 (23–24–25) X 13 CM
ВНУТРЕННИЙ ВОРОТНИК	O = 20,75 (21,25–22,75–23,25) X 3,5 CM


ПЛАН РАСКЛАДКИ:

ВНИМАНИЕ! Раскладывая выкройки деталей на материале в клетку следует так, чтобы клетки (по возможности) совпадали после обработки швов. Раскладывая выкройки деталей на трикотаже в полосу следует, центруя выкройки внутреннего воротника O, внешних сторон манжет N и пояса M по полоскам. На материале в клетку, сложенном вдвое, разложить выкройки деталей. Выкройки деталей E и D разложить на материале в клетку в разворот, как показано на схеме. На однотонном материале, сложенном вдвое, разложить выкройки деталей, как показано на схеме. На трикотаже в полосу, сдвоенном по ширине, разложить выкройки деталей. Выкройки детали M разложить на трикотаже в полосу в разворот, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном вдвое, разложить выкройки деталей 3, 4, A и B, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см.


ПОШИВ:

• Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. • В процессе обработки следует обметывать срезы припусков швов на оверлоке или зигзагообразной строчкой. • КАРМАНЫ: На лицевую сторону большей части подкладки кармана H по разметке наметать подзор кармана C по всем срезам. Подогнуть внутренний срез подзора на изнаночную сторону и настрочить сгиб в край на подкладку кармана. • На частях переда обработать прорезные карманы с листочками с настроченными концами: перегнуть листочку вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать концы; подрезать излишки швов обтачивания, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить обтачанные концы, заутюжить листочку вдоль посередине и сметать срезы. • На внутреннюю сторону листочки наложить меньшую часть подкладки кармана F лицевой стороной вниз, совместить срезы деталей (концы листочки располагаются у меток «Т») и притачать подкладку швом шириной 8 мм. • На лицевую сторону переда по разметке наложить листочку с подкладкой кармана F (внешней стороной

лицевыми сторонами наружу, внутрь вложить шнур, совместить срезы деталей и стачать их на расстоянии 8 мм (следует использовать однорожковую лапку). • Наметать втачные канты на припуски швов пройм спинки и переда так, чтобы отделочная (выпуклая) часть канта перекрывала линии швов пройм. • РУКАВА: Втачать рукава в проймы спинки и переда швом шириной 1 см, втачивая в швы канты (следует использовать однорожковую лапку). Заутюжить швы на проймы, отгибая выпуклые части кантов на основные детали. • БОКОВЫЕ ШВЫ ИЗДЕЛИЯ И ШВЫ РУКАВОВ: Стачать боковые срезы изделия и нижние продольные срезы рукавов; заутюжить швы на спинку. • ПОДБОРТА, ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ: Стачать подборт и обтачку горловины спинки/рукавов по поперечным срезам в цельную деталь (далее везде: подборт); разутюжить швы. • Обработать внутренние срезы полученной детали швом вподгибку. • ОТДЕЛКА ЗАМКА ЗАСТЕЖКИ-МОЛНИИ: Заутюжить деталь для отделки замка застежки-молнии E вдоль посередине лицевой стороной наружу. Заутюжить на изнаночную сторону продольные и поперечные срезы детали и проложить по всем краям строчку в край (застрачивая сгибы). • Продеть в отверстие замка застежки-молнии полученную деталь, перегнуть ее пополам и скрепить концы, установив на них заклепку. • ВОРОТНИК, ШЛЕВКИ, ЗАСТЕЖКА: Обработать пять шлевок. Наметать шлевки на лицевую сторону внешнего воротника по разметке, совмещая срезы шлевок и воротника. Втачать внешний воротник 3 в горловину изделия с лицевой стороны (втачивая в шов нижние срезы шлевок); разутюжить шов. • Втачать, растягивая, внутренний воротник O в горловину подбортов; заутюжить шов вниз. • Приметать части застежки-молнии к цельнокроеным припускам застежки куртки (= борта и концы внешнего воротника) с лицевой стороны, располагая застежку-молнию внешней стороной вниз. Поверх застежки-молнии наметать подборт/внутренний воротник, располагая их лицевой стороной вниз. Притачать застежку-молнию и подборт/концы внутреннего воротника только к цельнокроеным припускам застежки куртки. • Сложить куртку и подборт/внутренний воротник лицевыми сторонами внутрь, перегибая изделие по линиям краев застежки (пунктирная линия) и обтачать верхний срез воротника (втачивая в шов верхние срезы шлевок). Подрезать излишки шва обтачивания, вывернуть куртку на лицевую сторону и выправить верхний край воротника. • По линиям краев застежки (пунктирная линия) заметать на изнаночную сторону цельнокроенные припуски застежки, отгибая подборт/внутренний воротник на изнаночную сторону (в готовом изделии края бортов должны располагаться встык посередине ширины звеньев застежки-молнии). • Проложить сквозную отделочно-закрепляющую строчку вдоль краев застежки куртки по сплошной линии разметки (следует использовать однорожковую лапку). • Проложить отделочную строчку на расстоянии 2 мм по верхнему краю воротника. • С изнаночной стороны скрепить швы горловины изделия и подбортов между собой. • Пришить незаметными стежками внутренние края подбортов к припускам швов пройм с изнаночной стороны. • ПАТА ВОРОТНИКА: Совместить внешнюю и внутреннюю паты воротника 4 лицевыми сторонами внутрь и обтачать все срезы, оставляя в продольном шве небольшое отверстие для выворачивания. Подрезать излишки шва обтачивания, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить обтачанные края. Подогнуть на изнаночную сторону припуски отверстия и подшить потайными стежками. • Проложить по краям паты отделочную строчку в край. • Наложить правую часть паты по разметке на правую часть переда с лицевой стороны и настрочить фигурный конец по разметке до метки «Т». Продеть прямую часть паты в шлевки воротника. • ПОЯС: Перегнуть пояс вдоль посередине



ТРИКОТАЖ В РЕЗИНКУ
И В ПОЛОСКУ,
СДВОЕННЫЙ
ПО ШИРИНЕ, –
ШИРИНА 15 CM




лицевой стороной наружу и сметать срезы. • Притачать, растягивая, пояс к нижнему срезу куртки и к коротким вертикальным срезам, надсекая припуски в углах. Заутюжить шов на изделие. • Пришить потайными стежками внутренние края подборов к припускам шва притачивания пояса на вертикальных участках. • Проложить отделочную строчку в край по нижним углам бортов. • МАНЖЕТЫ: Стачать каждую манжету в кольцо по поперечным срезам. • Перегнуть манжеты вдоль посередине лицевыми сторонами наружу и сметать срезы. • Притачать, растягивая, манжеты к низу рукавов. • ОТДЕЛКА: Установить по разметке головки кнопок (с углублением) на левом прямом конце паты воротника. Застегнуть куртку, уточнить положение основания кнопок (с выступом) на правом фигурном конце паты и установить их в соответствии с головками кнопок.

28 ШОРТЫ РАЗМЕРЫ 44/46/48/50

★★★★☆

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ С • ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— размер 44
— размер 46
— размер 48
— размер 50



ДЛИНА ПО БОКОВОЙ ЛИНИИ ОТ ЛИНИИ ТАЛИИ: 48 (49–50–51) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 1,50 (1,55–1,60–1,65) м однотонного легкого денима, ширина – 150 см • 40 см бязи в тон (подкладка), ширина – 90 см • 25 см клеевого прокладочного материала, ширина – 90 см • 75 (80–85–90) см эластичной тесьмы, ширина – 3,5 см • 1 застежка-молния в тон, длина – 19 см • 1 пуговица в тон, диаметр – 18 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: бязь, лен, поплин, панама, пике.

РАСКРОЙ:

Скопировать выкройки деталей. Начертить в виде прямоугольников детали В, F, G.

ПОЯС	21
ПЕРЕДНЯЯ ВСТАВКА ПОЯСА	22
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШОРТ	23
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ШОРТ	24
БОЧОК, ЦЕЛЬНОКРОЕННЫЙ С ПОДКЛАДКОЙ ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	25
ОБТАЧКА ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 24
ОТКОСОК ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	B = 9 X 20 CM
ЗАДНИЙ КАРМАН	C = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 23
БОЧОК	D = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 25
ОБТАЧКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	E = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 25
ЗАВЯЗКА КУЛИСКИ	F = 134 (138–142–146) X 2 CM
ШЛЕВКИ	G = 45,5 X 2 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ:

На материале, сложенном вдвое, разложить выкройки деталей. Выкройки деталей А, В, F и G разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На подкладке, сложенной вдвое, разложить выкройку детали 25, как на основном материале. На клеевом прокладочном материале, сложенном вдвое, разложить выкройку детали 22. Выкройки деталей А и В разложить на клеевом прокладочном материале в разворот, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 2 см для передних срезов передних частей изделия на участке застежки и по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 5 см на подгиб низа изделия и 4 см на обработку верхних краев задних карманов.

ПОШИВ:

• Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. • В процессе обработки следует обметывать срезы припусков швов на оверлоке или зигзагообразной строчкой. • ПЕРЕДНИЕ КАРМАНЫ: На лицевую сторону каждого бочка с подкладкой кармана 25 наложить бочок D и наметать по срезам. Аналогично наметать обтачку переднего кармана E на соответствующий срез детали 25. Настрочить внутренние срезы бочка D и обтачки E сначала прямой, а затем зигзагообразной строчками. • На каждой передней части шорт выполнить карманы с отрезными бочками, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, прокладывая двойные отделочные строчки по краям входов в карманы. Прямать подкладку карманов к верхним и боковым срезам передних частей шорт. • ЗАДНИЕ КАРМАНЫ: Заутюжить припуск по верхним краям накладных карманов C на изнаночную сторону. Заутюжить половину ширины припуска на изнаночную сторону и настрочить вну-

тренний сгиб в край. • Заутюжить припуски по боковым и нижним срезам карманов на изнаночную сторону и настрочить карманы по разметке на задние части шорт двойными строчками. • БОКОВЫЕ, ШАГОВЫЕ И СРЕДНИЙ ШВЫ: Стачать боковые срезы шорт; заутюжить швы на задние части шорт и настрочить швы двойными строчками. • Стачать шаговые срезы шорт; заутюжить швы на задние части шорт и настрочить швы двойными строчками. • Стачать средние срезы шорт до застежки спереди. Заутюжить шов на левую половину шорт и настрочить двойной строчкой до застежки. • ЗАСТЕЖКА: На передних частях шорт выполнить застежку с подкройной обтачкой (с застежкой-молнией) на мужскую сторону. • ШЛЕВКИ: Обработать пять шлевок. • На лицевую сторону шорт наложить по разметке шлевки внешними сторонами вниз и приколоть. Настрочить шлевки короткими поперечными строчками, прокладывая их на расстоянии 1 см от линии верхнего шва. • ПОЯС С ЭЛАСТИЧНОЙ ТЕСЬМОЙ: Добавляя 1 см на припуск, подрезать по разметке левую переднюю вставку пояса 22. • Добавляя по 1 см на припуски, отрезать кусок эластичной тесьмы длиной 72 (76–80–84) см. • Притачать вставки к поперечным срезам пояса, оставляя отверстия для продевания завязки по разметке на внешней стороне пояса (в этом случае концы завязки будут расположены снаружи готовых шорт; если вы хотите, чтобы завязки располагались внутри шорт, то оставьте отверстия на внутренней стороне пояса). Разутюжить швы. • Перегнуть полученный пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать срезы концов. Подрезать излишки швов обтачивания, вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить обтачанные края и заутюжить деталь вдоль посередине. • Притачать внешнюю сторону пояса с лицевой стороны шорт; заутюжить шов на пояс. Заутюжить продольный срез внутренней стороны пояса (по всей длине) и настрочить сгиб в край по шву притачивания внешней стороны пояса пока только от одного шва притачивания вставки до другого. • Продеть эластичную тесьму внутрь пояса и закрепить ее поперечные срезы на припусках швов притачивания вставок на внутренней стороне пояса. • Настрочить нижний сгиб внутренней стороны пояса на открытых участках в край по шву притачивания внешней стороны пояса. • Растягивая эластичную тесьму, проложить по поясу две сквозные строчки по линиям разметки, получая кулиску для завязки. • Проложить машинную строчку в край по верхнему сгибу пояса, растягивая тесьму. • Отогнуть шлевки на пояс, подогнуть внутрь верхние срезы шлевок и настрочить сгибы в край на пояс. Настрочить в край нижние сгибы шлевок. • ЗАВЯЗКА: Заутюжить завязку вдоль посередине лицевой стороной наружу. Заутюжить на изнаночную сторону продольные и поперечные срезы завязки и застрочить сгибы в край. • Продеть завязку в кулиску пояса через оставленные отверстия. • НИЗ ИЗДЕЛИЯ: Заутюжить подгиб низа шорт на изнаночную сторону. Заутюжить половину ширины подгиба низа шорт на изнаночную сторону и настрочить внутренний сгиб в край. • ОТДЕЛКА: На концах пояса по разметке обметать петлю и пришить пуговицу.

29 РУБАШКА РАЗМЕРЫ 48/50/52/54

★★★★☆

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А • ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— размер 48
— размер 50
— размер 52
— размер 54



ДЛИНА ПО СРЕДНЕЙ ЛИНИИ СПИНКИ: 77,5 (79–80,5–82) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 1,60 (1,65–1,70–1,75) м легкой бязи в клетку, ширина – 150 см • 50 см (разм. 48/50), 55 см (разм. 52/54) легкого клеевого прокладочного материала, ширина – 90 см • 6 пуговиц, диаметр – 12 мм • 4 пуговицы, диаметр – 10 мм (стойка и концы воротника)

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПОПЛИНУ В КЛЕТКУ: лен, поплин, панама, пике, шандунг, твил, сатин (легкие).

РАСКРОЙ:

Скопировать выкройки деталей.

КОКЕТКА СПИНКИ	18 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
СПИНКА	19
ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА	20
СТОЙКА	21 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ С ЗАДНЕЙ СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ВОРОТНИК	22 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ С ЗАДНЕЙ СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
РУКАВ, ЦЕЛЬНОКРОЕННЫЙ С ОТВОРОТОМ	23
ПРАВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА	A = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 20 С ЗАКРЫТОЙ СКЛАДКОЙ


ПЛАН РАСКЛАДКИ:

ВНИМАНИЕ! Раскладывать выкройки деталей на материале в клетку следует так, чтобы клетки (по возможности) совпадали после обработки швов. На материале, сложенном вдвое, разложить выкройки деталей. Выкройки деталей 20 и А разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном вдвое, разложить выкройки деталей 21 и 22, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 1,5 см на подгиб низа изделия и 4 см на подгиб низа рукавов. Выкроить без припусков передний срез левой части переда.

ПОШИВ:

• Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. • ПРАВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА: Заутюжить цельнокроенный припуск застежки правой части переда на изнаночную сторону. Заутюжить внутренний срез (1 см) припуска застежки на изнаночную сторону и настрочить внутренний сгиб в край. • ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА: Заутюжить цельнокроенный припуск застежки левой части переда на изнаночную сторону и наметать срез. Перегнуть часть переда






лицевой стороной наружу и застрочить складку по разметке так, чтобы внутренний срез припуска оказался внутри. • Проложить вдоль переднего сгиба застёжки левой части переда отделочную строчку на расстоянии 3 мм. • КОКЕТКА: На лицевую сторону спинки наложить внешнюю кокетку спинки лицевой стороной вниз и приметать к верхнему срезу. С изнаночной стороны спинки наложить внутреннюю кокетку спинки лицевой стороной вниз и приметать к верхнему срезу. Притачать обе кокетки. Отогнуть кокетки вверх, изнаночными сторонами внутрь, выправить шов притачивания и проложить по нему строчку в край. • Притачать внешнюю кокетку к верхним срезам частей переда; швы заутюжить на кокетку. Подогнуть внутрь нижние срезы внутренней кокетки и настрочить в край по швам притачивания внешней кокетки. • РУКАВА: Втачать рукава в открытые проймы рубашки; заутюжить швы на проймы и настрочить на расстоянии 7 мм. • БОКОВЫЕ ШВЫ ИЗДЕЛИЯ И ШВЫ РУКАВОВ: Стачать боковые срезы изделия и нижние продольные срезы рукавов; заутюжить швы на спинку и настрочить двойными строчками. • НИЗ РУКАВОВ С ОТВОРОТАМИ: Заутюжить на изнаночную сторону нижние срезы (1 см) рукавов. • Заутюжить на изнаночную сторону низ рукавов по сплошной линии разметки и настрочить внутренние сгибы в край на рукава. • Отогнуть на лицевую сторону отвороты рукавов по пунктирной линии разметки и прикрепить отвороты незаметными стежками у швов рукавов. • ВОРОТНИК С ОТРЕЗНОЙ СТОЙКОЙ: Обработать и втачать в горловину воротник с отрезной стойкой по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, прокладывая по краям воротника отделочную строчку на расстоянии 3 мм. • НИЗ ИЗДЕЛИЯ: Обработать низ рубашки швом вподгибку. • ОТДЕЛКА: По разметке обметать петли на левом краю застёжки, левом конце стойки и на концах воротника. Пришить пуговицы на правом краю застёжки, правом конце стойки и на частях переда (по разметке у горловины) в соответствии с петлями.

30 ШОРТЫ РАЗМЕРЫ 48/50/52/54 ★★★★★

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Е • ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 48
 - - - - - размер 50
 — — — — — размер 52
 — — — — — размер 54

ДЛИНА ПО БОКОВОМУ ШВУ
 ОТ ЛИНИИ ТАЛИИ: 37 (38–39–40) см



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 90 см (разм. 48/50), 95 см (разм. 52/54) легкого полиэстерового материала под деним, ширина – 150 см • 40 см светлой эластичной трикотажной сетки (подкладка), ширина – 140 см • 1,50 м эластичной в обоих направлениях трикотажной бейки, ширина – 2 см • 1,0 м эластичной тесьмы, ширина – 3,5 см • 1,50 м эластичного шнура, диаметр – 5 мм • 2 металлические блочки, диаметр – 12 мм • 2 наконечника по размеру шнура • контрастные нитки для отделочных строчек
ВНИМАНИЕ! Данное изделие следует шить только из указанных материалов, используя иглу и машинные строчки, подходящие для работы с эластичными материалами. Предпочтительно – использовать оверлок.

РАСКРОЙ:

Скопировать выкройки деталей.

ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШОРТ	18
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ШОРТ	19
ПОЯС	20
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ТРУСОВ	21
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ТРУСОВ	22
БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ПОДКЛАДКИ КАРМАНА	А = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 19
ОБТАЧКА КАРМАНА	В = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 19
МЕНЬШАЯ ЧАСТЬ ПОДКЛАДКИ КАРМАНА	С = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 19

ПЛАН РАСКЛАДКИ:

На материале, сложенном вдвое, разложить выкройки деталей, как показано на схеме. На подкладке (сетке), сложенной вдвое кромками встык, разложить выкройки деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 3 см на подгиб низа шорт. Выкроить без припусков срезы вырезов для ног трусов.

ПОШИВ:

• **ВНИМАНИЕ!** Все отделочные и внешние строчки выполняются отделочными контрастными нитками. • **ТРУСЫ • ШАГОВЫЙ ШОВ:** Стачать шаговые срезы трусов; заутюжить шов. • **ВЫРЕЗЫ ДЛЯ НОГ:** Отрезать, добавляя 1 см на припуски, два куса трикотажной бейки длиной по 60 (61,5–63–64,5) см. Заутюжить бейки вдоль посередине лицевыми сторонами наружу и окантовать вырезы для ног. • **БОКОВЫЕ ШВЫ:** Стачать боковые срезы трусов; заутюжить швы. • **ШОРТЫ, СОЕДИНЕНИЕ С ТРУСАМИ • КАРМАНЫ В ШВАХ:** Притачать обтачку кармана В к меньшей части подкладки кармана С, шов настрочить на подкладку. • На лицевую сторону передней части шорт наложить обтачку В/подкладку кармана С лицевой стороной вниз и обтачать срез входа в карман, прокладывая строчку по линии шва между метками «Т». Надсечь припуски к концам строчки, отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону основной детали, выправить обтачанный вход в карман и проложить по нему отделочную строчку в край. • С изнаночной стороны наложить большую часть подкладки кармана А лицевой стороной вниз и стачать срезы подкладки кармана. • Наметать срезы подкладки кармана на одноименные срезы основной детали. • **БОКОВЫЕ ШВЫ:** Стачать боковые срезы шорт (исключая участки шлиц) так, чтобы края карманов не попали под строчки. Заутюжить швы на задние части шорт и пока отложить. • **ШАГОВЫЕ И СРЕДНИЙ ШВЫ:** Стачать шаговые срезы шорт; заутюжить швы на задние части шорт. • Стачать средние срезы шорт; заутюжить шов на левую половину шорт. Проложить отделочную строчку в край только по заднему участку среднего шва. • **НИЗ ИЗДЕЛИЯ, ШЛИЦЫ:** Отогнуть подгиб низа шорт на лицевую сторону и обтачать срезы шлиц. Подрезать излишки швов обтачивания. Отогнуть подгиб низа шорт на изнаночную сторону, выправить края шлиц. Заутюжить подгиб низа шорт и застрочить на расстоянии 2 см. • Проложить отделочную строчку в край по боковым швам шорт. • **СОЕДИНЕНИЕ С ТРУСАМИ:** Расположить трусы из сетки внутри шорт с изнаночной стороны, сметать верхние срезы деталей, растягивая трусы. • **ПОЯС:** Стачать пояс в кольцо (= задний средний шов), оставляя посередине внутренней стороны пояса отверстие для продевания эластичной тесьмы. • По разметке установить блочки у передней средней линии на внешней части пояса (для завязки). • Притачать внешнюю сторону пояса с лицевой стороны шорт (верхний срез трусов попадает под строчку); заутюжить шов на пояс. • Заутюжить пояс вдоль посередине лицевой стороной наружу. Подогнуть на изнаночную сторону нижний продольный срез внутренней стороны пояса и настрочить сгиб в шов притачивания пояса. • Добавляя 1 см на припуски, отрезать кусок эластичной тесьмы длиной 80 (84–88–92) см. Продеть тесьму внутрь пояса и стачать тесьму в кольцо. • Проложить по поясу, растягивая эластичную тесьму, три машинные строчки, получая кулиску для шнура. Продеть шнур внутрь кулиски через блочки или через отверстие в шве пояса. Подшить края отверстия в шве пояса потайными стежками. • Подрезать, если требуется, шнур до нужной длины и закрепить на его концах наконечники.




31 ПЛАТЬЕ ★★★★★

РАЗМЕРЫ НА 6/9/12/18 МЕСЯЦЕВ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ С • РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — на 6 месяцев
 на 9 месяцев
 — — — — — на 12 месяцев
 — — — — — на 18 месяцев

ДЛИНА ПО СРЕДНЕЙ ЛИНИИ СПИНКИ
 ОТ ЛИНИИ ТАЛИИ: 11 (13–15–17) см



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 50 см (6/9 месяцев), 60 см (12/18 месяцев) хлопкового батиста с цветочным рисунком, ширина – 140 см • эластичные нитки

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: бязь, лен, поплин, пике, хлопковый сатинет, деним.

РАСКРОЙ:

Скопировать выкройки деталей.

ВСТАВКА СПИНКИ ЛИФА	28
ВСТАВКА ПЕРЕДА ЛИФА	29
СПИНКА ЛИФА	30


ПЕРЕД ЛИФА	31
ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	32
ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 32 БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

ПЛАН РАСКЛАДКИ:

На материале, сложенном вдвое кромками встык, разложить выкройки деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на обработку верхних срезов вставок и на подгиб низа изделия.

ПОШИВ:

• В процессе обработки следует обметывать срезы припусков швов на оверлоке или зигзагообразной строчкой. • ЛИФ: Заутюжить припуски по верхним срезам вставок спинки и переда лифа на изнаночную сторону. Заутюжить на изнаночную сторону половину ширины припусков и застрочить в край. • Проложить по линиям разметки вставок лифа машинные строчки эластичными нитками, присборивая вставку спинки до длины 4,2 (4,8–5,4–6) см, а вставку переда – до длины 3,2 (3,8–4,4–5) см. • Притачать по разметке вставки к внутренним срезам спинки и переда лифа соответственно. Заутюжить швы притачивания вставок на спинку/перед лифа. • Стачать плечевые срезы лифа; заутюжить швы на спинку. • Заутюжить припуски внутренних срезов (= горловины) лифа на изнаночную сторону и застрочить, продолжая строчку по швам притачивания вставок. • Заутюжить припуски внешних срезов (= пройм) лифа на изнаночную сторону и застрочить. • ЮБКА: Стачать боковые швы юбки, начиная строчки от линии верхнего шва (припуски должны оставаться открытыми); разутюжить швы. • Присборить верхний срез заднего и переднего полотнищ юбки до длины нижних срезов спинки и переда лифа со вставками. • СОЕДИНЕНИЕ: Притачать юбку к лифу, совмещая края пройм лифа и боковые швы юбки. Заутюжить швы притачивания на спинку лифа и перед лифа. Настрочить шов притачивания юбки к спинке лифа на расстоянии 5 мм, прокладывая строчку между краями пройм лифа. Аналогично настрочить шов притачивания юбки к переду лифа. • НИЗ ИЗДЕЛИЯ: Обработать низ изделия швом вподгибку.



32 ШОРТЫ


РАЗМЕРЫ НА 6/9/12/18 МЕСЯЦЕВ

★★★★★

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В • ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— — — — — на 6 месяцев
 на 9 месяцев
 - - - - - на 12 месяцев
 — — — — — на 18 месяцев

ДЛИНА ПО БОКОВОМУ ШВУ
 ОТ ЛИНИИ ТАЛИИ: 21 (22–23–24) см



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 35 см (6/9 месяцев), 40 см (12/18 месяцев) хлопкового батиста с цветочным рисунком, ширина – 140 см • 60 см эластичной тесьмы, ширина – 2 см • 70 см эластичной тесьмы, ширина – 1 см • 35 см ленты в тон светлому оттенку основного материала, ширина – 5 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: бязь, лен, поплин, пике, хлопковый сатинет, деним.

РАСКРОЙ:

Скопировать выкройку детали.


ЗАДНЯЯ/ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ИЗДЕЛИЯ	27
-------------------------------	----

ПЛАН РАСКЛАДКИ:

На материале, сложенном вдвое, разложить выкройку детали 27, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на обработку кулиски по низу изделия.

ПОШИВ:

• В процессе обработки следует обметывать срезы припусков швов на оверлоке или зигзагообразной строчкой. • ШАГОВЫЕ ШВЫ: Стачать шаговые срезы шорт; заутюжить швы. • СРЕДНИЙ ШОВ: Стачать средние срезы шорт; заутюжить шов. • КУЛИСКИ: Заутюжить цельнокроеный припуск по верхнему срезу шорт на изнаночную сторону. Заутюжить внутрь припуск шириной 1 см и застрочить в край, оставляя небольшое отверстие (у заднего среднего шва) для продевания эластичной тесьмы. • Отрезать, добавляя на припуски, кусок эластичной тесьмы (ширина – 2 см) длиной 43 (44–45–46) см (рекомендуем уточнить на фигуре ребенка длину эластичной тесьмы). Продеть эластичную тесьму в полученную кулиску и стачать тесьму в кольцо. • Застрочить отверстие в шве кулиски. • Из ленты (ширина – 5 мм) завязать красивый бант и пришить его незаметными стежками у передней средней линии на кулиску по верхнему краю шорт. • Заутюжить подгиб низа шорт на изнаночную сторону. Заутюжить внутрь припуски шириной 8 мм и застрочить в край, оставляя небольшие отверстия (у шаговых швов) для продевания эла-



стичной тесьмы. • Отрезать, добавляя на припуски, два куса эластичной тесьмы (ширина – 1 см) длиной по 26 (27–28–29) см (рекомендуем уточнить на фигуре ребенка длину эластичной тесьмы). Продеть эластичную тесьму в полученные кулиски и стачать тесьму в кольцо. • Застрочить отверстия в швах кулисок.

33 ТРУСЫ

РАЗМЕРЫ НА 6/9/12/18 МЕСЯЦЕВ

★★★★★

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А • ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— — — — — на 6 месяцев
 на 9 месяцев
 - - - - - на 12 месяцев
 — — — — — на 18 месяцев



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 30 см хлопкового батиста с цветочным рисунком, ширина – 140 см • 60 см эластичной тесьмы, ширина – 1 см • 70 см эластичной тесьмы, ширина – 7 мм • 35 см ленты в тон светлому оттенку основного материала, ширина – 5 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: бязь, лен, поплин, пике, хлопковый сатинет, деним.

РАСКРОЙ:

Скопировать выкройку деталей.


ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ТРУСОВ	29
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ТРУСОВ	30

ПЛАН РАСКЛАДКИ:

На материале, сложенном вдвое кромками встык, разложить выкройку деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на обработку верхнего среза и вырезов для ног.

ПОШИВ:

• В процессе обработки следует обметывать срезы припусков швов на оверлоке или зигзагообразной строчкой. • БОКОВЫЕ И ШАГОВЫЕ ШВЫ: Стачать боковые и шаговые срезы трусов; заутюжить швы. • КУЛИСКИ: Заутюжить припуск по верхнему срезу трусов на изнаночную сторону. Заутюжить внутрь припуск шириной 8 мм и застрочить в край, оставляя небольшое отверстие (у одного из боковых швов) для продевания эластичной тесьмы. • Отрезать, добавляя на припуски, кусок эластичной тесьмы (ширина – 1 см) длиной 43 (44–45–46) см (рекомендуем уточнить на фигуре ребенка длину эластичной тесьмы). Продеть эластичную тесьму в полученную кулиску и стачать тесьму в кольцо. • Застрочить отверстие в шве кулиски. • Из ленты (ширина – 5 мм) завязать красивый бант и пришить его незаметными стежками у передней средней линии на кулиску по верхнему краю трусов. • Заутюжить припуски по вырезам для ног на изнаночную сторону. Заутюжить внутрь припуски шириной 8 мм и застрочить в край, оставляя небольшие отверстия (у шагового шва) для продевания эластичной тесьмы. • Отрезать, добавляя на припуски, два куса эластичной тесьмы (ширина – 7 мм) длиной по 25 (26,5–28–29,5) см (рекомендуем уточнить на фигуре ребенка длину эластичной тесьмы). Продеть эластичную тесьму в полученные кулиски и стачать тесьму в кольцо. • Застрочить отверстия в швах кулисок.




34 КОМБИНЕЗОН

РАЗМЕРЫ НА 9/12/18/24 МЕСЯЦА

★★★★★

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F • ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — на 9 месяцев
 на 12 месяцев
 - - - - - на 18 месяцев
 — — — — — на 24 месяца



ДЛИНА ПО БОКОВОЙ ЛИНИИ СПИНКИ
 ОТ ЛИНИИ ТАЛИИ: 26 (27–28–29) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 55 см (9/12 месяцев), 60 см (18 месяцев/24 месяца) хлопкового поплина с цветочным рисунком, ширина – 140 см • 60 см эластичной тесьмы, ширина – 1 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: бязь, лен, батист, пике, хлопковый сатинет, деним.

РАСКРОЙ:

Скопировать выкройку деталей. Начертить в виде прямоугольников выкройки деталей А и В.

КОКЕТКА СПИНКИ	25 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
КОКЕТКА ПЕРЕДА	26 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
СПИНКА	27
ПЕРЕД	28


БРЕТЕЛЬ-ЗАВЯЗКА	A = 21,8 (22,4-23-23,6) X 2 CM
БЕЙКА ПРОЙМЫ	B = 14,6 (14,8-15-15,2) X 2 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ:

На материале, сложенном вдвое кромками встык, разложить выкройки деталей (два раза выкройку детали А), как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на обработку низа изделия.

ПОШИВ:

• В процессе обработки следует обметывать срезы припусков швов на оверлоке или зигзагообразной строчкой. • СБОРКА: Присборить верхние срезы переда и спинки комбинезона до длины нижних срезов соответствующих кокеток. • БОКОВЫЕ И ШАГОВЫЕ ШВЫ: Стачать боковые и шаговые срезы изделия; заутюжить швы. • ПРОЙМЫ: Заутюжить бейки пройм вдоль посередине лицевыми сторонами наружу и обтачать срезы пройм полученными деталями. Подрезать излишки швов, настрочить швы обтачивания в край по бейкам. Полностью отогнуть бейки на изнаночную сторону и выправить обтаченные края пройм. Настрочить внутренние сгибы беек в край по проймам. • БРЕТЕЛИ-ЗАВЯЗКИ: Перегнуть бретели-завязки вдоль посередине лицевыми сторонами внутрь и обтачать продольные и верхние поперечные срезы деталей. Подрезать излишки швов, вывернуть детали на лицевую сторону, выправить обтаченные края. • По разметке приколоть/приметать бретели-завязки с лицевой стороны кокеток спинки и переда. • КОКЕТКИ: Сложить внешнюю и внутреннюю кокетки спинки и обтачать верхние срезы (втачивая бретели) и срезы пройм. Подрезать излишки шва обтачивания, вывернуть кокетку на лицевую сторону и выправить обтаченные края, отгибая бретели-завязки наружу. • Притачать внешнюю кокетку спинки к верхнему срезу спинки; заутюжить шов на кокетку. Подогнуть на изнаночную сторону нижний срез внутренней кокетки и настрочить сгиб в край по шву притачивания. • Аналогично обработать и соединить кокетку переда с передом. • КУЛИСКИ НИЗА ИЗДЕЛИЯ: Заутюжить подгиб низа комбинезона на изнаночную сторону. Заутюжить внутрь припуски шириной 8 мм и застрочить в край, оставляя небольшие отверстия (у шаговых швов) для продевания эластичной тесьмы. • Отрезать, добавляя на припуски, два куска эластичной тесьмы, длиной по 21 (22,5-24-25,5) см (рекомендуем уточнить на фигуре ребенка длину эластичной тесьмы). Продеть эластичную тесьму в полученные кулиски и стачать тесьму в кольцо. • Застрочить отверстия в швах кулисок.



35 БАНДАНА

РАЗМЕРЫ НА 9/12/18/24 МЕСЯЦА



ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F • ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— на 9 месяцев
 на 12 месяцев
 - - - - - на 18 месяцев
 —•— на 24 месяца



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 25 см хлопкового батиста с цветочным рисунком, ширина – 140 см • 15 см эластичной тесьмы, ширина – 2 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: бязь, лен, поплин, пике, хлопковый сатинет, деним.


РАСКРОЙ:

Скопировать выкройку детали. Начертить в виде прямоугольника выкройку детали А.

БАНДАНА	29
ПЕРЕМЫЧКА	A = 26 (26,5-27-27,5) X 6 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ:

На изнаночной стороне материала в разворот разложить выкройки деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 1,5 см на обработку продольных краев банданы.



ПОШИВ:

• КРАЯ БАНДАНЫ: Обработать продольные срезы изделия швом вподгибку с закрытым срезом. • СБОРКА: Присборить боковые срезы банданы до длины 3 см. • ПЕРЕМЫЧКА: Перегнуть перемычку вдоль посередине лицевой стороной внутрь и стачать продольные срезы. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить шов. • Притачать внешнюю сторону перемычки к боковым срезам банданы с лицевой стороны; заутюжить швы на перемычку. • Отрезать кусок эластичной тесьмы длиной 12 (12,5-13-13,5) см (рекомендуем уточнить длину тесьмы на примерке). Продеть тесьму внутрь перемычки и закрепить концы тесьмы на припусках швов притачивания перемычки. • Подогнуть срезы внутренней стороны перемычки на изнаночную сторону и настрочить сгибы в край по швам притачивания.

ТКАНИ КЛАССА ЛЮКС

ШИФОН

РАСКРОЙ

Шифон и креп-шифон удобнее всего раскраивать дисковым ножом на специальной подложке для раскроя, а детали бумажной выкройки прикалывать тонкими портновскими булавками с безупречным острием, так как любая зазубринка способна серьезно повредить нежную ткань. Детали бумажной выкройки можно также приклеить тонкими клеевыми полосками или клеем-спреем (например, от Gold-Zack). Для этого нужно наложить деталь выкройки на ткань по долевой/поперечной нити, поместить в центре грузик, края детали приподнять, обработать клеем-спреем, дать клею схватиться и прижать края детали к ткани.

Так как переводить контуры деталей и разметку на шифон с помощью копировальной бумаги burda и зубчатого колесика нельзя, то лучше всего выкроить все детали с одинаковыми припусками на швы, а затем стачать соответствующие срезы на установленную ширину. Внутренняя разметка выполняется сметочными стежками только тонкой иглой и тонкими нитками.

УТЮЖКА

Шелковый шифон утюжат только всухую – при попадании влаги ткань может сморщиться (терморегулятор утюга находится в позиции 1/2). Поверхность утюга должна быть идеально чистой и гладкой, без единой царапины. Чтобы защитить ткань от повреждений при утюжке, можно наложить на нее папиросную бумагу.

ПРОКЛАДКА

Для дублирования деталей кроя из шифона идеально подходит полупрозрачная тканая прокладка – флизелин G 785 (от Freudenberg). Этот вид флизелина приутюживается всухую слабо нагретым утюгом.

ПОШИВ

Детали кроя из шифона стачивают только тонкой иглой (Microtexnadel) № 60 или 70 тонкими нитками для машинной вышивки (длина стежка 1,5–2 мм). При стачивании деталей кроя надо подложить под них папиросную бумагу, чтобы транспортер швейной машины не повредил тонкую ткань. Припуски швов на шелковых тканях обметывают особенно тщательно: на расстоянии 5 мм от среза припуска прокладывается зигзагообразная строчка, а затем припуск срезается близко к ней. Можно выполнить французский (двойной) шов: сложить детали кроя изнаночными сторонами, стачать припуски на шов по линии их середины, разутюжить припуски, сложить детали лицевыми сторонами и проложить строчку точно по размеченной линии шва, при этом срезы спрячутся внутри, а первый шов будет проходить точно вдоль сгиба.

УХОД

Шифон и креп-шифон из натурального шелка надо отдавать в химчистку!

ТАФТА

РАСКРОЙ

Разложите тафту на раскройном столе в один слой и приутюжьте заломы. Если залом до конца не разглаживается, то при раскрое обойдите его стороной. Чтобы не повредить благородную ткань, приколите к ней детали бумажной выкройки тонкими портновскими булавками с безупречным острием. Чтобы впоследствии ткань не «разъезжалась» у швов, образуя эффект меревки, сразу после раскроя приутюжьте к деталям кроя поверх линий швов косые бейки из флизелина G 785. Контуры деталей и разметку переведите на изнаночную сторону деталей кроя из тафты с помощью копировальной бумаги burda и копировального колесика без зубчиков, но нажим при этом должен быть очень легким!

УТЮЖКА

Утюжьте тафту только всухую с изнаночной стороны, поставив терморегулятор утюга в позицию 1/2. Если деталь необходимо приутюжить с лицевой стороны, то обязательно воспользуйтесь проутюжильником – иначе ткань залоснится. Внимание: если ваш утюг с увлажнителем, то перед началом утюжки тщательно удалите из контейнера всю воду, так как в случае ее попадания на ткань на тафте образуются невывыводимые пятна!

ПРОКЛАДКА

Для дублирования идеально подходит супермягкий тонкий флизелин G 785, приутюживающийся слегка нагретым утюгом (позиция 1/2), или флизелин H 180. Для придания отдельным деталям особой жесткости используйте флизелин H 200.

ПОШИВ

Детали кроя из тафты стачивайте нитками из полиэстера универсальной иглой № 70 или 80 с безупречным острием! Длина стежка 2–2,5 мм. Предварительно обязательно попробуйте на ненужном лоскуте. Важно: слишком короткие стежки излишне перфорируют ткань, а слишком длинные стягивают швы! Срезы обметывайте зигзагообразным стежком очень тонкими нитками для машинной вышивки и штопки. При шитье вручную и для сметывания деталей кроя используйте только тонкие иглы и нитки для шитья!

УХОД

Изделия из тафты ни в коем случае нельзя стирать – их надо отдавать в химчистку!

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

ABBOTTONATURA – ЗАСТЕЖКА НА ПЕТЛИ ПУГОВИЦЫ
ALTEZZA – ШИРИНА
ALTO – ВЕРХ
APERTO – ОТКРЫТЫЙ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИЙ ОБРАБОТКЕ
APERTURA – ПЕРЕДНЯЯ (ОТКРЫВАЮЩАЯСЯ) ЧАСТЬ, ВХОД В КАРМАН; ОТВЕРСТИЕ
APPLICAZIONE – НАКЛЕИТЬ, ПРИКРЕПИТЬ; АППЛИКАЦИЯ
APPOGGIO – НАЛОЖЕНИЕ ДЕТАЛИ ПОВЕРХ ДРУГОЙ ДЕТАЛИ
APP. MASCHIO GANCIO – УСТАНОВИТЬ/ПРИШИТЬ КРЮЧОК
APP. FEMMINA GANCIO – УСТАНОВИТЬ/ПРИШИТЬ ПЕТЛЮ КРЮЧКА
ARRICICARE – СОБРАТЬ СБОРКОЙ
ASELLA – НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ПРОЙМЫ
BORDO – ПРЯМАЯ ИЛИ ИЗОГНУТАЯ ПОЛОСА ТКАНИ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В КАЧЕСТВЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ДЕТАЛИ (ОБТАЧКИ, ШЛЕВКИ, ПЛАНКИ...)
CANALINA – КУЛИСКА ДЛЯ ВСТАВКИ КОСТОЧКИ
CAPPUCCIO – КАПЮШОН
CENTRALE – СРЕДНИЙ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
CENTRO DIETRO INTERO – СЕРЕДИНА СПИНКИ ИЛИ ЗАДНЕЙ ЧАСТИ (СГИБ)
CENTRO DIETRO CUCITURA – СРЕДНИЙ СРЕЗ СПИНКИ ИЛИ ЗАДНЕЙ ЧАСТИ
COULISSE – КУЛИСКА
CUCIRE – СШИТЬ
CUCIRE ALLA VITA DELLA GONNA – ПРИТАЧАТЬ/ПРИШИТЬ К ЛИНИИ ТАЛИИ
DESTRO (DESTRA) – ПРАВЫЙ, ПРАВАЯ
DIETRO – СПИНКА, ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ, СЗАДИ
DIRITTO FILO (D. FILO) – НАПРАВЛЕНИЕ ДОЛЕВОЙ НИТИ
DOPPIO INTERO – СГИБ
ELASTICO – РАСТЯГИВАЮЩИЙСЯ, ЭЛАСТИЧНЫЙ; ЭЛАСТИЧНАЯ ТЕСЬМА
FIANCHINO – БОЧОК
FIANCO – БОКОВАЯ ЛИНИЯ, БОКОВОЙ СРЕЗ
FODERA – ПОДКЛАДКА
FONDO – НИЗ
GONNA – ЮБКА
IMPUNTURA – СТРОЧКА
INIZIO – НАЧАЛО
INSERIRE (INS.) – ВСТАВИТЬ, ПРОДЕТЬ
INTERO – ЦЕЛЫЙ, НЕОБРЕЗНОЙ (КРАЙ)
LAMPO – ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ
LATO – СТОРОНА, КРАЙ
LATO RIMAGLIATO – ОБРАБОТАННЫЙ КРАЙ МАТЕРИАЛА
LINGUETTA – ПАТА, ХЛЯСТИК (НЕБОЛЬШАЯ УДЛИНЕННАЯ ВНЕШН. ДЕТАЛЬ)
MANICA – РУКАВ
MANICHINA – КОРОТКИЙ РУКАВ
METRATURA – МЕТРАЖ
MOLLEGGIARE – ВЫПОЛНИТЬ ПОСАДКУ
MOTIVO APPLICAZIONE – АППЛИКАЦИЯ
ORLO – ПОДГИБ
PARAMONTURA – ВНУТРЕННЯЯ ДЕТАЛЬ (ПОДБОРТ, ОБТАЧКА, ЦЕЛЬНОКРОЕНЫЙ ПРИПУСК И Т.П.)
PARTE – ЧАСТЬ
PASSANTE – ШЛЕВКА
PIEGARE – СОГНУТЬ
PATELETTA – КЛАПАН (КАРМАНА)
PELO – МЕХ, ВОРС
PROFILO – ОБТАЧКА, БЕЙКА
QUI – ЗДЕСЬ, ТУТ
SACCHETTO TASCA – ПОДКЛАДКА КАРМАНА
SCALFO – ПРОЙМА
SCOLLO – ГОРЛОВИНА
SECONDO – ВТОРОЙ
SINISTRO (SINISTRA) – ЛЕВЫЙ, ЛЕВАЯ
SOPRACOLLO – ВЕРХНИЙ ВОРОТНИК
SOTTOCOLLO – НИЖНИЙ ВОРОТНИК
SPACCO – ПРОРЕЗЬ НА ДЕТАЛИ ДЛЯ ЗАСТЕЖКИ ИЛИ ШЛИЦЫ
SPALLA – ПЛЕЧО
TAGLIARE – РАЗРЕЗАТЬ, НАДСЕЧЬ
TASCA – КАРМАН (ОБЫЧНО НАКЛАДНОЙ ИЛИ БОКОВОЙ)
TASCHINO – МАЛЕНЬКИЙ КАРМАН, ПРОРЕЗНОЙ КАРМАН
TRAPUNTATURA – ВЫСТЕГИВАНИЕ
VITA – ЛИНИЯ ТАЛИИ

BOUTIQUE Trends

БУТИК ТРЕНДС

Выпуск № 05-06/2024

(подписной месяц – апрель)

Издание выходит один раз в месяц

Учреждено и издается АО «Бренд Комьюнити Медиа»

Адрес издателя: Россия, 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4

Тел.: +7 (495) 797-45-60, www.lvls.ru

Главный редактор: Марианна Викторовна Макарова

Шеф-редактор: Анастасия Мири

Арт-директор: Светлана Попова

Дизайнер: Александр Коршиков

Адрес редакции: Россия, 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4

Для писем: 127521, г. Москва, а/я 52

E-mail: boutique-trends-magazine@burda.ru

Сайт журнала: www.burdastyle.ru

Директор по корпоративным продажам:

Мария Каменская, m.kamenskaya@lvls.ru

Менеджеры по рекламе: Андрей Сыпченко, Карина Саркисян,
Наталья Жогина, Наталья Авраменко, Светлана Кузина

Маркетинг и партнерские продажи:

Анастасия Чурина, a.churina@lvls.ru

Дистрибуция: ООО «Иммедиа Дистрибушн»

Телефон: +7 (495) 797-45-60, distribution@burda.ru

Продажа журналов напрямую от издателя:

Ольга Волкова, o.volkova@lvls.ru

тел.: +7 (495) 797-45-60 (доб. 22-14)

Подписка онлайн на сайте podpiska.burda.ru

Подписной индекс ПМ255 в каталоге «Почта России»

Телефон: +7 (495) 660-73-69, podpiska@burda.ru

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-79124 от 02.10.2020. Журнал издается по лицензии

Hepi Press s.r.l., Италия. Все права на лицензионные материалы принадлежат Hepi Press s.r.l. Без предварительного согласия Hepi Press s.r.l. лицензионные материалы не подлежат воспроизведению ни полностью, ни частично.



Все без исключения модели охраняются авторским правом. Промышленное производство запрещено. Все печатные материалы охраняются авторским правом. Перепечатка, размножение фотомеханическим или другим аналогичным способом, а также размножение на электромагнитных лентах, воспроизведение путем докладов, радио- и телепередач, ЭВМ и частичное использование материалов разрешается только с согласия издательства.

Возрастное ограничение для читателей: 16+

Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

Все права принадлежат издателю и учредителю –

АО «Бренд Комьюнити Медиа».

Перепечатка и любое использование материалов возможны только с письменного разрешения редакции. Предоставляя (бесплатные) текстовые и иллюстративные материалы для их публикации в данном издании АО «Бренд Комьюнити Медиа», отправитель дает свое согласие на использование присланных им материалов также и в других изданиях АО «Бренд Комьюнити Медиа» и группы компании Aspiring Ventures, в том числе на их использование путем распространения через любые виды электронных (цифровых) каналов, включая Интернет, мобильные приложения, смартфоны и т. д., в связи с публикацией указанных материалов АО «Бренд Комьюнити Медиа», а также предприятиями группы компании Aspiring Ventures.

Присланные тексты, фотографии и другие графические изображения не возвращаются.

Импортер в РФ: ООО «Издательский дом «Вита пресс»

220100, г. Минск, ул. Сурганова, 57Б

Телефон: +375 (17) 396-64-70 (71,72)

Типография: ООО «Типографский комплекс «Девиз»,

190020, Санкт-Петербург, Вн. тер. г. МО Екатеринбургский,

наб. Обводного канала, д.138, к.1, литера В, пом. 4-Н-6-часть, ком. 311-часть

Дата выхода в свет: 20.04.2024

Тираж*: 10 800 экз.

Цена свободная

*отпечатанный тираж

Академия Burda

г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4

Телефон: +7 (963) 655-61-04. E-mail: akademia@burda.ru

© 2024, АО «Бренд Комьюнити Медиа»

Перевод с итальянского, 2024.



LivingLifeStyle
GROUP

Легко

14 БЛУЗКА размеры: 38–44

Блузка без рукавов выполнена из эластичного крепдешина. Модель с воротником сорочечного типа. Центральная передняя английская потайная застежка на петли и пуговицы. На передних располагаются накладные карманы с фигурными клапанами.



15 БРЮКИ размеры: 38–44

Брюки карго с заниженной линией талии, с притачным поясом и фигурными шлевками, застегивающимися внизу на петли и пуговицы. Пояс застегивается на петли и две пуговицы. В среднем шве передних частей брюк расположена застежка на молнию с подкройной обтачкой. Спереди имеются накладные карманы. Кроме того, есть боковые и задние накладные карманы с клапанами. У боковых карманов заложены складки (центральные и по контуру).



Сложно

Комфорт ДЕЛЮКС

Укороченная блузка, платье в клетку, модные брюки карго и атласный комбинезон с брюками палаццо.

Продюсер Anika Esposito Фото Peter Penn Макияж и прически Giusi Mertoli

16
ПЛАТЬЕ
размеры:
42–48

Платье длины миди, без рукавов. С овальным вырезом горловины спереди и внутренней кулисой на линии талии. Горловина обработана бейкой, выкроенной по косой из того же материала, что и само изделие. Без застежки.



17 КОМБИНЕЗОН размеры: 40–46

Комбинезон выполнен из эластичного атласа. Лиф комбинезона выполнен в бельеовом стиле. Бретели переходят в завязки, перекрещиваются и фиксируются сзади. Сзади у брюк есть выточки, спереди – складки, заутюженные на середину. Застежка на молнию расположена в среднем шве задних частей брюк.



18 ПЛАТЬЕ размеры: 46–52

Платье выполнено из креп-жоржета с купонным рисунком. Спереди и сзади имеются кокетки. Кокетка перед платья украшена стразами. Модель с небольшим воротником-стойкой и V-образным вырезом горловины перед. Без застежки.



Сложно

**Четыре
купальника плюс
платье и кимоно,
которые можно
надеть поверх...**


Продюсер Anika Esposito
Фото Peter Penn
Макияж и прически
Barbara Mauro

Собираемся
В ОТПУСК



**19
КУПАЛЬНИК**
размеры:
46–52

Раздельный купальник из однотонной эластичной лайкры. Бюстгальтер по форме представляет собой полосу на регулируемых по длине бретелях. Сзади он застегивается на лакированную в тон металлическую клипсу с крючком. Спереди плавки и бюстгальтер украшены рисунком.




20 КИМОНО размеры: 46–52

Данное кимоно по крою напоминает широкий халат. Оно полностью на подкладке из крепдешина в тон. Линия плеча немного спущена. Модель с широкими длинными прямыми рукавами. Карманы расположены в боковых швах. Без застежки.



21 КУПАЛЬНИК размеры: 46–52

Раздельный купальник из черной эластичной лайкры. Для подкладки использовано эластичное трикотажное полотно контрастного цвета. Бюстгальтер выполнен в виде полоски. Горловину переда бюстгальтера украшает волан. Сзади бюстгальтер фиксируется на завязки.



22 КИМОНО размеры: 46–52

Для этого кимоно выбран крепдешин с абстрактным рисунком. Изделие имеет длину в пол. Без боковых швов. Линия плеча приспущена. С короткими рукавами и воротником-стойкой. Воротник украшен стразами. На этой фотографии концы воротника завязаны узлом.



23 КУПАЛЬНИК размеры: 46–52

Раздельный купальник из ламинированного эластичного кружева из лайкры. Полностью на подкладке из эластичной лайкры в тон. Бюстгальтер в виде полоски с одной бретелью, перекидываемой через шею. Сзади бюстгальтер фиксируется на завязки.



24 КУПАЛЬНИК размеры: 48–54

Цельный купальник в винтажном стиле выполнен из эластичной лайкры с цветочным рисунком (перед изделия) и однотонной эластичной лайкры (спинка изделия, бейки горловины и вырезов для ног). С вытачками груди. В качестве подкладки перед изделия использовано эластичное трикотажное полотно в тон.



Сложно

ИЮЛЬ BOUTIQUE® Trends

В продаже с 15 июня

1 Летнее платье длиной макси из жоржета

2 Укороченный топ + плавки

3 пляжный костюм и раздельные купальники

4 Большие размеры: классические образы

5 Женственные модели для особых случаев



25 КУРТКА размеры: 46–52

Куртка выполнена из смесового льна, без подкладки. Модель с нагрудными накладными карманами. У карманов имеются складки и клапаны, застегивающиеся на петли и пуговицы. Рукава из двух частей со шлицами, застегивающимися на петли пуговицы. На локти настрочены декоративные заплатки.



Сложно

**Куртка свободного
покроя и бомбер,
украшенный
контрастными
втачными кантами.
Рубашка с короткими
рукавами и шорты
из денима
и джерси.**

Продюсер Anika Esposito
Фото Peter Penn
Прически Giada Bergonzi



**26
ШОРТЫ
размеры:
46–52**

Шорты выполнены из двойного джерси. В кулиску притачного пояса вдет эластичная тесьма и завязка. На передних частях изделия имеются карманы с отрезным бочком, сзади – прорезные карманы с листочкой. Низ изделия завершается отворотами.



Летний базовый гардероб



27 КУРТКА размеры: 44–50

Куртка-бомбер выполнена из бязи. Швы втачивания рукавов подчеркнуты контрастными втачными кантами. Воротник снабжен шлевками и патой, застегивающейся спереди на кнопки. Модель с центральной передней застежкой на разъемную молнию. На частях переда расположены диагональные прорезные карманы с листочкой. Манжеты и пояс выполнены из эластичного трикотажа в резинку с полосками.




Сложно

Для обработки втачных кантов, украшающих швы втачивания рукавов куртки, на швейную машину необходимо установить лапку, позволяющую прокладывать строчку как можно ближе к выпуклой части.



28 ШОРТЫ размеры: 44-50

Шорты из тонкого денима. Модель с притачным поясом и шлевками. В кулиску пояса вдет эластичная тесьма и завязка. Спереди имеются карманы с отрезным бочком, сзади – накладные карманы.



Сложно

29
РУБАШКА
размеры: 48–54

Рубашка в классическом стиле из легкой бязи в клетку. С кокеткой спинки. С воротником сорочечного типа. С центральной передней застежкой с планкой на петли и пуговицы. Короткие рукава выполнены с отворотами.





30 ШОРТЫ размеры: 48-54

Шорты для пла-
вания. Выпол-
нены из легкого
полиэстерового
материала, ими-
тирующего деним.
Подкладка сдела-
на в виде трусов
из контрастной
эластичной три-
котажной сетки.
В кулиску притач-
ного пояса шорт
вдета эластичная
тесьма и завязка.
Карманы распо-
ложены в боковых
швах шорт.





31 ПЛАТЬЕ
размеры: 6–18 месяцев

Платье на широких бретелях выполнено из хлопкового батиста. Вставки переда и спинки платья присборены.



32 ШОРТЫ
размеры: 6–18 месяцев

Шорты сшиты без боковых швов. В кулиску на талии и в кулиски низа вдет эластичная тесьма. Спереди изделие украшено бантиком из тесьмы.



33 ТРУСЫ
размеры:
6–18 месяцев

Спереди трусы украшены бантиком из атласной ленты. В кулиски на талии и вырезов для ног вдет эластичная тесьма.

Легко

Легко

Легко

Море и песок

Пять милых нарядов для малышек: от платья без рукавов до комбинезона с завязками и банданы из материала с цветочным принтом.


Фото Vog9 Studio

34 КОМБИНЕЗОН

размеры:

9–24 месяца

У комбинезона кокетки перед и спинки. Бретели завязываются на плечах. В кулиски низа изделия вдет эластичная тесьма.



35 БАНДАНА

размеры:

9–24 месяца

Бандана выполнена из хлопкового батиста. Сзади имеется перемычка, в кулиску которой вдет эластичная тесьма.



NEW*

FASHION COLOR

НАСЫЩЕННЫЙ ЦВЕТ
И СИЯЮЩИЙ БЛЕСК
ДО 8 НЕДЕЛЬ


ИГРА ЦВЕТА С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТОЧНОСТЬЮ

НОВАЯ СТОЙКАЯ КРЕМ-КРАСКА
ДЛЯ ДОМАШНЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
С УХАЖИВАЮЩИМИ МАСЛАМИ,
КЕРАТИНОМ И ПРОТЕИНАМИ ШЕЛКА



САЛОННАЯ ФОРМУЛА –
ИДЕАЛЬНЫЙ ОТТЕНОК

РЕКЛАМА. ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН.
*NEW – НОВИНКА



A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9/9a

10/10a

11


12/12a/12b/12c/12d

13

14

A

La Mia Boutique N°7/2023,
copyright©2024 Hapi Press S.r.l.,
Boutique Trends N°05-06/2024,
AO "Grand Connaissance Magasin"



15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Pożalуйста, совместите две половины выкройки,
используя клиновидные метки, и соедините их.

Pożalуйста, совместите две половины выкройки,
используя клиновидные метки, и соедините их.

1

2

3

4/4a

5/5a

6/6a

7/7a

8

9

10

11

12

13

B

La Mia Boutique №7/2023,
copyright©2024 Hepi Press S.r.l.,
Boutique Trends №05-06/2024,
АО «Бренд Комьюнити Медиа»

1

2

3

4/4a

5/5a

6/6a

7/7a

8

9

10

11

12

13

B

La Mia Boutique №7/2023,
copyright©2024 Hepi Press S.r.l.,
Boutique Trends №05-06/2024,
АО «Бренд Комьюнити Медиа»

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24


25

26

27

Пожалуйста, совместите две половины выкройки, используя клиновидные метки, и соедините их.

Пожалуйста, совместите две половины выкройки, используя клиновидные метки, и соедините их.



D

1

2

3/3a

4

5

6

7/7a

8

9


10

11

12

D

La Mia Boutique №7/2023
copyright©2024 Hepi Press S.r.l.,
Boutique Trends MOD-06/2024,
AD «Бренд Консалтинг Модерн»



13/13a

14

15

16

17/17a

18/18a

19/19a

19bis/19abis

20

21


22

23

24

Pożalуйста, совместите две половины выкройки, используя клиновидные метки, и соедините их.

Pożalуйста, совместите две половины выкройки, используя клиновидные метки, и соедините их.



F

1

2

3

4

5

6/6a

7/7a

8

9

10

11

12

13

14

28

F

La Mia Boutique №7/2023,
copyright©2024 Hapi Press S.r.l.,
Boutique Trends №05-06/2024,
AO «Бренд Коммунистический Милан»

hapi

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Пожалуйста, совместите две половины выкройки, используя клиновидные метки, и соедините их.

Пожалуйста, совместите две половины выкройки, используя клиновидные метки, и соедините их.

Пожалуйста, совместите две половины выкройки, используя клиновидные метки, и соедините их.

Пожалуйста, совместите две половины выкройки, используя клиновидные метки, и соедините их.