





Céline tas by Fibre ⚡ood



Mattelassé of 'puffed' accessoires zijn (of worden) ongetwijfeld een ware hype. Deze gemattelasseeerde handige schoudertas (goed om te gebruiken om naar de naai-/brei-les te gaan of gewoon als winkeltas) is een niet zo moeilijk om te maken en oooo zo handig!


benodigdheden



- Volumevlies (1 of 2 cm dik, min. 90 cm breed): 110 cm
- Stof (katoen of jacquard, min. 90 cm breed): 210 cm
- Lijmspray voor stoffen (optioneel, vergemakkelijkt het werk)
- Krijt
- Meetlat
- Naaigaren
- **Patroon: terug te vinden in zwart op het raderblad B blauw of te downloaden op www.fibremood.com**



patroondelen & naadwaarden (in cm)



LET OP

alle naadwaarden
zijn reeds
inbegrepen in de
patroondelen.

1. tas: 2x (1x uit stof + volumevlies, 1x uit stof)
2. zak: 2x (1x uit stof + volumevlies, 1x uit stof)
3. handvat

werkb beschrijving



Print het patroon uit op 100% en kleef de verschillende delen aan elkaar. De delen worden telkens met de goede kant op elkaar gestikt, tenzij anders vermeld.





goede kant



averechtse kant



volumevlies




5 cm


1

Knip de lap stof (van min. 90 cm breed en 210 cm lang) door in de hoogte.


Teken met krijt evenwijdige lijnen op 5 cm van elkaar op één helft stof.




Spuut wat lijmspray op het volumevlies.



Kleef de lap stof op het volumevlies.




Stik op de getekende lijnen door de stof + volumevlies.



Vouw het patroondeel voor de tas en dat voor de zak telkens dubbel in de breedte zodat er een vouwlijn (= de middellijn) ontstaat.


Speld de middellijnen telkens precies op een stiklijn van de doorstikte stof.

Knip de zak en de bovenste helft van de tas uit. Vouw het patroondeel voor de tas naar beneden op de plaats van de V-knipjes zodat je het spiegelbeeld krijgt en knip het onderste deel van de tas uit.




2


Speld en stik de bovenkanten van de zak (stof) en de zak (stof + volumevlies).




Keer de zak (stof) helemaal om naar de averechtse kant van de zak (stof + volumevlies) en stik door beide lagen op 3 cm van de bovenkant.




Werk de rafelranden af met een overlocksteek.



Strijk de randen 1 cm om.




Speld de zak op de aangeduide plaats met de middellijn van de zak gelijk met die van de tas. Stik vast op 2 mm van de rand. Stik de hoekpunten bovenaan in driehoekvorm ter versteviging.




3


Vouw de tas dubbel in de hoogte met de goede kant van de stof naar binnen, op de plaats van de v-knipjes.



Speld en stik de zijkanten (enkel de lange zijden) op 1 cm.





Vouw nu de verticale en horizontale zijden aan de hoeken met de goede kanten op elkaar. Stik vast op 1 cm.




4

Vouw de voeringtas dubbel in de hoogte met de goede kant van de stof naar binnen, op de plaats van de V-knipjes en speld de zijkanten op elkaar. Stik de zijkanten op 1 cm maar laat aan 1 zijkant een opening van 20 cm om nadien de tas te kunnen keren.






Vouw de verticale en horizontale zijden aan de hoeken met de goede kanten op elkaar. Stik vast op 1 cm.



5


Spuut wat lijmspray op de 2 stroken volumevlies voor de handvaten. Kleef de delen voor de handvaten (stof) erop.




Speld de 2 overblijvende delen voor de handvaten (stof) erop met de goede kanten van de stof op elkaar. Stik de lange zijden op elkaar. Keer nadien binnenstebuiten.



Stik in het midden van het handvat door alle lagen.




Speld de rafelranden van de handvaten aan de tas (stof + volumevlies) tussen de knipjes en stik ze vast op 0,5 cm.




6

Schuif de voeringtas in de doorstikte tas (binnenstebuiten gekeerd) met de goede kanten tegen elkaar.



Speld en stik de bovenkanten aan elkaar (met de handen ertussen).



Keer binnenstebuiten door de opening in de voeringtas en geef een sierstiksel op 3 cm van de bovenkant. Naai of stik de opening in de voeringtas dicht.