


**Pantalon Taille Haute,
Avec ou sans festons et fausse poche passepoilée**

Coupe slim ou évasée !

T.34 - 56



Difficulté :




Coco Chanel, la relève !

Durée :



*4-5h , Le temps d'un
brunch du Dimanche !*

LES DIFFERENTES VERSIONS POSSIBLES




**DEUX COUPES
Avec ou Sans FESTONS**

Coupe Slim

OU

Coupe Evasée



LE MATERIEL NECESSAIRE



Tissu principal : Popeline de coton, Lin, Lainage ou Velours fin pour l'hiver.

Pour une version habillée : crêpe, viscose, soie...

METRAGE NECESSAIRE :

POUR LE PANTALON Version Slim :

TISSU 1 (*pour tout le pantalon devant & dos, poche, ceinture....*)

- Jusqu'à la taille 44 : **220** x 140 cm de Laize
- A partir de la taille 46 : **235** x 140 cm de Laize

TISSU 2

- Gabarit Feston : **15** x 140 cm de laize

⇒ Si vous souhaitez réaliser la ceinture dans un autre tissu : **25** x 140 cm de Laize.

POUR LE PANTALON Version Evasée :

TISSU 1 (*pour tout le pantalon devant & dos, poche, ceinture....*)

- Jusqu'à la taille 44 : **220** x 140 cm de Laize
- A partir de la taille 46 : **235** x 140 cm de Laize

TISSU 2

- Gabarit Feston : **15** x 140 cm de laize

⇒ Si vous souhaitez réaliser la ceinture dans un autre tissu : **25** x 140 cm de Laize.

AUTRES FOURNITURES :




- **Fermeture éclair** : **15** à **22** cm de longueur.
- **Petit crochet en métal** à coudre à la main.
- **Passepoil (facultatif)** : 150 cm
- **Thermocollant fin** : 25 cm

LES MESURES à prendre sur vous



	T. 34	T. 36	T. 38	T. 40	T. 42	T. 44	T. 46
Tour de taille	70-73,5 cm	74-77,5 cm	78-81,5 cm	82-85,5cm	86-89,5 cm	90-93,5 cm	94-97,5 cm
Tour de hanche	86-90 cm	91-95 cm	96-100 cm	101-105 cm	106-110 cm	111-115 cm	116-120 cm

	T. 48	T. 50	T. 52	T. 54	T. 56
Tour de taille	98-101,5 cm	102-105,5 cm	106-109,5 cm	110-113,5 cm	114-117,5 cm
Tour de hanche	121-125 cm	126-130 cm	131-135 cm	136-140 cm	141-145 cm



QUELLE TAILLE choisir ?

Vous trouverez 2 tableaux utiles pour choisir votre taille à coudre :


- les mesures à prendre sur vous (*ci-dessus*)
- les mesures du Pantalon une fois cousu (*page suivante*)

Cela vous permettra de choisir au centimètre près votre taille, en comparant bien ces mesures avec vos mensurations, et éventuellement avec un pantalon qui vous va bien...

LES MESURES du Pantalon « Coupe slim » terminé

	T. 34	T. 36	T. 38	T. 40	T. 42	T. 44	T. 46
Tour de Taille Haute (Haut ceinture) a	64,1 cm	68,1 cm	72,1 cm	76,1 cm	80,1 cm	84,1 cm	88,1 cm
Tour de Taille b	69,6 cm	73,6 cm	77,5 cm	81,5 cm	85,5 cm	89,5 cm	93,5 cm
Tour de Hanche c	93,3 cm	96,8 cm	100,4 cm	104,1 cm	107,9 cm	111,7 cm	115,5 cm
Longueur Côté d	98,6 cm	99,2 cm	99,7 cm	100,2 cm	100,7 cm	101,2 cm	101,8 cm
Tour de Bas e	31,2 cm	32,2 cm	33,2 cm	34,2 cm	35,2 cm	36,2 cm	37,2 cm


	T. 48	T. 50	T. 52	T. 54	T. 56
Tour de Taille Haute (Haut ceinture) a	92,1 cm	96,1 cm	100,1 cm	104,1 cm	108,1 cm
Tour de Taille (Bas ceinture) b	97,5 cm	101,5 cm	105,5 cm	109,5 cm	113,5 cm
Tour de Hanche c	119,4 cm	123,3 cm	127,3 cm	131,2 cm	135,1 cm
Longueur Côté d	102,3 cm	102,8 cm	103,3 cm	103,9 cm	104,4cm
Tour de Bas e	38,2 cm	39,2 cm	40,2 cm	41,2 cm	42,2 cm



LES MESURES du Pantalon « Coupe évasée » terminé

	T. 34	T. 36	T. 38	T. 40	T. 42	T. 44	T. 46
Tour de Taille Haute (Haut ceinture) a	64,1 cm	68,1 cm	72,1 cm	76,1 cm	80,1 cm	84,1 cm	88,1 cm
Tour de Taille (bas ceinture) b	69,6 cm	73,6 cm	77,5 cm	81,5 cm	85,5 cm	89,5 cm	93,5 cm
Tour de Hanches c	101,6 cm	104,9 cm	108,5 cm	112,2 cm	116,0 cm	120,0 cm	123,6 cm
Longueur Côté d	100,2 cm	100,7 cm	101,2 cm	101,7 cm	102,2 cm	102,7 cm	103,2 cm
Tour de Bas e	59,1 cm	61,1 cm	63,1 cm	65,1 cm	67,1 cm	69,1 cm	71,1 cm

	T. 48	T. 50	T. 52	T. 54	T. 56
Tour de Taille Haute (Haut ceinture) a	92,1 cm	96,1 cm	100,1 cm	104,1 cm	108,1 cm
Tour de Taille (Bas ceinture) b	97,5 cm	101,5 cm	105,5 cm	109,5 cm	113,5 cm
Tour de Hanches c	127,5 cm	131,4 cm	135,3 cm	139,2 cm	143,1 cm
Longueur Côté d	103,7 cm	104,2 cm	104,7 cm	105,2 cm	105,7 cm
Tour de Bas e	73,1 cm	75,1 cm	77,1 cm	79,1 cm	81,1 cm




PLAN DE COUPE - Émilion

Les valeurs de couture sont comprises dans le patron : 1 cm sur l'ensemble des pièces ; 3 cm pour l'ourlet du bas.
Vous pouvez donc découper votre patron directement sur les lignes de la taille choisie.


Tissu 1

Tissu 140 cm non plié




- 1 Pantalon slim Devant Gauche : 1x
- 2 Pantalon slim Devant Droit : 1x
- 3 Pantalon slim Dos : 2x en vis-à-vis
- 4 Ceinture Devant Droit : 2x en vis-à-vis
- 5 Ceinture Devant Gauche : 2x en vis-à-vis
- 6 Ceinture Dos : 2x au pli
- 7 Gabarit Feston Ceinture : 2 fois au pli *
- 8 Entrée Poche : 2x en vis-à-vis
- 9 Fond Poche : 2x en vis-à-vis
- 10 Gabarit Feston Poche Devant : 4x *
- 11 Bande entrée Poche Dos : 2 fois
- 12 Propreté Poche Dos : 1x
- 13 Gabarit Feston Poche Dos : 2x *
- 14 Bande Passant Ceinture : 1x
- 15 Pont : 1x
- 16 Sous-Pont : 1x au pli
- 17 Ceinture : 2x

Tissu 140 cm plié 1 fois




Tissu 140 cm plié 2 fois



Tissu 2

Tissu 140 cm plié 1 fois



* 1x si tissu épais, 2x en vis-à-vis si tissu fin

Sommaire

◇ 1/ Coudre les plis du Devant	Page 9
◇ 2/ Coudre les pinces du Dos	Page 10
◇ 3/ Les Festons Poche	Page 11
◇ 4/ Former les poches italiennes	Page 13
◇ 5/ Former la poche passepoilée Dos	Page 15
◇ 6/ La Ceinture	Page 19
◇ 7/ Monter la Fermeture éclair	Page 22
◇ 8/ Former le Pantalon	Page 26
◇ 9/ Assembler la ceinture au pantalon	Page 28
◇ 10/ Les finitions	Page 30

Le montage


Avant de Coudre

- Bien marquer les repères des plis & des pinces sur les Devants et le Dos, avec un stylo ou une craie spécial tailleur.
- Surfiler les côtés des devant et dos, ainsi que les côtés extérieurs des poches.


1/ Je Couds les Plis du Pantalon Devant

Il y a 1 pli à former sur chaque Devant :

- Former le 1er pli de l'empiècement Devant en vous aidant des repères sur le patron : plier le tissu, endroit contre endroit, de façon à ce que les 2 lignes se superposent. (a1)




- Plaquer le pli en le rabattant vers l'extérieur du vêtement (côté poche). Marquer le pli au fer. (a2)



(a2)

- Piquer à quelques mm du bord pour fixer le pli. (a3)




(a3)

2/ Je Couds les Pinces du Pantalon Dos


Il y a une pince à former sur chaque empiècement Dos :

- Plier le tissu du Dos endroit contre endroit, en faisant correspondre les 2 traits de la pince.



- Coudre en oblique pour rejoindre le pli du tissu, afin d'obtenir une pince « en triangle ».

La pince fait **8 cm** de long.



- Ecraser la pince au fer vers le centre du pantalon.



- Répéter l'opération pour l'autre pince.

3/ Je forme les Festons (*facultatif*)

Cette étape demande un peu de patience et de minutie, n'hésitez pas à vous entraîner sur des chutes de tissus, et prenez votre temps !


Une autre option possible : remplacer les festons par du Passepoil... (*cf p.12*)

◇ *a/ Je Forme les Empiècements « Festons »*

- Assembler les deux Empiècements Festons, endroit contre endroit.



- Coudre à quelques mm du bord, en faisant bien attention à suivre l'arrondi.



- Cranter au niveau des pointes, puis retourner sur l'endroit par le long côté resté libre.




- Aplatir la couture au fer.




◇ *b/ J'Assemble les Festons au Pantalon*

- Assembler l'envers des Empiècements Festons contre l'endroit du Pantalon Devant, au niveau des poches.






- Coudre à 1 cm du bord.




L'Option Passepoil :

- Couper 2 morceaux de passepoil de la longueur de l'entrée de poche.
- A l'aide de petits ciseaux, dégarnir les extrémités du passepoil pour qu'il y ait moins d'épaisseur.
- Assembler le passepoil sur l'endroit de chaque entrée de poche. Attention à bien placer le côté « boudin » vers l'intérieur de la jambe.



- Coudre le long du boudin.





4/ Je Forme les Poches Italiennes

◇ a/ J'Assemble le fond de Poche au Pantalon

- Assembler le fond de Poche avec le Devant du Pantalon, endroit contre endroit.

Si vous avez cousu l'empiècement Feston, celui-ci se retrouve pris entre le pantalon & le Fond de Poche. On ne le voit donc plus...



- Coudre à 1 cm du bord.



Si vous avez cousu l'Empiècement Feston, attention à bien suivre la ligne de couture du Feston lors de l'assemblage de le Fond de Poche avec le Pantalon.

Le mieux est de positionner le pantalon sur l'envers et de coudre le long de la couture visible de l'empiècement Feston.


- Rabattre le Fond de poche sur l'envers du pantalon.




◇ **b/ J'Assemble l'Entrée de Poche au Fond de Poche**

- Assembler le Fond de Poche avec l'Entrée de Poche, endroit contre endroit.


- Coudre à 1 cm du bord tout le long du côté extérieur de la poche.
- Surfiler les 2 épaisseurs ensemble.



- Rabattre la Poche sur l'Envers du pantalon et repasser.



- Sur l'Endroit du Devant, coudre le bas et le haut de la poche au pantalon, à 2 mm du bord pour les maintenir en place.



5/ Je forme la fausse Poche Passepoilée du Dos (facultatif)



Vous pouvez choisir de coudre la fausse poche passepoilée sur un seul côté ou sur les deux !

◇ a/ Je forme l'empiècement Feston (facultatif)

Cf page 11-12

◇ b/ Je monte l'empiècement Feston sur le Pantalon Dos (facultatif)

- A l'aide d'une craie tailleur ou d'un stylo effaçable, reporter les repères de la poche passepoilée (cf repère bleu ci-dessous)
- Assembler l'envers de l'Empiècement Feston contre l'endroit du Pantalon Dos, en posant le haut du Feston contre la ligne du milieu de la poche.
- Coudre à 1 cm du bord.




Si vous souhaitez coudre seulement les Festons (mais pas la fausse poche passepoilée) :


Coudre à 1 cm du bord l'Empiècement Feston avec le Pantalon Dos, endroit contre endroit, au niveau de la ligne du bas de la poche passepoilée. (b1)

Rabattre l'Empiècement Feston sur l'endroit du Pantalon.

Surpiquer à quelques millimètres du bord afin de maintenir l'Empiècement Feston en place. (b2)



(b1)



(b2)


◇ **c/ Je forme l'Entrée de la fausse Poche Passepoilée (facultatif)**

LE CONSEIL « CHUT » : Si c'est la première fois que vous cousez une poche passepoilée, nous vous conseillons de faire d'abord un test sur une chute de tissu pour vous entraîner !


- Reporter sur l'endroit du pantalon, à l'aide d'une craie tailleur, la forme du rectangle, des petits traits obliques et de la ligne [AB] au milieu.




- Plier la bande « entrée poche » en deux sur la ligne du milieu, envers contre envers.
- Coudre à 1 cm du bord plié, et à 1,5 cm du petit côté.




- Positionner les 2 bandes de part et d'autre de la ligne [AB], de manière à ce qu'elles se touchent. Le côté ouvert (non plié) de chaque bande se trouve sur la ligne [AB].
- Coudre par-dessus la bande, en laissant 1,5 cm de libre à chaque extrémité, comme lors de l'étape précédente.



- Rabattre les bandes vers l'extérieur avec des épingles, de manière à ce que le champ de vision de la fente soit plus clair.



- A l'aide d'une paire de petits ciseaux pointus, découper sur la ligne du milieu et en diagonale (pointillés verts)
Attention à ne pas découper la ligne rouge, et à ne couper que le pantalon !



- Rabattre les bandes passepoilées et les petits triangles sur l'envers du pantalon, en passant par l'ouverture.




- Faire une couture afin de fixer les bandes « Entrée de Poche » avec le petit angle découpé (mais pas le pantalon !).



◇ *d/ J'assemble la Bande Propreté Dos*


- Assembler sur l'envers des bandes de la poche passepoilée, la Bande « Propreté Dos », envers vers vous.




- Coudre les deux épaisseurs ensemble (bande « entrée de Poche » et la bande « propreté Dos ») à quelques mm du bord, sur tout le contour de la Bande Propreté dos.
- Surfiler tout autour, en prenant toutes les épaisseurs.




- Retourner le Pantalon sur l'endroit, puis repasser pour aplatir la couture.



- Surpiquer tout le long de la poche passepoilée.




- Si le Gabarit Feston de la Poche ne tient pas bien en place, faire une petite surpiqûre le long du Feston, juste en dessous de la poche passepoilée.



6/ Je forme la ceinture

◇ a/ Je forme l'Empiècement Feston (facultatif)

- Assembler les deux Empiècements « Gabarit Feston ceinture », endroit contre endroit.




- Coudre à quelques mm du bord, en faisant bien attention à suivre l'arrondi des festons.



- Cranter au niveau des pointes, puis retourner sur l'endroit par le long côté resté libre.




- Aplatir la couture au fer.




◇ ***b/ J'assemble la ceinture Devant & le Dos***

- Pour obtenir une ceinture « qui se tient mieux » et faciliter la couture, nous vous recommandons de **THERMOCOLLER** les pièces de votre ceinture avant le montage.
- Assembler les deux ceintures Devant et la ceinture Dos extérieures, endroit contre endroit, par les petits côtés.




- Coudre à 1 cm du bord, le long des petits côtés.
- Ouvrir la couture au fer.



- Répéter l'opération pour former la ceinture intérieure.

◇ ***c/ J'Assemble les Festons à la ceinture (Facultatif)***

- Assembler l'empiècement Feston avec la ceinture extérieure, endroit contre endroit, le long de la courbe supérieure (sur le schéma ci-dessous l'envers est également l'endroit car nous avons doublé le Feston ceinture)




- Attention à bien faire coïncider les milieux Dos ensemble.
- Coudre à 1 cm du bord.

Une AUTRE OPTION possible : poser du **passepail** tout le long de la ceinture, à la place des festons !

◇ **d/ J'assemble les deux ceintures entre elles**

- Assembler les deux ceintures entre elles, endroit contre endroit, par les petits côtés et leurs courbes supérieures.
- Faire attention à bien faire correspondre les lignes de couture.


Si vous avez posé l'empiècement Feston, celui-ci se retrouve pris entre les deux ceintures. Vous ne le voyez donc plus...




- Coudre à 1 cm du bord, en prenant les trois épaisseurs dans la couture.



- A l'aide de ciseaux pointus, cranter les angles & le long de la courbe.




- Retourner la ceinture sur l'endroit.
- Repasser pour aplatir la couture.





7/ Je Monte la Fermeture éclair

- A l'aide d'une craie tailleur ou d'un stylo effaçable, reporter les repères sur le tissu comme indiqué sur la patron.
- **Surfiler** les marges de couture des deux milieux Devant, et le long de la courbe de l'empiècement « Pont ».




♦ a/ Je couds l'empiècement « Pont »

- Assembler le Pont avec le côté droit du Pantalon, endroit contre endroit.
- Coudre à 1 cm du bord.




- Rabattre l'empiècement « Pont » sur l'endroit
- Surpiquer à quelques mm le long du côté droit.



◇ **b/ Je pose la fermeture éclair**

- Ouvrir le Zip.
- Positionner l'arrêt de la fermeture éclair 1 cm en dessous du bord franc.
- Assembler la fermeture éclair avec l'empiècement « Pont », endroit contre endroit.
La fermeture éclair se trouve le long du bord de l'empiècement « Pont », et les dents de la fermeture éclair sont à 2,5 cm du bord.



- Placer le pied de biche à gauche de l'aiguille ou utiliser un pied de biche spécial fermeture éclair.
- Puis, piquer au plus près des dents, en longeant la fermeture éclair.



A la fin de la couture, vous allez être bloqué par le curseur du Zip... C'est normal !

Faire un point arrière pour terminer la couture. Remonter le curseur du zip puis finir la ligne de couture.

Le Conseil CHUT : Après avoir fini la couture, regarder si la fermeture éclair se ferme bien ! Il arrive parfois que la fermeture éclair se ferme mal parce que vous avez piqué trop près des dents de la fermeture éclair.


- Assembler l'autre côté de la fermeture éclair avec le Devant gauche du pantalon, endroit contre endroit. Attention à bien positionner l'arrêt de la fermeture éclair à 1 cm du bord, comme pour l'autre côté.

- Coudre tout le long de la fermeture éclair.




◇ **c/ Je forme l'empiècement « Sous Pont »**

- Plier en 2 l'empiècement « Sous pont », endroit contre endroit. (c1)
- Assembler puis coudre le long du haut de l'empiècement. (c2)
- Retourner sur l'endroit par la courbe restée libre, et bien repasser. (c3)
- Surfiler les grands côtés et la courbe du bas.




◇ **d/ J'Assemble l'empiècement « Sous Pont » au pantalon**

- Placer l'endroit du Devant Gauche face à vous.
- Poser l'empiècement « sous-pont » par-dessus la fermeture éclair, en mettant le côté non plié du sous-pont le long du bord de la fermeture éclair.
Attention à bien positionner le « sous-pont » 1 cm **en dessous** du haut de la pièce « pantalon devant ».
- **NB : la partie courbée de l'empiècement « sous pont » doit être positionnée vers le bas du pantalon comme sur le schéma ci-contre.**




- Retourner le pantalon sur l'envers, pour voir la couture de la fermeture éclair faite précédemment.
- Coudre par-dessus cette couture, en prenant dans la couture le pantalon, la fermeture éclair et le « Sous pont ».




Le Conseil CHUT : Après avoir fini la couture, vérifier à nouveau que la fermeture éclair se ferme bien !


- Placer le pantalon sur l'envers,
- Rabattre l'empiècement « Sous pont » et l'épingler avec le Devant Gauche, afin qu'il ne gêne pas lorsque vous surpiquerez à l'étape suivante.




- Positionner le pantalon sur l'endroit.
A l'aide d'une craie tailleur ou d'un stylo effaçable, reporter le repère de la courbe sur le côté droit du Pantalon.
(cf repère bleu schéma ci-contre)



- Puis surpiquer tout le long du repère.




- Afin de renforcer la braguette : faire deux points zig-zag court d'environ 1 cm (cf schéma ci-contre, pointillés bleus)
- Repasser la braguette au fer, afin d'aplatir la couture.




8/ Je forme le Pantalon

◇ *a/ J'assemble les côtés Devant & Dos du Pantalon*

- Assembler le devant et le dos, endroit contre endroit, par les deux côtés.



- Coudre à 1 cm du bord.




◇ *b/ J'assemble les enfourchures du pantalon*

- Assembler les enfourchures devant (jusqu'au zip) et dos endroit contre endroit.
- Coudre à 1 cm du bord.
- Surfiler pour une finition plus soignée



◇ c/ J'assemble le Devant avec le Dos par l'entrejambe


- Assembler le devant et le dos, endroit contre endroit, au niveau des lignes intérieures de la jambe.
- Coudre à 1 cm du bord.
- Surfiler.



◇ d/ Je forme les Passants de la Ceinture



Si votre tissu est fin, vous pouvez thermocoller la bande pour la réalisation de vos passants.

- Découper les passants de la ceinture au niveau de chaque ligne verticale, il y en a 5 au total. (deux sur le devant et trois sur le dos)
- Plier chaque passant endroit contre endroit, dans le sens de la longueur. (d1)
- Coudre à 0,5 cm du bord. (d2)
- Retourner chaque passant sur l'endroit, en vous aidant d'un retourne-biais.
- Bien repasser pour aplatir les passants, en mettant la couture au milieu. (d3)
- Surfiler les petits côtés.



◇ e/ J'assemble les Passants au pantalon


- Assembler l'un des bords du passants avec le pantalon, endroit contre endroit. Les passants doivent être placés en fonction des repères indiqués sur le patron. Les bords des passants sont à 2,5cm du bord brut du Pantalon.




9/ J'assemble la Ceinture au Pantalon

◇ *a/ J'assemble la ceinture*

- Assembler l'endroit de la Ceinture Intérieure à l'envers du Pantalon.
- Coudre à 1 cm du bord.




- Replier 1 cm dans le bas de la ceinture extérieure et marquer le pli au fer.



- Rabattre la ceinture sur l'endroit du pantalon.
- Assembler la ceinture et le pantalon à l'aide d'épingles.
- Surpiquer à quelques mm du bord pour fixer la ceinture au pantalon.

◇ *b/ Je termine les passants de la ceinture*

- Replier les passants vers le haut et les fixer à la ceinture grâce à une petite couture faite à l'intérieur




◇ *c/ Je couds la ceinture*


- Assembler les deux parties de la ceinture par les petits côtés et piquer à 1cm.
- Ouvrir la couture au fer.



- Ouvrir totalement la ceinture et la plier en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit.
- Coudre à 1 cm du bord en laissant une ouverture afin de pouvoir retourner la ceinture.




- Retourner la ceinture sur l'endroit par la petite ouverture en vous aidant d'un retourne-biais.
- Bien repasser, en faisant ressortir les angles.
- Refermer la petite ouverture restante grâce à une petite pique à la machine ou à la main.



10/ Les Finitions

◇ *Je couds le petit crochet en métal*

Afin que le pantalon reste bien fermé lorsqu'il est porté, coudre un petit crochet en métal au niveau de la croisure de la ceinture (au dessus du zip).



◇ *L'ourlet du Bas*

- Replier 2 fois 1,5 cm en bas du pantalon.
- Coudre comme indiqué sur le schéma ci-contre.

